

أسس و تطبيقات الاستشعار عن بعد

Fundamentals & Applications of Remote Sensing



أسس وتطبيقات الاستشعار عن بعد

Fundamentals and Applications of Remote Sensing

د. جمعة نجد داود Gomaa M. Dawod

النسخة الأولي ١٤٣٦ هـ/ ٢٠١٥ م





اتفاقية الاستخدام

هذا الكتاب وقف لله تعالى و يخضع لجميع قواعد الوقف الإسلامي مما يعني أنه يجوز لكل مسلم و مسلمة إعادة توزيعه في صورته الالكترونية أو أعاده طبعه أو تصويره بشرط عدم التربح منه بأي صورة من الصور أو تغيير أي شئ من محتوياته ، أما بخلاف ذلك فلابد من الحصول على موافقة مكتوبة من المؤلف.

للإشارة إلى هذا الكتاب - كمرجع - برجاء إتباع النموذج التالي:

باللغة العربية: داود ، جمعة محمد ، ٢٠١٥ ، أسس وتطبيقات الاستشعار عن بعد، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

باللغة الانجليزية:

Dawod, Gomaa M., 2015, Fundamentals and applications of remote sensing (in Arabic), Cairo, Egypt.

مقدمة النسخة الأولى

سِنْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ و الحمد لله العليم القدير الذي وهبني علما ووفقني في حياتي ، والصلاة والسلام علي معلم الأمم و خير البرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة و السلام.

أدعو و أبتهل إلى مولاي و خالقي عز و جل أن يتقبل مني هذا العمل لوجهه الكريم فما أردت إلا إرضاؤه تعالى وتحقيقا لقول رسوله الكريم أن عمل ابن ادم ينقطع بعد موته إلا من ثلاث أحدهم: علم ينتفع به.

أردت أن أقدم عملا باللغة العربية عن أسس ومبادئ الاستشعار عن بعد بما يناسب طلاب المستوي الأول بالمرحلة الجامعية، فهذا ليس مرجعا شاملا، وإنما هو مدخل فقط والكتاب الحالي يهتم في الأساس بالجانب النظري حيث تتعدد و تختلف برامج الكمبيوتر لمعالجة المرئيات الفضائية اختلافا كبيرا. إلا أن الملحق رقم ٣ بنهاية الكتاب يضم محاضرات الاستاذ الدكتور وسام الدين محجد في استخدام برنامج ايرداس لمعالجة المرئيات الفضائية، كما يضم الملحق رقم ٢ عرضا سريعا و ملخصا لبعض الدراسات التطبيقية الحديثة للاستشعار عن عد

والكتاب الحالي هو الثاني عشر - بفضل الله تعالى و توفيقه - من سلسلة كتبي الرقمية المخصصة لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهي الموجودة في العديد من مواقع شبكة الانترنت. أيضا هذه هي التجربة الثانية لي في الاعتماد فقط علي مراجع أجنبية ومن ثم قيامي بترجمة بعض المصطلحات التقنية إلي اللغة العربية، فان كان اجتهادي في الترجمة قد أصاب فلي أجران و إن كنت قد أخطأت فلي أجر واحد كما في "معني" حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم، فأرجو ألا تستغربوا من بعض هذه المصطلحات العربية الجديدة، كما أرجو أن تنجح هذه التجربة ويمكنكم إبداء آرائكم فيها بصراحة (يضم الملحق رقم ١ قائمة بالمصطلحات المترجمة و أصلها الأجنبي).

أدعو كل قارئ و كل مستفيد من هذا الكتاب أن يدعو الله تبارك و تعالى أن يغفر لي و لوالدي ، وأيضا ألا يحرمني من رأيه و تعليقاته وتصويباته - فلا يوجد كتاب إلا و به نواقص و أخطاء - سواء عبر البريد الالكتروني أو عبر منتدى الهندسة المساحية في:

http://surveying.ahlamontada.com/

سِنْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وقل ربى زدنى علما ... صدق الله العظيم

جمعة محمد داود dawod_gomaa@yahoo.com

القاهرة: جمادي الاخرة ١٤٣٦ هـ/ أبريل ٢٠١٥ م

إحداء

إلي ابني الحبيب الي الوجود الي من يحمل أشرف اسم في الوجود

إلى:





كتب أخري للمؤلف

- ١- الجيوماتكس: علم المعلوماتية الأرضية
 - ٢- در اسات تطبيقية في الجيوماتكس
 - ٣- المدخل إلى الخرائط
 - ٤- المدخل إلى الخرائط الرقمية
 - ٥- مبادئ علم نظم المعلومات الجغر افية
- ٦- التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية
 - ٧- مبادئ المساحة
 - ٨- رياضيات الهندسة المساحية
 - ٩- المدخل إلى النظام العالمي لتحديد المواقع
 - ١٠- أسس المساحة الجيوديسية و الجي بي أس
 - ١١- مقدمة في الصور الجوية و المرئيات الفضائية

وكل هذه الكتب المجانية (بالإضافة لمواد تدريبية و ملفات تعليمية أخري) متاحة للتحميل كاملة في عدد كبير من مواقع شبكة الانترنت و منهم على سبيل المثال:

- صفحتي على موقع أكاديميا في الرابط:

http://nwrc-egypt.academia.edu/GomaaDawod

- المكتبة الرقمية المساحية المجانية في الرابط:

http://www.4shared.com/u/vJBH8xk / online.html

- صفحتى على موقع جامعة أم القرى في الرابط:

http://www.uqu.edu.sa/staff/ar/4260086

بالإضافة إلى حوالي ٥٠ محاضرة فيديو على اليوتيوب في قناتي بالرابط:

https://www.youtube.com/channel/UCcVBq89iSKrtYhxdyuQKIqA

قائمة المحتويات

صفحة		
ت	خدام	اتفاقية الاست
ث	ة الأولي	مقدمة النسخ
ح خ		الإهداء
Ż	يات	قائمة المحتو
١	: مقدمة	القصل الأول
1	ما هو الاستشعار عن بعد ؟	1-1
٣	الاشعاع الكهرومغناطيسي	7-1
٤	المجال الكهر ومغناطيسي	٣-١
٧	التفاعل مع الغلاف الجوي	٤-١
11	التفاعل مع الأهداف	0_1
١٣	الاستشعار الموجب و السالب	7-1
1 £	خصائص المرئيات	Y-1
١٦	أسئلة و أجوبة لموضوعات هذا الفصل	۸-۱
19	ي: الأقمار الصناعية و المستشعرات	الفصل الثاني
19	الاستشعار عن على الأرض و من الجو و من الفضاء	1-4
۲.	خصائص الأقمار الصناعية	7-7
77	درجة الوضوح المكانية و حجم الخلية والمقياس	٣-٢
40	درجة الوضوح الطيفية	٤-٢
7 7	درجة الوضوح الراديومترية	0_7
7.7	درجة الوضوح المؤقتة/الزمنية	7_7
٣١	الكاميرات و التصوير الجوي	٧-٢
30	المسح متعدد الأطياف	۲_۸
84	التصوير الحراري	9-4
٣٨	التشوه الهندسي في المرئيات	1 7
٤.	أقمار و مستشعرات الطقس	
٤٤	أقمار و مستشعرات أرصاد الأرض	
04	أقمار و مستشعرات الارصاد البحرية	
07	مستشعرات أخري	
٥٧	استقبال و بث و معالجة البيانات	
٥٨	أسئلة و أجوبة لموضوعات هذا الفصل	7-7
44	ه: تحليل المرئيات	الفصل الثالث
٦٣	مقدمة	1-4
٦٣	عناصر التفسير البصري	٣-٣
77	المعالجة الرقمية للمرئيات	

صفحة	المحتويات		
٦٨	المعالجة الاولية	٤-٣	
٧٣	تحسين المرنّية	0_٣	
77	تحويل المرئية	٣-٣	
٧٩	تصنيف و تحليل المرئية	٧-٣	
٨١			
Λź		9_٣	
۸٧	ع: الاستشعار عن بعد بالموجات القصيرة	القصل الراب	
۸٧	مقدمة	1-5	
٨٩	أساسيات الرادار	4-8	
97	هندسة الرؤية و الوضوح المكاني	۲- ٤	
97	التشوه في مرئيات الرادار	٤-٤	
99	تفاعل الأهداف و مظهر المرئية	0_{2	
١٠٣	خصائص مرئيات الرادار	7-5	
١٠٦	تطبيقات متقدمة للرادار	٧-٤	
1.4	قطبية الرادار	٨-٤	
1.9	أمثلة لنظم الرادار الجوية و الفضائية	9-8	
117	١ أسئلة و أجوبة لموضوعات هذا الفصل	•- £	
110	الفصل الخامس: تطبيقات الاستشعار عن بعد		
110	مقدمة	1_0	
110	تطبيقات زراعية	4-0	
111	تطبيقات مراقبة ازالة الغابات	4-0	
111	تطبيقات جيولوجية	٤-0	
119	تطبيقات هيدرولوجية		
171	تطبيقات غطاءات و استخدامات الأرض	7_0	
171	تطوير الخرائط	Y_0	
175	تطبيقات مراقبة المحيطات و الشواطئ	٨_٥	
١٢٦	لمواد التدريبية	المراجع واا	
١٢٦	المراجع	أولا:	
177	المواد التدريبية علي مواقع الانترنت	ثاثيا:	
177	كتب باللغة العربية		
177	محاضرات باللُّغة العربية		
١٢٨	ملفات فيديو باللغة العربية		
179	ملفات فيديو باللغة الانجليزية		

المحتويات	صفحه
الملاحق	
ملحق رقم ١: المصطلحات المستخدمة	۱۳.
ملحق رقم ٢: دراسات تطبيقية باستخدام الاستشعار عن بعد	١٣٦
ملحق رقم ٣: محاضرات استخدام برنامج ايرداس للأستاذ الدكتور وسام الدين محد	109
۱- عرض البيانات ۲- تنظيم البيانات	109
٢ - تنظيم البيانات ٣ - انتاج الخرائط	1 7 1
٤- تصنيف الصور	177
٥- التصنيف الموجه للصور	111
٦- تصحيح الصور	١٨٨
٧- التحسين الطيفي للصور	199
بذة عن المؤلف	۲.۸

القصل الأول


مقدمة

١-١ ما هو الاستشعار عن بعد ؟

الاستشعار عن بعد هو علم تجميع المعلومات عن سطح الأرض دون الاتصال أو التلامس الفعلي معه، وذلك من خلال تحسس و تسجيل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة ومعالجتها و تحليلها وتطبيق هذه المعلومات.

Remote sensing is the science of acquiring information about the Earth's surface without actually being in contact with it. This is done by sensing and recording reflected or emitted energy and processing, analyzing, and applying that information.

في معظم تقنيات الاستشعار عن بعد فأن هذه العملية تشمل التفاعل بين الاشعاع الساقط و الأهداف ذاتها. ولتبسيط هذه العملية فسنتحدث عن نظم التصوير حيث توجد سبعة عناصر متفاعلة مع بعضها (لاحظ أن هناك تقنيات غير تصويرية للاستشعار عن بعد) وهي كالتالي:



شكل (١-١) مكونات عملية الاستشعار عن بعد

أ. مصدر الطاقة أو مصدر الاضاءة:

يتمثل أول متطلبات عملية الاستشعار عن بعد في وجود مصدر طاقة Energy source يقوم بإضاءة أو توفير طاقة كهرومغناطيسية electromagnetic energy للأهداف المطلوبة.

ب. الاشعاع و الغلاف الجوي:

ستمر الطاقة من مصدرها و حتى وصولها للأهداف المطلوبة من خلال الغلاف الجوي atmosphere ومن ثم ستتفاعل معه. وقد يتم هذا التفاعل مرة أخري عندما تسير (أو تنعكس) الطاقة من الأهداف الى أجهزة الاستشعار أو المستشعرات sensors.

ت. التفاعل مع الأهداف:

عندما تمر الطاقة خلال الغلاف الجوي لتصل الي الاهداف فأنها تتفاعل مع كل هدف طبقا لخصائص كلا من الهدف و الاشعاع.

ث. تخزين الطاقة من خلال المستشعرات:

بعد أن تنعكس (أو تنبعث) الطاقة من الأهداف فأننا نحتاج لجهاز استشعار أو مستشعر sensor رمن بعد و ليس متلامسا مع الهدف) لتجميع و تسجيل هذا الاشعاع الكهرومغناطيسي.

ج. الارسال و الاستقبال و المعالجة:

تحتاج الطاقة التي تم تسجيلها بواسطة المستشعرات الي ارسالها transmission في صورة الكترونية غالبا الي محطة استقبال reception و معالجة processing حيث يتم معالجة البيانات وتحويلها الي مرئية image (رقمية و أحيانا ورقية).

ح. التفسير و التحليل:

يتم تفسير interpretation و تحليل analysis المرئية المسجلة سواء بصريا أو رقميا بهدف استخراج المعلومات عن الأهداف التي تم تحسسها عن بعد.

خ. التطبيق:


يتمثل العنصر الأخير من عناصر عملية الاستشعار عن بعد في تطبيق المعلومات التي تم الحصول عليها عن الأهداف بهدف الفهم الأفضل والحصول علي معلومات جديدة عن هذه الأهداف ومن ثم المساعدة في حل مشكلة معينة.

وسنستمر في تناول هذه العناصر السبعة لعملية الاستشعار عن بعد تفصيلا في الاجزاء القادمة.

١-٢ الاشعاع الكهرومغناطيسى:


كما لاحظنا في الجزء السابق فأن أول متطلبات عملية الاستشعار عن بعد هو وجود مصدر طاقة يصنئ الأهداف (في خالة أن الطاقة لا تنبعث من الأهداف ذاتها).وتكون هذه الطاقة في صورة اشعاع كهرومغناطيسي. وللإشعاع الكهرومغناطيسي خصائص أساسية و يتصرف بطريقة محددة طبقا لقوانين نظرية الموجات.

يتكون الاشعاع الكهرومغناطيسي من مجال كهربائي (Electrical Field (E) والذي يتغير في القيمة في اتجاه عمودي علي اتجاه سريان الاشعاع و مجال مغناطيسي (M) Magnetic Field (M) يتعامد علي المجال الكهربائي (ومن هنا جاء مصطلح الكهرومغناطيسي). و كلا المجالين الكهربائي و المغناطيسي يسيران بسرعة الضوء speed of light وتأخذ الرمز c.



شكل (١-٢) الاشعاع الكهرومغناطيسى

وهناك خاصيتين أساسيتين للإشعاع الكهرومغناطيسي لهما أهمية خاصة في فهم عملية الاستشعار عن بعد، وهما خاصيتي: طول الموجة و التردد.



شكل (١-٣) طول الموجة في الاشعاع الكهرومغناطيسي

طول الموجة wavelength هو طول دورة كاملة، ويمكن قياسه كمسافة بين قمتين متتاليتين، وعادة ما يرمز له بالحرف اللاتيني λ (لامدا). ويقاس طول الموجة بوحدات المتر (m) أو أجزاء منه مثل النانو متر (nm) الذي يساوي جزء من بليون (١٠- أ) من المتر، أو الميكرو متر (μm) الذي يساوي جزء من مائة الذي يساوي جزء من مليون (٢٠- أ) من المتر، أو السنتيمتر (cm) الذي يساوي جزء من مائة (٢٠٠) من المتر.

أما التردد frequency فهو عدد موجات الموجة في فترة زمنية محددة. ويقاس التردد بوحدات الهرتز (hertz (Hz وهو موجة واحدة في الثانية، ومضاعفات الهرتز.

والعلاقة بين طول الموجة و التردد تعبر عنها المعادلة التالية:

$$c = \lambda v \tag{1}$$

حيث:

c سرعة الضوء = ٣×١٠ ^ متر/ث،


λ طول الموجة بالمتر،

٧ التردد (بالهرتز أي عدد الموجات/ث).

ومن هذه المعادلة يمكننا أن نقول أن طول الموجة و التردد لهما علاقة عكسية، فكلما قصر طول الموجة أرتفع التردد وكلما زاد طول الموجة انخفض التردد. وتجدر الاشارة الي أن فهم خصائص الاشعاع المغناطيسي هام للغاية افهم المعلومات التي يمكن الحصول عليها من عملية الاستشعار عن عد


١-٣ المجال الكهرومغناطيسى:

يتراوح المجال الكهرومغناطيسي electromagnetic spectrum بين أطوال موجات قصيرة (مثل أشعة جاما gamma و الاشعة السينية x-ray) وأطوال موجات طويلة (مثل الموجات القصيرة أو المايكروويف microwaves و موجات الراديو radio waves). وهناك عدة مناطق في المجال الكهرومغناطيسي مفيدة للاستشعار عن بعد.



شكل (١-٤) المجال الكهرومغناطيسي

لعدة أهداف فأن الاشعة فوق البنفسجية Ultraviolet (أو اختصارا UV) لها أقصر طول موجة مما يجعلها عملية لبعض أنواع الاستشعار عن بعد. وهذا الجزء من المجال الكهرومغناطيسي يقع مباشرة خلف الاشعة البنفسجية من الضوء المرئي، ومن هنا جاء أسمه. وتوجد بعض مواد سطح الأرض - خاصة الصخور والمعادن - ينبعث منها ضوءا مرئيا عندما تقع عليها الأشعة فوق البنفسجية.




شكل (١-٥) الأشعة فوق البنفسجية

ان الضوء الذي تراه أعيننا هو جزء من المجال الكهرومغناطيسي المرئي visible spectrum. ومن الجدير ملاحظة كم هو قليل بالمقارنة ببقية المجال الكهرومغناطيسي كما هو موضح بالشكل التالي. أي أن هناك الكثير من أنواع الاشعاع حولنا لكن أعييننا لا تستطيع رؤيتها، ولذلك تسمي أشعة غير مرئية invisible، لمن يمكن تحسسها أو استشعارها من خلال أجهزة الاستشعار ومن


ثم الاستفادة منها. يغطي الضوء المرئي مجالا يتراوح بين ٤.٠ الي ٧.٠ مايكرومتر. واللون أو الضوء الأحمر له أطول موجة في مكونات الضوء المرئي، بينما اللون البنفسجي له أقصر طول موجة كما هو موضح بالشكل التالي. ونشمل مكونات الضوء المرئي الألوان التالية:

```
- البنفسجي violet : طول موجة ٤٠٠ - ٤٤٦٠ مايكرومتر طول موجة ٢٤٤٠ - ٥٠٠٠ مايكرومتر الأزرق blue : طول موجة ٥٠٠٠ - ٥٧٨٠ مايكرومتر الأخضر green : طول موجة ٥٠٠٠ - ٥٩٢٠ مايكرومتر والبرتقالي yellow : مايكرومتر طول موجة ٢٠٥٠ - ٢٠٦٠ مايكرومتر الأحمر red : ٢٠٥٠ مايكرومتر الأحمر red : ٢٠٠٠ مايكرومتر
```




شكل (١-٦) الضوء المرئي

ويعد الأزرق و الأخضر و الأحمر الألوان الأساسية في المجال المرئي، وذلك بسبب أن أي لون أساسي لا يمكن أن يتكون من الألوان الأخرى بينما كل الألوان الأخرى مركبة من هذه الألوان الأساسية. ومع أننا نري ضوء الشمس كأنه لون متجانس homogeneous أو منتظم uniform إلا أنه في الحقيقة مركب من عدة مركبات أو عدة أطوال موجة من مجال الاشعاع وخاصة الاشعة فوق البنفسجية و الضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء. ويمكن رؤية مكونات الجزء المرئي من الاشعاع الكهرومغناطيسي عندما نمرر الضوء من خلال منشور prism كما في الشكل التالي:



شكل (١-٧) مركبات الضوء المرئي


الجزء التالي الهام من المجال الكهرومغناطيسي هو الاشعة تحت الحمراء Infrared (أو اختصارا IR) والذي يغطي أطوال موجات من ١٠٠ تقريبا الي ١٠٠ مايكرومتر، أي أنه مائة مرة أعرض من الجزء المرئي. ويمكن تقسيم الاشعة تحت الحمراء الي مجموعتين بناءا علي خصائصهما الاشعاعية: تحت الحمراء الانبعاثية أو الحرارية الاشعاعية: تحت الحمراء الانبعاثية أو الحرارية المستشعار عن بعد بطريقة تماثل استخدام الضوء المرئي. والأشعة تحت الحمراء الانعكاسية تغطي أطوال موجات تقريبا من ١٠٠ الي ٣٠٠ مايكرومتر. أما الاشعة تحت الحمراء الحرارية فتختلف تماما عن الضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء الحرارية فتختلف تماما عن الضوء المرئي و الاشعة تحت من الطاقة الكهرومغناطيسية ينبعث أساسا من سطح الأرض في صورة حرارة. و تغطي الأشعة تحت الحمراء الحرارية أطوال موجات تقريبا من ٣٠٠ الي ١٠٠ مايكرومتر.



شكل (١-٨) الأشعة تحت الحمراء

الجزء الذي أصبح حديثا مثارا للاهتمام في الاستشعار عن بعد هو الأشعة القصيرة أو المايكروويف microwave والذي يتراوح طول موجته ما بين ١ ملليمتر الي ١ متر. وهذا يمثل أطول موجات الاشعة المستخدمة في الاستشعار عن بعد. وأشعة المايكروويف قصيرة طول الموجة لها خصائص

مماثلة لخصائص الاشعة تحت الحمراء الحرارية، بينما تستخدم الاشعة طويلة الموجة في البث التلفزيوني و الاذاعي.




شكل (١-٩) أشعة المايكروويف (الأشعة القصيرة)

١-٤ التفاعل مع الغلاف الجوي:

قبل أن يصل الاشعاع المستخدم في الاستشعار عن بعد الي سطح الأرض فأنه يمر بطبقات الغلاف الجوي، ومن الممكن أن تؤثر الجزئيات و الغازات الموجودة في الغلاف الجوي علي هذا الاشعاع. وتكون أسباب هذه التأثيرات ما يعرف بالتشتت و الامتصاص.

يحدث التشتت scattering عندما توجد جزئيات كبيرة من الغازات في الغلاف الجوي مما يجعل الاشعاع الكهرومغناطيسي ينحرف أو يتشتت عن مساره الأصلي. ويعتمد حجم هذا التشتت علي عدة عوامل منها طول موجة الاشعاع ووفرة جزئيات الغازات و المسافة التي يقطعها الاشعاع خلال الغلاف الجوي.




شكل (١-٠١) التشتت في الغلاف الجوي

يوجد ثلاثة أنواع من التشتت:

- تشتت Rayleigh ويحدث عندما تكون الجزئيات صغيرة جدا بالمقارنة بطول موجة الاشعاع، مثل جزئيات النتروجين و الاكسجين و ذرات التراب. ويؤثر هذا النوع من التشتت علي الطاقة ذات أطوال الموجة الكبيرة، وهو نوع التشتت الأكبر في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. وهذا التشتت هو السبب في رؤيتنا السماء باللون الأررق خلال النهار حيث أن ضوء الشمس عندما يمر بالغلاف الجوي فأن الموجات القصيرة (الأزرق) من الضوء المرئي ستشتت و تنتشر بدرجة أكبر من الموجات الأطول موجة.


- تشتت Mie ويحدث عندما تكون الجزئيات بنفس حجم طول موجة الاشعاع، مثل جزئيات التراب و الدخان و بخار الماء. ويؤثر هذا النوع من التشتت علي الطاقة ذات أطوال الموجة الطويلة بدرجة أكبر من تلك ذات أطوال الموجة القصيرة، ومن ثم فهو يحدث في الطبقات السفلي من الغلاف الجوي وخاصة عندما تكون السحب معتمة أو غائمة.
- التشتت غير الانتقائى nonselective ويحدث عندما تكون الجزئيات أكبر من حجم طول موجة الاشعاع، مثل جزئيات التراب الكبيرة وقطرات الماء. ويؤثر هذا النوع من التشتت علي جميع أنواع الطاقة لجميع أطوال الموجات بدرجة متساوية، وهو المسبب لظهور الضباب و السحب باللون الأبيض لأعيننا حيث أن الألوان الأزرق و الأخضر و الأحمر ستشتت بنفس الدرجة.

يحدث الامتصاص absorption بصورة مغايرة للتشتت، فالامتصاص يتسبب في أن تقوم جزئيات الغلاف الجوي بامتصاص الطاقة في أطوال الموجات المختلفة. ويعد الاوزون و ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء العوامل الثلاثة المسببة للامتصاص. ان الاوزون يمتص الاشعاع فوق البنفسجي الضار للإنسان، ولولا وجود هذه الطبقة في الغلاف الجوي لاحترق جلد الانسان عند التعرض لأشعة الشمس. أما ثاني أكسيد الكربون فيمتص الاشعاع بقوة في نطلق الاشعة تحت الحمراء البعيدة من مجال الطاقة الكهرومغناطيسية مما يتسبب في احتفاظ الغلاف الجوي بالحرارة وهو المؤدي لظاهرة الاحتباس الحراري. أما بخار الماء فيمتص الطاقة في كلا من نطاق الاشعة تحت الحمراء طويلة الموجة و أيضا الموجات القصيرة أو الميكروويف (بين ٢٢ مايكرومتر و ١ متر). ويختلف وجود بخار الماء في الطبقات السفلي من الغلاف الجوي من مكان لأخر ومن وقت لأخر طوال العام، فعلي سبيل المثال فأن المناطق الصحراوية بها القليل من بخار الماء بينما المناطق المدارية بها تركيز أعلى من بخار الماء أي رطوبة عالية.



شكل (١-١) الامتصاص في الغلاف الجوي


حيث أن هذه الغازات تمتص الطاقة الكهرومغناطيسية بصور مختلفة في نطاق الطاقة فأنها تؤثر في تحديد النطاقات التي يمكن استخدامها في تطبيقات الاستشعار عن بعد. فالمناطق - داخل نطاق الطاقة الكهرومغناطيسية - التي لا تتأثر بشدة بالامتصاص في الغلاف الجوي تكون مناطق مفيدة للاستشعار عن بعد، ومن ثم يطلق عليها اسم "نوافذ الغلاف الجوي windows". وبمقارنة خصائص مصدري الطاقة (أي الشمس و الأرض) مع نوافذ الغلاف الجوي المتاحة فيمكننا تحديد أطوال الموجات التي يمكن استخدامها بكفاءة في عملية الاستشعار عن بعد. فالجزء المرئي من نطاق الطاقة الكهرومغناطيسية يكون حساسا لنوافذ الغلاف الجوي و أيضا لقمة الطاقة الشمسية. أما الطاقة الحرارية المنبعثة من الأرض فأنها تكون في نافذة حوالي ١٠ مايكرومتر في نطاق الاشعة تحت الحمراء الحرارية، بينما النافذة الأكبر من أطوال الموجات بعد ١ ماليمتر تكون في نطاق الموجات القصيرة أو المايكروويف.



شكل (١-٢) نوافذ الغلاف الجوي


١-٥ التفاعل مع الأهداف:

يمكن للإشعاع الذي لا يمتص أو يتناثر في الغلاف الجوي أن يصل و يتفاعل مع الأهداف الموجودة علي سطح الأرض. وهناك ثلاثة صور للتفاعل هذه الطاقة الساقطة [(كما في الشكل التالي): الامتصاص A ، النفاذ T ، الانعكاس [، ويتم التفاعل مع الاهداف في واحدة أو أكثر من هذه الصور بناءا على طول موجة الاشعاع و خصائص الأهداف ذاتها.



شكل (١-٣١) صور التفاعل مع الأهداف

يحدث الامتصاص absorption عندما يقوم الهدف بامتصاص الطاقة الساقطة بينما يحدث النفاذ reflection عندما يتم مرور الطاقة من خلال الهدف، ويحدث الانعكاس transmission عندما يعكس الهدف هذه الطاقة و يعيد توجيهها. وفي الاستشعار عن بعد فأننا نهتم بقياس الاشعاع المنعكس من هذه الأهداف الأرضية، وهنا يوجد نوعين من الانعكاس: الانعكاس الارتدادي specular reflection و الانعكاس الانتشاري




شكل (١-٤١) أنواع الانعكاس

عندما يكون الهدف أملس أو ناعم smooth فيحدث الانعكاس الارتدادي أو ما يمكن تسميته الانعكاس كشبه المرآة حيث تنعكس كل أو معظم الطاقة الساقطة بعيدا عن سطح الهدف في اتجاه واحد. أما الانعكاس الانتشاري فيحدث عندما يكون سطح الهدف خشن rough حيث تنعكس الطاقة

تقريبا بانتظام في جميع الاتجاهات. وكل الأهداف الأرضية تقع فيما بين حالتي الانعكاس هاتين اعتمادا علي درجة خشونة roughness الهدف مقارنة بطول موجة الاشعاع الساقط عليه. فإذا كان طول الموجة صغير جدا بالمقارنة بتغيرات السطح أو حجم الجزئ particle size الذي يتكون منه سطح هذا الهدف فأن الانعكاس الانتشاري يكون هو الغالب. فعلي سبيل المثال فأن الرمال الدقيقة ستظهر ناعمة جدا بالمقارنة لموجات الميكروويف (طول موجة كبير) لكنها ستكون خشنة بالمقارنة لموجات الصوء المرئي.

لنأخذ الان مثالين تفصلين لأهداف سطح الأرض وكيف ستتفاعل مع الطاقة في نطاق الضوء المرئى و نطاق الأشعة تحت الحمراء (الشكل التالي).

- أوراق النباتات leaves: وفيها فأن مادة الكلوروفيل ستمتص بقوة الاشعاع في أطوال الموجة للون الأزرق و الأحمر وستعكس طول موجة اللون الأخضر، وهذا ما يجعلنا نري النباتات خضراء اللون ويزداد اخضرارها في فصل الصيف حيث تكون مادة الكلوروفيل في أقصي قيمها. بينما في فصل الخريف فيكون هناك كلوروفيل أقل مما يجعل انعكاس اللون الأخضر أقل بينما يكون هناك انعكس أكثر (أو امتصاص أقل) في اللون الأحمر مما يجعل لون النباتات أحمر أو أصفر (لاحظ أن اللون الأصفر ما هو إلا مكون من كلا اللونين الأحمر و الأخضر). أيضا فأن التركيب الداخلي لصحة النبات يعمل كعاكس انتشاري مثالي في الأشعة تحت الحمراء القريبة لهذه الأشعة فأننا كنا سنري النباتات أكثر لمعانا لطول الموجة هذه. وفي الحقيقة فأن قياس و متابعة الاشعة تحت الحمراء القريبة المنعكسة يعد مقياسا لمدي صحة how healthy النباتات في تطبيقات الاستشعار عن بعد.
- المياه water وفيها سيتم امتصاص أطوال الموجات الكبيرة من الضوء المرئي و الأشعة تحت الحمراء القريبة بدرجة أكبر من تلك الأشعة ذات أطوال الموجة القصيرة. ومن ثم فأن المياه تظهر باللون الأزرق أو الأزرق-الأخضر نتيجة الانعكاس القوي لهذه الموجات القصيرة، وتظهر المياه داكنة عند رؤيتها بالأشعة تحت الحمراء. فإذا وجدت مواد عالقة suspended في الطبقة العليا من المسطح المائي فأنها ستسبب في انعكاس أفضل و مظهر أكثر لمعانا. لكن هذه المواد العالقة S قد تسبب ارتباكا مع المياه الضحلة النظيفة، حيث أن كلاهما سيظهران متشابهين بدرجة كبيرة. ان الكلوروفيل في الطحالب يمتص الأشعة الزرقاء بدرجة أكبر ويعكس اللون الأخضر مما يجعل المياه تظهر أكثر اخضرارا عند وجود الطحالب. أيضا فأن تضاريس المسحات المائية (النعومة و الخشونة والمواد العائمة) قد تسبب في تعقيدات أكثر عند تفسير مكونات هذه المسطحات وتفاعلها في ظاهرة الانعكاس الارتدادي.




شكل (١-٥١) أمثلة لتفاعلات الانعكاس مع الأهداف

ومن هذين المثالين فيمكننا أن نلاحظ أنه و طبقا لطبيعة الهدف و لطول موجة الاشعاع المستخدم فيمكننا أن نري صور مختلفة من تفاعلات الامتصاص و النفاذ و الانعكاس. ومن ثم فأننا وبقياس الطاقة المنعكسة (أو المنبعثة) من أهداف سطح الأرض في عدة أطوال موجات فنستطيع بناء أو تكوين قاعدة للتفاعل الطيفي spectral response لكل هدف. فإذا قارننا هذا التفاعل الطيفي لعدة أهداف أرضية فيمكننا أن نفرق بينهم بصورة أفضل من التفرقة بينهم في طول موجة واحد فقط. فعلي سبيل المثال فأن المياه و النباتات قد يعكسان الأشعة بصورة متشابهه في الضوء المرئي، لكنهما منفصلان تماما و مختلفان عند التعامل مع الاشعة تحت الحمراء. فبمعرفة في أي جزء من نطاق الضوء الكهرومغناطيسي يجب أن نبحث فيمكنا الوصول الي تفسير و تحليل أفضل و أدق للإشعاع وكيفية تفاعله مع الأهداف الأرضية.

١-٦ الاستشعار الموجب و السالب:

تمثل الشمس مصدرا هاما من مصادر الطاقة أو الاضاءة المستخدمة في الاستشعار عن بعد، فطاقة الشمس اما أن تنعكس عند سقوطها علي سطح الأرض كما في حالة أشعة الضوء المرئي أو أن يتم امتصاصها ثم انبعاثها مرة أخري كما في حالة الاشعة تحت الحمراء الحرارية. ومن ثم فأن أجهزة الاستشعار عن بعد التي تقيس الطاقة الطبيعية المتاحة - مثل طاقة الشمس - يطلق عليه اسم مستشعرات سالبة أو سلبية passive sensors. أي أن هذه المستشعرات السالبة تقيس الطاقة فقط عندما يكون هذا المصدر الطبيعي متاحا، وبالنسبة للطاقة المنعكسة فأن هذا يحدث فقط في النهار فلا توجد طاقة منعكسة في الليل. أما الطاقة المنبعثة فمن الممكن قياسها و تحسسها نهارا أو ليلا طالما كانت كميتها كافية بحيث تسمح بالتحسس.

علي الجانب الآخر فأن أجهزة الاستشعار أو المستشعرات الموجبة أو الايجابية sensors تستخدم طاقتها الخاصة للإضاءة أو التحسس، فهي تبث الاشعاع الموجهه الي الأهداف الأرضية ثم تستقبله و تسجله بعد انعكاسه. ومن مميزات المستشعرات الموجبة أنها تعمل في أي وقت من اليوم أو فصول السنة، كما أنها تستخدم لفحص أطوال موجات لا يمكن توافرها في طاقة الشمس الطبيعية، مثل الموجات القصيرة أو المايكروويف. لكن هذه المستشعرات الموجبة تتطلب توليد كمية كبيرة من الطاقة تكفي لإضاءة الأهداف، ومن أمثلتها مستشعرات الليزر و مستشعرات الرادار المعروفة باسم (Synthetic Aperture Radar (SAR).



شكل (١-٦١) الاستشعار الموجب و السالب


١-٧ خصائص المرئيات:

قبل المضي قدما في تفاصيل الاستشعار عن بعد علينا أن نتعرض سريعا لبعض المبادئ و المصطلحات الفنية المتعلقة بمرئيات images الاستشعار عن بعد.

ان الطاقة الكهرومغناطيسية يمكن بيانها أو تحسسها سواء فوتوغرافيا photographically الكترونيا electronically. تستخدم عملية التصوير الفوتوغرافي التفاعلات الكيمائية علي سطح الفيلم الحساس لبيان و تسجيل تغيرات الطاقة. ومن المهم أن نفرق بين مصطلحي الصور photographs و المرئيات images في الاستشعار عن بعد. فالمرئية تعبر عن التمثيل الصوري pictorial representation بغض النظر عن طول الموجة أو الجهاز المستخدم في بيان و تسجيل الطاقة الكهرومغناطيسية. أما الصورة فتعود الي نوع محدد من المرئيات وهي التي تم فيها استخدام الأفلام لبيان و تسجيل الطاقة. وعادة فأن الصور يتم تسجيلها في نطاق اطوال الموجات من ٣٠٠ الي ٩٠٠ مايكرومتر، أي نطاق الضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء. ومن هنا فيمكننا القول ان كل الصور هي مرئيات بينما ليست كل المرئيات صورا. وبالتالي فأن المصطلح الأوسع انتشارا هو المرئية طالما أننا لا نتحدث خصيصا عن صور تم تسجيلها فوتوغرافيا.

يمكن للصورة أن يتم تمثيلها و عرضها بصورة رقمية digital format من خلال تقسيم الصورة الي اقسام صغيرة متساوية المساحة و الشكل وهي ما يطلق عليها اسم الخلايا او البكسل pixels. وهذه الخلايا تمثل درجة اللمعان brightness لكل مساحة بواسطة قيمة رقمية اdigital (الشكل التالي). أي أننا قد حولنا الصورة الفوتوغرافية الأصلية الي مرئية رقمية، وهو

ما يحدث عندما نقوم بعملية المسح الضوئي scanning للصورة. أما المستشعرات التي تتحسس و تسجل الطاقة بصورة الكترونية فأنها تتبع نفس المنهج من خلال تسجيل الطاقة في مصفوفة رقمية من البداية.



شكل (١٧-١) تحويل الصورة الفوتوغرافية الى نسخة رقمية

يتم تجميع و تسجيل الطاقة في جزء صغير أو ضيق من مجال الاشعة الكهرومغناطيسية فيما يسمي القناة channel أو النطاق band. ويمكن تجميع و عرض معلومات عدة قنوات أو عدة نطاقات باستخدام الألوان الاساسية الثلاثة (الأزرق و الأخضر و الأحمر) حيث يتم تمثيل معلومات كل نطاق أو كل قناة كواحد من هذه الألوان، وطبقا لدرجة اللمعان النسبي (أي القيمة الرقمية) لكل خلية أو بكسب في كل قناة فأن الألوان الثلاثة سيتم دمجهم بصور مختلفة لتمثيل الألوان المختلفة. وعندما نستخدم هذه الطريقة لعرض معلومات قناة واحدة أو نطاق من أطوال الموجات فأننا نقوم بعرض محتويات هذه القناة من خلال الألوان الرئيسية الثلاثة. وبسبب أن درجة اللمعان في كل خلية تكون متساوية للألوان الثلاثة فأنها تتجمع في مرئية أبيض و أسود black and white image. أما عندما يتم عرض أكثر من قناة أو نطاق و لكلا منهم لون أساسي مختلف فأن درجة اللمعان ستختلف من قناة الي أخري في طريقة دمج الألوان ومن ثم فأنهم سينتجون مرئية ملونة ملونة ملونة ملائية ملونة مرئية ملونة المعان ستختلف من قناة الي أخري في طريقة دمج الألوان ومن ثم فأنهم سينتجون مرئية ملونة الميسية عرف أخري في طريقة دمج الألوان ومن ثم فأنهم سينتجون مرئية ملونة ملونة ملونة ملونة ملونة ملونة ملونة عرف مرئية ملونة المية ملونة المية ملونة المية ملونة م



شكل (۱-۸۱) المرئيات الملونة و غير الملونة

١-٨ أسئلة و أجوبة لموضوعات هذا الفصل:

س. ۱: بفرض أن سرعة الضوء تساوي $\pi \times 1 ^{1}$ متر/ث، وكان تردد موجة كهرومغناطيسية يبلغ مدر الجيجا هرتز (الجيجا هرتز = 10 1 متر/ث) فأحسب طول موجة هذا الاشعاع بوحدات المايكرو متر؟


<u>س. ٢:</u> يتكون جزء الأشعة تحت الحمراء من الطاقة الكهرومغناطيسية من قسمين: أشعة انعكاسية و أشعة انبعاثية. هل يمكننا أخذ صور في هذين النطاقين؟

<u>س. ٣:</u> تتجنب معظم نظم الاستشعار عن بعد تحسس و تسجيل أطوال الموجات في النطاق فوق البنفسجي و النطاق الأزرق من الضوء الكهرومغناطيسي. أشرح لماذا؟

س. ٤: ما هي أفضل الظروف المناخية المناسبة للاستشعار عن بعد في نطاق الضوء المرئي؟

<u>س. ٥:</u> في ليلة واضحة أو صافية وعندما يكون القمر منتصفا يمكن جوانب و ربما بعض تفاصيل الجانب المظلم من القمر. من أين يأتي هذا الضوء الذي ينير الجانب الخلفي من القمر؟

<u>س.٦:</u> هل يوجد مرادف أو مكافئ سلبي passive equivalent لمستشعرات الرادار؟



<u>س. ٧:</u> اذا أردنا التفرقة بين الاشجار الموسمية و الاشجار الصنوبرية في احدي الغابات في فصل الصيف باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد، فما هو أفضل سبيل لأداء هذه المهمة؟ أستعن بمنحنى الانعكاس في الشكل التالي لهذين النوعين من الاشجار.

<u>س. ٨:</u> ما هي مميزات اظهار أطوال موجات مختلفة أو قنوات مختلفة في تكوين أو دمج مرئيات ملونة بالمقارنة بفحص كل مرئية على حدي؟

<u>ج. ۱:</u> من المعادلة (١) :


c =
$$\lambda$$
 v
3 x 10 ⁸ = λ (500,000 x 10 ⁹)
3 x 10 ⁸ = λ (5 x 10 ¹⁴)
 λ = 3 x 10 ⁸ / (5 x 10 ¹⁴) = 6 x 10 ⁻⁷ m = 0.6 μ m

ج. ٢: نعم و لا ! توجد أفلام فوتوغرافية سواء أبيض و أسود أو ملونة تكون حساسة للأشعة تحت الحمراء الانعكاسية reflective infrared وهي مستخدمة في العديد من التطبيقات العلمية و الفنية أيضا. لكن لا توجد أفلام تستطيع تسجيل الاشعة تحت الحمراء الانبعاثية (الحرارية)، فهي في حالة وجودها فأنها تتطلب تبريد دائم مما يجعلها غير عملية بطبيعة الحال. لكن توجد عدة أجهزة الكترونية تستطيع تحسس و تسجيل مرئيات الاشعة تحت الحمراء الحرارية.


ج.٣: يكون تحسس و تسجيل أطوال الموجات فوق البنفسجية و الزرقاء صعب بسبب تشتتها و امتصاصها في طبقات الغلاف الجوي. فغاز الأوزون في الطبقات العليا للغلاف الجوي يمتص كثيرا من الأشعة فوق البنفسجية ذات طول الموجة الأقل من ٢٠، مايكرومتر تقريبا، كما يؤثر تشتت Rayleigh علي أطوال الموجات القصيرة بدرجة أكبر من تأثيره علي أطوال الموجات الكبيرة مما يتسبب في كون بقية الأشعة فوق البنفسجية والموجات القصيرة الطول من الضوء المرئي (اللون الأزرق) ستتناثر و تتشتت بدرجة أكبر كثيرا من بقية أنواع الأشعة. وبالتالي فأن ما يتبقى من هذه الأشعة لا يستطيع الوصول و التفاعل مع أهداف سطح الأرض. وفي الحقيقة فأن الضوء الأزرق يتشتت ٤ مرات أكثر من اللون الأحمر، بينما يبلغ تشتت الاشعة فوق البنفسجية ١٦ مرة أكثر من اللون الأحمر.

ج. ٤: أفضل الأوقات يكون ظهرا في يوم مشمس جاف خالي من السحب و الغيوم و لا يوجد تلوث. ففي وقت الظهر تكون الشمس رأسيا أعلي الهدف مما يجعل المسافة التي تقطعها أشعتها أقل ما يمكن وبالتالي فيكون تأثير التشتت يكون أقل ما يمكن. أما عدم وجود السحب و الغيوم فسيضمن وجود اضاءة منتظمة التوزيع ولن تظهر الظلال الناشئة عن السحب. أما الجفاف و عدم وجود التلوث فستسبب في تقليل التشتت و الامتصاص الناتج عن وجود قطرات المياه و الجزئيات الأخرى في طبقات الغلاف الجوي.

ج. ٥: ينعكس ضوء الشمس الساقط على سطح الأرض فيرتد الى الجزء المظلم (الخلفي) من القمر.



ج. ٦: نعم، فعلي سبيل المثال فأن جهاز راديومتر المايكروويف microwave radiometer لا يحمل مصدر للإضاءة، لكنه يعتمد علي تحسس طاقة المايكروويف الطبيعية المنبعثة. ويمكن استخدام هذا الجهاز في تحديد و قياس بقع الزيت المتسرب في البحار على سبيل المثال.



ج.٧: حيث أن كلا النوعين سيظهران بنفس الدرجة تقريبا من اللون الأخضر لأعيننا المجردة فأن المرئيات (أو الصور) باستخدام الضوء المرئي لن تكون مفيدة. وبالنظر لمنحني الانعكاس نجد أن التفرقة بين كلا النوعين في نطاق الضوء المرئي ستكون صعبة. لكن في جزء الاشعة تحت الحمراء القريبة فكلاهما مختلفين في نسبة الانعكاس. ومن ثم فأن استخدام الأفلام الأبيض و أسود الحساسة للأشعة تحت الحمراء في عملية الاستشعار عن بعد (الحساسة لطول الموجة حول ١٠.٨ مايكرومتر) سيكون مناسبا للغرض المطلوب.

ج. ٨: عند دمج عدة قنوات من مرئية تمثل أطوال موجات متعددة فيمكننا تحديد أو تعيين مركبات من الانعكاس بين القنوات المختلفة وهو الذي سيشير أو يظهر الأهداف التي لا يمكن رؤيتها بالطرق الأخرى اذا قمنا بفحص قناة واحدة في وقت محدد. فهذه التركيبات ستظهر (أو تدل علي) نفسها كتغيرات دقيقة في اللون وليس مجرد تغيرات في درجة اللون الرمادي في حالة فحص مرئية واحدة تلو الأخرى

الفصل الثاني

الأقمار الصناعية و المستشعرات

٢-١ الاستشعار من على الأرض و من الجو و من الفضاء

في الفصل الأول تعلمنا بعض المفاهيم الأساسية لعملية الاستشعار عن بعد وشرحنا بقليل من التفصيل المكونات الثلاثة الأولي لهذه العملية وهي مصدر الطاقة والتفاعل مع الغلاف الجوي و التفاعل مع الأهداف الأرضية. وعندما تعرضنا للاستشعار عن بعد الموجب و السالب فقد بدأنا ندخل في شرح المكون الرابع ألا وهو تسجيل الطاقة من خلال المستشعرات sensors. وفي الفصل الحالي سنتوسع في شرح هذا الجزء.

لكي يمكن للمستشعر أن يجمع و يسجل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة من الهدف أو السطح المطلوب فيجب أن يكون موضوعا في منصة platform لا تلامس هذا الهدف أو هذا السطح. وتتعدد المنصات المستخدمة في الاستشعار عن بعد بحيث يمكن أن تكون موضوعة علي الأرض أو في الجو أي داخل الغلاف الجوي (طائرة أو بالون) أو في الفضاء أي خارج الغلاف الجوي (قمر صناعي أو مكوك الفضاء).

تستخدم المستشعرات الأرضية ground-based sensors في تسجيل معلومات تفصيلية عن السطح بالمقارنة بالمستشعرات الجوية أو الفضائية. وفي بعض الأحيان فأن هذا يستخدم بغرض التعرف التفصيلي على خصائص الأهداف التي تم تحسسها بمستشعرات أخري حتى نستطيع أن نفهم و نحلل جيدا معلومات المرئيات.



شكل (٢-١) المستشعرات الأرضية

أما المستشعرات الجوية فغالبا ما تكون موضوعة في طائرات ذات أجنحة متزنة stable-wing مع أن طائرات الهليكوبتر تستخدم أحيانا. ويتم استخدام الطائرات في تجميع و تسجيل معلومات تفصيلية



شكل (٢-٢) المستشعرات الجوية

عادة فأن الاستشعار عن بعد من الفضاء يتم باستخدام المستشعرات في الأقمار الصناعية satellites وأيضا في مكوك الفضاء space shuttle. وتتعدد أنواع الأقمار الصناعية بصفة عامة لتشمل/ أقمار الملاحة، أقمار الاتصالات، أقمار دراسة الأرض وهي المجموعة التي تشمل أقمار الاستشعار عن بعد. وبسبب مدارها حول الأرض فأن الاقمار الصناعية تتيح لنا تغطية متكررة للأرض وبصورة مستمرة.






شكل (٢-٣) المستشعرات الفضائية

٢-٢ خصائص الأقمار الصناعية


لكل قمر صناعي مدار orbit يناسب الهدف من المستشعر الذي يحمله القمر الصناعي، وتختلف المدارات طبقا للارتفاع altitude (ارتفاع المدار عن سطح الارض) والتوجيه orientation و الدوران rotation بالنسبة للأرض. فالأقمار الصناعية الموضوعة علي ارتفاعات عالية جدا بحيث انها تري نفس المنطقة من الارض في كل الاوقات يكون لها ما يسمي بالمدارات الثابتة مع الارض الله تري نفس المنطقة من الارض في كل الاوقات يكون لها ما يسمي بالمدارات الثابتة مع الارض كيلومتر و تدور بنفس سرعة الارض بحيث انها تكون كما لو كانت "ثابتة" بالنسبة لسطح الارض. ومن ثم فان هذه المدارات تسمح للأقمار الصناعية بتجميع معلومات مستمرة عن منطقة محددة من الارض، وتعد اقمار الاتصالات و اقمار المناخ من نوعية الاقمار الصناعية التي لها مدارات ثابتة.



شكل (٢-٤) المدارات الثابتة للأقمار الصناعية

توجد عدة منصات للاستشعار عن بعد مصممة لتدور في مدار (غالبا من الشمال الي الجنوب) بحيث أنها ومع دوران الأرض تتيح تغطية معظم سطح الأرض في فترة زمنية معينة. وهذه المدارات تسمي بالمدارات شبه القطبية near-polar orbits، وجاء هذا المصطلح بسبب ان المدار يميل علي الخط الواصل بين القطبين الشمالي و الجنوبي للأرض. كما ان كثير من هذه المدارات تكون ايضا متزامنة مع الشمس sun-synchronous بحيث انها تغطي كل منطقة من العالم في وقت محلي ثابت constant local time وهو ما يطلق عليه اسم الوقت الشمسي المحلي. ففي اي دائرة عرض latitude فان موقع الشمس في السماء عندما يمر القمر الصناعي فوقه سيكون واحدا في نفس الفصل المناخي. وهذا يضمن ظروف اضاءة متناسقة عند الحصول علي المرئيات في فصل مناخي محدد علي سنوات متتالية. وهذا الأمر هام جدا لمتابعة التغيرات حيث أنهم في هذه الحالة لن يحتاجوا لتصحيح ظروف اضاءة مختلفة.

ان معظم الاقمار الصناعية للاستشعار عن بعد اليوم تكون من ذات المدارات شبه القطبية، اي ان القمر يسير باتجاه القطب الجنوبي في المدار العمل القمر يسير باتجاه القطب الجنوبي في النصف الثاني من مداره، وهذا ما يسمي بالمسار الصاعد ascending pass و المسار الهابط في من مداره، وهذا كان المدار متزامن مع الشمس ايضا فعادة ما يكون المسار الصاعد في الجانب ذو الظل من الارض بينما يكون المسار الهابط في الجانب المضاء (المواجه للشمس) من الارض. ومن ثم فان المستشعرات التي تقوم بتحسس و تسجيل الطاقة الشمسية الانعكاسية فستسجل الطاقة في المسار الهابط فقط. اما المستشعرات الموجبة التي لها مصدر اضاءة خاص بها او المستشعرات السالبة التي تسجل الاشعاع المنبعث (الحراري) فيمكنها ايضا التحسس في المسار الصاعد.






شكل (٢-٢) المسار الصاعد و المسار الهابط للأقمار الصناعية

شكل (٢-٥) المدارات شبه القطبية للأقمار الصناعية


كلما يدور القمر الصناعي حول الأرض فأن المستشعر "يري" جزءا من سطح الأرض، وهذه المنطقة هي ما يطلق عليه اسم "صف التحسس "swath". وتختلف صفوف التحسس التي يمكن استشعارها من مستشعر الي اخر بحيث يتراوح عرضها ما بين عشرات و مئات من الكيلومترات. وبالطبع فأن حركة دوران الأرض حول نفسها (من الغرب الي الشرق) فأن صف التحسس سيتحرك ناحية الغرب، مما يجعل القمر الصناعي يمر فوق صف تحسس اخر عند تتابع المسارات. ومن ثم فأن مدار القمر الصناعي و حركة الأرض معا يتيحان التغطية الكاملة لتحسس و استشعار لسطح الأرض من بعد.



شكل (٢-٧) صفوف تحسس الأقمار الصناعية

تكتمل دورة كاملة من المدارات orbital cycle عندما يعود القمر الصناعي للمرور مرة ثانية فوق نفس النقطة على سطح الأرض (تسمى نقطة الندير nadir point). وتختلف الفترة الزمنية

لدورة المدارات من قمر صناعي الي اخر، ويطلق علي هذه الدورة اسم "فترة اعادة الزيارة steerable sensors". أما في حالة استخدام مستشعرات متحركة off-nadir فأن المستشعر يستطيع رؤية بقعة أرضية خارج نقطة الندير off-nadir قبل و بعد مسارات المدار، مما يجعل فترة اعادة الزيارة أقل زمنيا من زمن دورة المدارات. وتعد فترة اعادة الزيارة هامة للغاية في عديد من تطبيقات الاستشعار عن بعد خاصة عند الحاجة لمرئيات متتالية، ومنها علي سبيل المثال مراقبة انتشار تسرب بقعة من الزيت أو مراقبة اثار الفيضانات. وفي حالة المدارات شبه القطبية near-polar orbits فأن المناطق مرتفعة دوائر العرض high latitude سيتم تحسسها بتكرار أكبر من المناطق الاستوائية نتيجة التداخل بين المسارات المتجاورة للقمر الصناعي حيث أن المسارات يتكون متقاربة عند القطبين.




شكل (٢-٨) دورة مدارات الأقمار الصناعية

٣-٢ درجة الوضوح المكانية و حجم الخلية والمقياس

لعدة أجهزة من أجهزة الاستشعار عن بعد فأن المسافة بين الهدف و منصة الاستشعار تلعب دورا بالغ الأهمية في تحديد تفاصيل المعلومات التي تظهر المنطقة التي يتم تحسسها. ان المستشعرات الموجودة في المنصة تكون بعيدة جدا عن الهدف أي أنها تستشعر منطقة كبيرة ولا تستطيع اظهار التفاصيل كاملة. ويمكنك المقارنة ما بين ما يراه رائد الفضاء من داخل مكوك الفضاء و ما تراه أنت من داخل الطائرة، فرائد الفضاء يمكنه رؤية دولة بأكملها في منظر واحد لكنه لا يمكنه التمييز بين المباني المختلفة، بينما من بداخل الطائرة عند الطيران فوق مدينة يمكنه تمييز المباني والسيارات بوضوح لكن لا يمكنه رؤية منطقة كبيرة مثل رائد الفضاء. وهذا الفرق موجود أيضا ما بين الصور الجوية و مرئيات الأقمار الصناعية.

تعتمد تفاصيل المرئية على درجة الوضوح المكانية spatial resolution لجهاز الاستشعار والتي تعرف بأنها مساحة أو حجم size أصغر ظاهرة يمكن تحسسها size أصغر غاهرة يمكن تحسسها seature can be detected. وتعتمد درجة الوضوح المكانية للمستشعرات اللايجابية على ما يعرف باسم مجال الرؤية اللحظية Instantaneous Field of View (أو اختصارا IFOW)،

وهو مخروط الرؤية للمستشعر A ويحدد المنطقة الأرضية التي يمكن رؤيتها من ارتفاع محدد في لحظة زمنية محددة B. ويتم حساب مساحة المنطقة المرئية بضرب IFOW في ارتفاع المستشعر من سطح الأرض C، وهذه المنطقة على الأرض تسمى خلية الوضوح resolution cell أي أقصى درجة وضوح مكاني للمستشعر. ومن ثم فأنه حتى يمكن استشعار هدف محدد فأن مساحته أو حجمه size يجب أن تساوي أو أن تكون أكبر من خلية الوضوح. أي أنه في حالة أن مساحة الهدف أقل من مساحة خلية الوضوح فلن يمكن تحسسه او استشعاره.



شكل (٢-٩) درجة الوضوح المكانية

كما سبق الاشارة في الفصل الأول فأن مرئيات الاستشعار عن بعد تتكون من مصفوفة من العناصر أو الخلايا (بكسل) pixels، وهي أصغر وحدة علي المرئية. وعادة تكون الخلايا مربعة وتمثل مساحة محددة من المرئية. ومن المهم التفرقة بين حجم البكسل pixel size و درجة الوضوح المكانية spatial resolution فهما ليسا شيئا واحدا في جميع الحالات. ففي حالة أن المستشعر له درجة وضوح مكانية ٢٠ متر والمرئية من هذا المستشعر تظهر بوضوح كامل full resolution فأن كل بكسل ستمثل ٢٠×٢٠ متر علي الأرض. وفي هذه الحالة فأن حجم البكسل يساوي درجة الوضوح المكانية. لكن من الممكن أن نظهر مرئية باستخدام حجم بكسل مختلف عن درجة وضوحها المكانية، فمثلا في حالة عرض ملصقات (بوستر) لمرئيات سطح الأرض فنستخدم حجم خليه يمثل مساحة كبيرة (أكبر من درجة الوضوح المكانية الأصلية لهذه المرئية).

يقال للمرئيات التي تعتمد على اظهار الأهداف الكبيرة فقط أن لها درجة وضوح مكانية خشنة أو قليلة coarse or low resolution، بينما في المرئيات التي لها درجة وضوح مكانية دقيقة أو عالية fine or high resolution فيمكن اظهار الأهداف الصغيرة. فأقمار الاستشعار عن بعد العسكرية على سبيل المثال مصممة بحيث يمكنها تحسس كل ما يمكن من التفاصيل، أي أن لها درجة وضوح مكانية عالية أو دقيقة. أما الأقمار الصناعية التجارية فتوفر مرئيات لها درجة

وضوح مكانية تتراوح بين عدة أمتار الي عدة كيلومترات. وكقاعدة عامة فكلما زادت درجة الوضوح المكانية كلما قلت المساحة الأرضية التي يمكن رؤيتها.




شكل (٢-٠١) اختلاف درجات الوضوح المكانية

تعرف نسبة المسافة علي المرئية أو الخريطة الي المسافة الأرضية الحقيقية المناظرة باسم مقياس الرسم scale. فإذا كان لديك خريطة لها مقياس رسم ١: ١٠٠،٠٠٠ (مثلا) فأن الهدف الذي يبلغ طوله علي الخريطة ١ سنتيمتر سيكون طوله الحقيقي علي الأرض ١٠٠،٠٠٠ سنتيمتر (أي ١ كيلومتر). ومن ثم فأن الخرائط أو المرئيات الفضائية التي لها قيمة صغيرة من نسبة "الخريطة/الأرض" (١ / ١٠٠،٠٠٠ علي سبيل المثال) يطلق عليها اسم الخرائط أو المرئيات صغيرة المقياس small scale ، بينما تلك التي لها نسبة أكبر (مثلا ١ / ٥٠٠٠٠) تسمي كبيرة المقياس large scale.


٢-٤ درجة الوضوح الطيفية

أشرنا في الفصل الأول الي أن الاستجابة الطيفية spectral response أو منحنيات الانبعاث الطيفي spectral emissivity curves تميز الانبعاش أو الانبعاث للهدف باستخدام أطوال موجات مختلفة. ويمكن تمييز الاهداف المختلفة في مرئية من خلال مقارنة استجابتها الطيفية في مجالات مخال من أطوال الموجات. فالمجموعات الكبيرة مثل المياه و النباتات يمكنها أن تنفصل في مجالات مختلفة من أطوال الموجات مثل الضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء كما رأينا في الجزء ١-٥.



شكل (٢-١١) اختلاف الاستجابة الطيفية للأهداف

لكن بعض المجموعات الدقيقة أو التفصيلية مثل أنواع الصخور قد لا يمكن تمييزها بسهولة باستخدام هاتين المجموعتين أو هذين المجالين من أطوال الموجات وقد تحتاج لعمل مقارنة في مجال ضيق من مجالات الضوء الكهرومغناطيسي. ومن ثم فأننا نحتاج لمستشعر يكون له "درجة وضوح طيفية تعبر عن قدرة المستشعر في تحديد فترات دقيقة من أطوال الموجات، أي أنه كلما كانت درجة الوضوح الطيفية أدق كلما في تحديد فترات دقيقة من أطوال الموجات، أي أنه كلما كانت درجة الوضوح الطيفية أدق كلما ضاق مجال أطوال الموجات لقناة أو نطاق محدد. فالأفلام الأبيض و الأسود تسجل أطوال الموجات الممتدة علي نطاق الضوء المرئي، أي أن درجة وضوحها الطيفية خشنة Coarse فهي لا تستطيع التمييز بين أطوال الموجات المختلفة داخل هذا النطاق وتسجل فقط الانعاس في كل مجال الضوء المرئي. بينما علي الجانب الاخر فأن الافلام الملونة لها درجة وضوح طيفية عالية بحيث أنها تستطيع تحسس الطاقة المنعكسة في أطوال الموجات الزرقاء و الخضراء و الحمراء كلا علي حدي. ومن ثم فهي تستطيع تمثيل الأهداف في عدة ألوان اعتمادا علي مدي الانعكاس في كل نطاق من أطوال الموجات.



شكل (٢-٢) درجات الوضوح الطيفية للأفلام المختلفة

ان العديد من نظم الاستشعار عن بعد تسجل الطاقة في فترات متعددة من أطوال الموجات باستخدام درجات وضوح طيفية مختلفة، وهذه النظم يطلق عليها اسم "المستشعرات متعددة الوضوح الطيفي multi-spectral sensors". أما المستشعرات المتقدمة فيطلق عليها اسم "المستشعرات عالية الوضوح الطيفي hyperspectral sensors" حيث أنها تستطيع تحسس مئات من النطاقات الطيفية الضيقة أو الدقيقة في الضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء القريبة و المتوسطة. ومن ثم فأن درجة وضوحها الطيفية العالية تسهل من التمييز بين الأهداف المختلفة اعتمادا على الاستجابة الطيفية لكل هدف في كل نطاق طيفي ضيق.

٢-٥ درجة الوضوح الراديومترية

بينما ترتيب البكسل أو الخلايا يصف تكوين المرئية ذاتها، فأن الخصائص الراديومترية هي التي تصف المعلومات الحقيقية لمحتوي المرئية الفضائية. في كل مرة يتم الحصول علي مرئية (سواء علي فيلم أو باستخدام مستشعر) فأن حساسيتها لكمية الطاقة الكهرومغناطيسية هي التي تحدد درجة الوضوح الراديومترية لمرئية يصف الوضوح الراديومترية لمرئية يصف قدرتها على التمييز بين الفروقات البسيطة جدا من الطاقة، فكلما زادت درجة الوضوح الراديومترية لمستشعر كلما زادت حساسيته لاكتشاف الفروق في الطاقة المنعكسة أو المنبعثة.

يتم تسجيل بيانات الطاقة من خلال أعداد موجبة تتراوح بين الصفر الي أس محدد للعدد Υ . وهذا النطاق يقابل عدد البت binary format في ترميز الأرقام في النظام الثنائي binary format. فكل بت تسجل الأس المرفوع له الرقم Υ (مثلا: Υ بت Υ Υ Υ). ويعتمد الحد الأقصى المتاح لمستويات اللمعان علي عدد البت المستخدم في تمثيل الطاقة المنعكسة. فعلي سبيل المثال فان كان مستشعر يستخدم Λ بت في تسجيل البيانات، فهناك Υ Υ = Υ 0 قيمة رقمية متاحة وستتراوح ما بين الصفر و Υ 1 أما في حالة استخدام Υ بت فقط فسيكون هناك Υ Υ = Υ 1 قيمة رقمية متاحة فقط وستتراوح ما بين الصفر و Υ 1 ومن ثم فستكون درجة الوضوح الراديومترية أقل. وعادة ما يتم تمثيل بيانات المرئية باستخدام نطاق من درجات اللون الرمادي grey tones ، حيث يكون يتم تمثيل بيانات المرئية باستخدام نطاق من درجات اللون الرمادي grey tones ، مثل رقم Υ 1 في البيانات ذات الثمانية بت). وبمقارنة مرئية بدرجة وضوح راديومترية Υ -بت بمرئية أخري لها درجة وضوح راديومترية Υ -بت بمرئية أخري لها درجة وضوح راديومترية القاصيل في كلا منهما.



شكل (٢-٣) الاختلاف في درجات الوضوح الراديومترية


٢-٦ درجة الوضوح المؤقتة/الزمنية

بالإضافة لدرجة الوضوح المكانية و درجة الوضوح الراديومترية فأن درجة الوضوح المؤقتة أو الزمنية temporal resolution تعد مهمة في الاستشعار عن بعد. وقد سبق أن تعرضنا لهذا المفهوم في الجزء ٢-٢ عندما تحدثنا عن فترة اعادة الزيارة revisit period والتي عادة ما تكون عدة أيام بالنسبة للأقمار الصناعية. ومن ثم فأن القيمة المطلقة لدرجة الوضوح المؤقتة أو الزمنية لنظام استشعار عن بعد لكي يقوم بتحسس نفس البقعة الأرضية مرة أخري هي هذه الفترة. لكن وبسبب التداخل overlap بين صفوف التحسس swaths للمدارات المتعاقبة كلما زادت دوائر العرض فأن هناك مناطق من الأرض سيتم تحسسها بتردد أكبر. أيضا فأن بعض أنواع الاقمار الصناعية لديها القدرة علي توجيه مستشعراتها لتحسس نفس البقعة الأرضية في مدارات مختلفة بفترات تتراوح ما بين يوم الي خمسة أيام. ومن ثم فأن درجة الوضوح الزمنية الحقيقية لمستشعر تعتمد علي عدة عوامل ومنها قردة القمر الصناعي و المستشعر ذاته وأيضا تداخل صفوف التحسس و دائرة العرض.

ان القدرة علي تجميع مرئيات لنفس المنطقة من سطح الأرض في فترات زمنية متعددة تعد من أهم عناصر تطبيق معلومات الاستشعار عن بعد. فالخصائص المكانية للأهداف قد تتغير مع مرور الوقت، وهذا ما يمكن اكتشافه من خلال تجميع و مقارنة المرئيات متعددة الوضوح الزمني -multi للوقت، وهذا ما يمكن اكتشافه من خلال تجميع و مقارنة المرئيات متعددة الوضوح الزمني -temporal images في حالة تغير مستمر ومن ثم فأن قدرتنا علي متابعة هذا التغير تعتمد علي " متي وبأي تردد في حالة تغير مستمر ومن ثم فأن عمكننا الحصول علي المرئيات. وباستخدام التحسس في فترات زمنية مختلفة وبصفة دورية فيمكننا متابعة التغيرات التي تحدث علي سطح الأرض سواء

كانت تغيرات طبيعية (مثل التغير في الغطاء النباتي أو الفيضان) أو تغيرات بشرية (مثل النمو العمراني و التصحر). فعامل الزمن في الاستشعار عن بعد يكون هاما عندما:

- السحب المستمرة تعطى مجال رؤية محدود لسطح الارض.
- الحاجة لمتابعة الظواهر السريعة (مثل الفيضان و تسرب الزيت ... الخ)
- الحاجة للمتبعة المستمرة (مثلُ معدلات انتشار مرض نباتي معين من سنة لآخري)
- خصائص التغير لبعض الأهداف على مدار الزمن قد تستخدم لتمييزها عن الأهداف المماثلة.



شكل (٢-٤١) درجة الوضوح المؤقتة أو الزمنية


يقدم الجدول التالي بعض خصائص عدة اقمار صناعية للاستشعار عن بعد:

أمثلة لبعض خصائص عدة اقمار صناعية للاستشعار عن بعد

اعادة	ارتفاع	طول	77 c	کاني (م)	الوضوح الم	الاطلاق	القمر
الزيارة	القمر	البكسل	النطاقات	متعدد	بانكروماتية		
(يوم)	(کم)	(کم)		الاطياف			
1	٦١٧	17.1	۲٩	1.78	٠.٣١	7.18	WorldView-3
٨.٣	٧٧.	10.7	٤	1.70	٠.٤١	۲۸	GeoEye-1
١.١	٧٧٠	۱۷٫٦	١٣	1.15	• . ٤٦	79	WorldView-2
١	798	۲.	٥	۲.۰	٠.٥	7.17	Pleiades-1B
٣.٥	٤٥.	۱٦.٨	٥	۲.٦	٠.٦٥	71	QuickBird
٣	٦٨١	11.5	٥	٣.٢	٠.٨٢	1999	IKONOS
	٧٢.	٤٦.٦	٤	٤.٠	١.٠	7.15	EgyptSat-2
1	٤٥.	٨	٥	۲.۰	1.1	7.15	SkySat-2
١	798	٦٠	٥	٦.٠	1.0	7.15	SPOT-7
١	798	٦٠	٥	٦.٠	1.0	7.17	SPOT-6
0.0	٦٣٠	YY	٥	١٠.٠	٥.٠	۲۰۰۸	RapidEye
١٦	٧.٥	٦٠	١٤	٣.	10	1999	ASTER
١٦	٧.٥	110	11	٣.	10	7.17	LandSat-8
١٦	٧.٥	110	٨	٣.	10	1999	LandSat-7
							ETM

٧-٢ الكاميرات و التصوير الجوي

يعد استخدام الكاميرات في التصوير الجوي أبسط و أقدم المستشعرات المستخدمة في الاستشعار عن بعد لسطح الأرض. فالكاميرات هي نظم اطارية framing systems تحصل علي صورة شبه لحظية A. أي أن الكاميرا هي مستشعر بصري سالب optical passive sensor يستخدم عدسة B (أو مجموعة من العدسات) لتكوين صورة عند C المستوي البؤري focal plane.



شكل (٢-٥١) مفهوم التصوير الجوي

تكون الأفلام التصويرية حساسة للضوء ما بين ٣. مايكرومتر و ٩. مايكرومتر في نطاق الطول الموجي المتراوح ما بين الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي و الأشعة تحت الحمراء القريبة. فالأفلام الأبيض و أسود - ويطلق عليها اسم الأفلام البانكروماتية panchromatic - تستشعر الأشعة فوق البنفسجية و الضوء المرئي، وتنتج الصور غير الملونة وهي الأكثر استخداما في التصوير الجوي. والصور فوق البنفسجية تستخدم نفس الأفلام البانكروماتية لكن مع وجود فلتر (أو مصفاة) لامتصاص و منع طاقة الضوء المرئي من الوصول الي الفيلم ذاته، ومن ثم فأن الاشعة فوق البنفسجية فقط هي التي يتم تسجيلها. لكن هذا النوع من الأفلام غير شائع الاستخدام حيث أن الامتصاص و التشتت في طبقات الغلاف الجوي يؤثر عليها بشدة. أما التصوير الأبيض و أسود الحساس للأشعة تحت الحمراء فيستخدم أفلاما حساسة للنطاق الكلي ما بين ٣٠٠ - ٩٠ مايكرومتر وهو مفيد جدا لاكتشاف الفروق بين النباتات المختلفة نتيجة لحساسية هذه الأفلام لنعطس الاشعة تحت الحمراء القربية.

يشمل التصوير الملون العادي color photography والتصوير الملون الزائف color infrared أو التصوير الملون تحت الحمراء color infrared أو التصوير الملون تحت الحمراء للاثة طبقات layers بحيث أن كل طبقة تكون حساسة لمجال مختلف من


الضوء. ففي التصوير الملون العادي فأن الطبقات تكون حساسة للضوء الأزرق و الأخضر و الأحمر مثل أعيننا، وبالتالي فأن هذه الصور تظهر بنفس الطريقة التي نري نحن بها المعالم الأرضية (مثلا الشجر يظهر باللون الأخضر ... الخ). أما في التصوير الملون تحت الحمراء الأرضية فأن الطبقات تكون حساسة للأخضر و الأحمر وللأشعة تحت الحمراء القريبة، وهي التي ستظهر بعد معالجتها بالألوان الأزرق و الأخضر و الأحمر علي الترتيب. أي أن في الصور الملونة الزائفة false color photographs فأن الأهداف التي لها انعكاس كبير للأشعة تحت الحمراء ستظهر علي الصورة حمراء، بينما الأهداف التي لها انعكاس أحمر كبير ستظهر علي الصورة خضراء، والأهداف التي لها انعكاس أخضر كبير ستظهر علي الصورة خضراء، ومن هنا فأن هذه الصورة تعطينا تمثيلا "زائفا" للأهداف مقارنة بالألوان المعتادة لنا.



شكل (٢-٢) الصور الملونة العادية و الصور الملونة الزائفة


يمكن تركيب الكاميرات علي منصات عديدة منها المنصات الارضية و طائرات الهليكوبتر و الطائرات العادية و الاقمار الصناعية. وللصور الجوية الدقيقة او التقصيلية المأخوذة من الطائرات استخدامات متعددة خاصة عندما تكون التقاصيل ضرورية. ويعتمد الغطاء الارضي للصورة علي عدة عوامل تشمل البعد البؤري للعدسة و ارتفاع المنصة وخصائص و مساحة الفيلم المستخدم. يؤثر البعد البؤري focal length علي مجال الرؤية الزاوية angular field of view يؤثر البعد البؤري المشار اليه في الجزء ٢٠٣) و يحدد المنطقة التي تراها الكاميرا. وعادة ما يتراوح البعد البؤري ما بين ٩٠ و ٢١٠ ملليمتر، والأكثر شيوعا هو ٢٥١ ملليمتر. وكلما زاد البعد البؤري كلما قلت مساحة المنطقة المغطاة علي الارض لكن مع مستوي عالي من التفاصيل (أي بمقياس رسم كبير). كما تعتمد المنطقة المغطاة ايضا علي ارتفاع منصة التصوير، فعلي ارتفاعات كبيرة تستطيع الكاميرا رؤية منطقة أكبر من الأرض من تلك المنطقة التي يمكن رؤيتها علي ارتفاعات أصغر، لكن مع تفاصيل أقل (أي مقياس رسم صغير). ويمكن اللصور الجوية أن تمدنا بتفاصيل دقيقة حتى درجة وضوح مكانية تبلغ ٥٠ سنتيمتر. لكن درجة الوضوح المكاني الحقيقية للصور الجوية تختلف باختلاف عوامل متعددة بصورة عامة.

يتم تصنيف معظم الصور الجوية اما مائلة oblique أو رأسية vertical اعتمادا على توجيه الكاميرا نسبة الي الأرض أثناء لحظة التصوير. فالصور الجوية المائلة عادة ما يتم التقاطها وتكون الكاميرا موجهه الي جانب الطائرة. وتؤخذ الصور شديدة الميل high oblique بحيث يظهر الأفق في الصورة بخلاف الصور المائلة التي لا يظهر بها الأفق. والصور المائلة مفيدة لتغطية منطقة كبيرة من سطح الأرض في صورة واحدة ولبيان تضاريس سطح الأرض. لكن هذا النوع من الصور الجوية غير مستخدم في انتاج الخرائط بسبب التشوه الكبير في مقياس رسم الصورة والذي يمنع القياسات الدقيقة للمسافات و المساحات و الارتفاعات.



شكل (٢-١٧) مثال لصورة جوية مائلة

ان الصور الجوية الرأسية المأخوذة بكاميرا أحادية العدسة هي الاكثر استخداما في التصوير الجوي لأغراض الاستشعار عن بعد وإنتاج الخرائط. وهذه الكاميرات تكون مصممة بحيث تلقط عدد كبير من الصور المتتالية مع تقليل التشوه بقدر الامكان، وعادة ما تكون مربوطة بنظام ملاحي لتحديد المواقع للحصول علي الاحداثيات الجغرافية الدقيقة لكل صورة. وتطير الطائرة في عدد من الخطوط يسمي كلا منها "خط طيران flight line" ويتم التقاط الصور بحيث تكون الكاميرا موجهه لأسفل وذلك بتداخل يبلغ ٥٠ - ٦٠% بين كل صورتين متتاليتين. وهذا التداخل يضمن التغطية الكاملة للمنطقة، كما أنه يسهل الرؤية الاستراسكوبية (المجسمة) stereoscopic التغطية الكاملة للمنطقة، كما أنه يسهل الرؤية الاستراسكوبية (المجسمة) دوبالتالي مكن استخدام جهاز يسمي الاستريسكوب stereoscope للحصول علي منظر مجسم ثلاثي يمكن استخدام جهاز يسمي الاستريسكوب stereoscope للحصول علي منظر مجسم ثلاثي stereoscopic model.



شكل (٢-١٨) خطوط الطيران في التصوير الجوي


تكون الصور الجوية مفيدة أكثر عندما نحتاج درجة وضوح مكاني دقيقة أو عالية بغض النظر عن درجة الوضوح الطيفية والتي عادة ما تكون خشنة أو قليلة بالمقارنة ببيانات المستشعرات الالكترونية. ويتم استخدام الصور الجوية الرأسية في عمل القياسات الدقيقة منها وذلك لعدة تطبيقات مثل الخرائط و الجيولوجيا و الغابات. ويطلق علي علم القياس من الصور الجوية مصطلح photogrammetry وهو علم قديم يتم تطبيقه منذ بداية التصوير الجوي. وعادة ما يتم تفسير الصور بطريقة بصرية من خلال شخص ذو خبرة في التفسير، كما أنها يمكن مسحها ضوئيا للحصول علي نسخة رقمية منها و من ثم تفسيرها باستخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة. وسنتعرض لهذا الجزء بالتفصيل في الفصل الرابع.

يستخدم التصوير متعدد النطاقات multi-band photography عدة النطاقات متعددة النطاقات المجال باستخدام عدة افلام للحصول على صور لحظية متعددة في عدة نطاقات من المجال الكهرومغناطيسي. وتكون اهم مميزات هذا النوع من الكاميرات قدرتها على تسجيل الاشعة المنعكسة بصورة منفصلة في نطاقات متعددة من اطوال الموجات، مما يسمح بتمييز افضل بين الاهداف المختلفة. أما الكاميرات الرقمية digital cameras التي تستخدم الافلام. فبدلا من الافلام فان هذه الكترونيا فتختلف بصورة كبيرة عن تلك الكاميرات التي تستخدم الافلام. فبدلا من الافلام فان هذه و الكاميرات تستخدم مصفوفة مدرجة مغطاة بالسيليكون charge-coupled devices (CCD) الكاميرات تستجيب بصورة منفصلة للإشعاع الكهرومغناطيسي. فالطاقة التي تصل الي سطح أجهزة والتي تستجيب بصورة منفصلة للإشعاع الكهرومغناطيسي. فالطاقة الأرضية. ويتم تحديد رقم ولتي تستجيب بصورة منفصلة للإشعاع الكهرومغناطيسي. فالطاقة الأرضية. ويتم تحديد رقم لكل نطاق في كل خلية أو بكسل بناءا على هذه الشحنة الكهربائية. ومن ثم فأن هذه الصيغة الرقمية للمرئية الناتجة يمكن التعامل معها و تفسيرها باستخدام برامج الكمبيوتر. وعادة ما تكون الصور الرقمية الما درجة وضوح مكانية في حدود ٣٠٠ متر و درجة وضوح طيفية ما بين ١٠١٠. و ٣٠٠ ملايمتر، وعادة ما يتراوح عرض مصفوفة الخلايا size of pixel arrays بين ١١٠٠ و ٣٠٠ مدر عدد ٥٠٠٠.

٢-٨ المسح متعدد الأطياف


تقوم عدة نظم استشعار عن بعد بتجميع البيانات باستخدام نظم المسح مستشعر له مجال رؤية ضيق IFOV يمسح سطح الأرض لبناء مرئية ثنائية الأبعاد. ويمكن استخدام نظم المسح سواء من الطائرة أو من القمر الصناعي. ونظام المسح الذي يسمح بتجميع البيانات في عدة نطاقات من الطاقة يطلق عليه اسم "ماسح متعدد النطاقات -multi multi" أو اختصارا MSS، وهذا هو النوع الأكثر شيوعا من نظم المسح. ويوجد نوعين أو طريقتين للمسح في الماسحات متعددة النطاقات: المسح ضد المسار -along-track scanning.

تقوم ماسحات ضد المسار بمسح الأرض في عدة خطوط تكون موجهة عموديا على اتجاه حركة منصة الاستشعار (أي عمودية على اتجاه مسار القمر الصناعي). وكل خط يتم مسحه بالتأرجح sweep من أحد جانبي المستشعر الى الجانب الاخر باستخدام مرآه متحركة rotating mirror (A)، وكلما تقدم القمر للأمام تتم عمليات مسح متعاقبة لبناء مرئية ثنائية الابعاد لسطح الارض. ويتم فصل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة الى عدة مكونات كهرومغناطيسية بحيث يتم تحسس كلا منها بصورة مستقلة. وتوجد متحسسات داخلية B) internal detectors) كلا منها حساس لنطاق محدد من اطوال الموجات بحيث يقوم كلا متحسس بقياس الطاقة لنطاق معين من النطاقات وتحويل هذه الطاقة الى بيانات رقمية يقوم بتخزينها. ويحدد مجال الرؤية IFOV للمستشعر (C) وارتفاع منصة الاستشعار قيمة الدقة المكانية للخلية الأرضية التي يتم استشعارها (D). أما المجال الزاوي للرؤية (E) angular field of view) فهو قيمة تأرجح المرآه بالدرجات المستخدمة في مسح خط، ومن ثم فهو يحدد عرض مسار التحسس swath على الأرض (F). فالماسحات في الطائرات عادة ما تستطيع التأرجح لزوايا كبيرة (بين ٩٠ و ١٢٠ درجة) بينما ماسحات الأقمار الصناعية وبسبب ارتفاعاتها العالية فلا يمكنها التأرجح الا لزوايا صغيرة (ما بين ١٠ و ٢٠ درجة). وحيث أن المسافة ما بين المستشعر والهدف تزيد في حواف مسار الاستشعار فأن درجة الوضوح المكانية (حجم الخلية) يصبح أكبر أيضا مما يتسبب في حدوث تشوه هندسي geometric distortion في المرئية. أيضا وحيث أن زمن مجال الرؤية للخلية الواحدة (يسمى زمن الكمون dwell time) يكون قصيرا جدا فأنه يكون مؤثرا في تحديد درجات الوضوح المكانية و الراديو مترية و الطيفية للمستشعر.



شكل (٢- ١٩) المسح بطريقة ضد المسار

تقوم ماسحات عبر المسار along-track scanners باستخدام الحركة الامامية للمستشعر لتسجيل خطوط مسح متعاقبة وبناء المرئية ثنائية الأبعاد عموديا علي اتجاه الطيران. لكن و بدلا من استخدام مرآة المسح المتأرجحة فأن هذه الماسحات تستخدم مجموعة خطية من المتحسسات a استخدام مرآة المسح المتأرجحة فأن هذه الماسحات تستخدم مجموعة خطية من المتحسسات (A) linear array of detectors المرئية (B) الذي يكونه نظام العدسات harm (أي عبر المسار). ويقوم كل متحسس بقياس الطاقة لخلية أرضية محددة (D)، وبالتالي فأن حجم المتحسس و مجال الرؤية IFOV يحددان درجة الوضوح المكانية للنظام. وبالطبع فهناك حاجة لعدة مجموعات خطية من المتحسسات حتى يمكن قياس عدة نطاقات من الطاقة الكهر ومغناطيسية. وبالتالي فأن الطاقة المستشعرة من كل متحسس في كل مجموعة خطية يتم تسجيلها رقميا لبناء المرئية المطلوبة.



شكل (٢-٠١) المسح بطريقة عبر المسار


وللماسحات عبر المسار عدة مميزات عن الماسحات ضد المسار، فوجود مجموعات من المتحسسات يسمح بان يقوم كللا منهم باستشعار الطاقة لكل خلية ارضية في فترة زمنية اطول (زمن الكمون) وهذا يزيد من كمية الطاقة المستشعرة وأيضا من درجة الوضوح الراديومترية. كما أن زمن الكمون الأطول يسهل مجال الرؤية IFOV أصغر ومن ثم يحسن كثيرا من درجة الوضوح المكانية ودرجة الوضوح الطيفية. وحيث أن المتحسسات تكون أجهزة الكترونية فهي عادة ما تكون أصغر حجما و أخف وزنا و أقل استهلاكا للطاقة، وبالتالي فهي أكثر كفاءة ولها عمر افتراضي أطول حيث أنها لا تتكون من أية أجزاء متحركة (مثل مرآة التأرجح).

في كل الأحوال (بطريقة التحسس ضد المسار أو عبر المسار) فأن نظم المسح scanning تتفوق علي نظم التصوير photographic systems. فالمجال الطيفي لنظم التصوير مقصور فقط علي الضوء المرئي و الأشعة تحت الحمراء القريبة، بينما الماسحات متعددة النطاقات MSS تستطيع زيادة هذا المجال الي الاشعة تحت الحمراء الحرارية. كما أن لها درجات وضوح طيفية أكبر من نظم التصوير. أيضا فأن نظم المسح تقوم بتسجيل الطاقة الكترونيا مما يسمح بقياس و تسجيل هذه الطاقة بدقة عالية. وتتطلب نظم التصوير الامداد المستمر بالأفلام و

تحتاج لعمليات معالجة الأفلام علي الأرض بعد التقاط الصور، بينما التسجيل الالكتروني لنظم المسح يسهل من ارسال البيانات الى محطات الاستقبال والمعالجة الفورية لها على الكمبيوتر.

٢-٩ التصوير الحراري

توجد عدة مستشعرات متعددة النطاقات MSS يمكنها تحسس الاشعة تحت الحمراء الحرارية thermal infrared بالإضافة لنطاقات الضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء القريبة. لكن استشعار الطاقة المنبعثة من الأرض في نطاق الاشعة تحت الحمراء الحرارية (بين ٣ و ١٥ مايكرومتر) يختلف عن استشعار الاشعة المنعكسة. فالمستشعرات الحرارية والفوتونات تستخدم متحسسات ضوئية تكون حساسة للتفاعل المباشر مع الوحدات الضوئية (الفوتونات المتحدم تعلي سطحها ومن ثم يمكنها قياس الاشعاع الحراري المنبعث. ويتم تبريد هذه المتحسسات في درجة حرارة تقترب من الصفر المطلق حتى يمكن تقليل الانبعاث الحراري الداخلي لها. وبصفة اساسية فان المستشعرات الحرارية تقيس درجة حرارة السطح و الخصائص الحرارية للأهداف.



شكل (٢-١٦) الاستشعار الحراري

عادة ما تكون المرئيات الحرارية مستشعرة باستخدام ماسحات ضد المسار تقوم بتحسس الاشعاع المنبعث فقط في النطاق الحراري من الطاقة الكهرومغناطيسية. وتستخدم المستشعرات الحرارية واحد او اكثر من المراجع الحرارية الداخلية internal temperature references علي الميانات يمكنها مقارنة الاشعاع المستشعر وتحديد الحرارة المستشعرة المطلقة. وعادة ما يتم تسجيل البيانات علي أفلام او شرائط ممغنطة، وتكون درجة الوضوح الحرارية المرئية الحرارية النسبية (تسمي في حدود درجة مئوية واحدة. وللتحليل فيتم اظهار المرئية الحرارية النسبية (تسمي الباردة بلون داكن. وعادة ما يتم استخدام هذه المرئيات الحرارية النسبية في تطبيقات الاستشعار عن بعد. اما قياسات الحرارة المطلقة فيمكن حسابها لكنها تحتاج لمعايرة دقيقة للمراجع الحرارية الداخلية وأيضا لمعلومات تفصيلية عن الخصائص الحرارية للأهداف الارضية بالإضافة لتصحيح كلا من التشوه الهندسي و التأثيرات الراديومترية للمرئية.



شكل (٢-٢٢) مرئية حرارية


حيث ان نطاق الاشعة تحت الحمراء الحرارية كبير نسبيا (بالمقارنة بنطاق الضوء المرئي) فان تأثير التشتت في الغلاف الجوي يكون قليلا لهذه الاشعة. لكن علي الجانب الاخر فأن الامتصاص يؤثر بقوة علي نطاقين الاول من ٣ -٥ مايكرومتر و الثاني من ٨-١٤ مايكرومتر. وبما أن الطاقة تنخفض كلما زاد طول الموجة فان المستشعرات الحرارية عادة ما يكون لها مجال رؤية IFOV كبير وذلك لضمان وصول كمية كافية من الطاقة الي المتحسس. وبالتالي فان درجة الوضوح المكانية للمستشعرات الحرارية غالبة ما تكون خشنة بالمقارنة لدرجة وضوح المرئيات في نطاق الضوء المرئي و نطاق الاشعاء المحراء اللقريبة. ويمكن الحصول علي المرئيات الحرارية نهارا او ليلا (بسبب ان الاشعاع منبعث و ليس منعكس) وتستخدم لعدة انواع من التطبيقات في الاستكشاف العسكري و المخابراتي و ادارة الكوارث (مثل متابعة حرائق الغابات) ومراقبة فقدان الحرارة.

١٠-٢ التشوه الهندسي في المرئيات

يتعرض أي نوع من المرئيات (سواء نظم التصوير من الطائرات او نظم المسح متعدد النطاقات من الاقمار الصناعية) الي عدة تشوهات هندسية geometric distortions. وهذه التشوهات موجودة في اي نظام استشعار عن بعد حيث اننا نحاول تمثيل سطح الارض المجسمة ثلاثية الأبعاد من خلال مرئية ثنائية الأبعاد. وهذه الأخطاء قد تكون بسبب عدة عوامل تشمل علي سبيل المثال:

- منظور بصريات المستشعر perspective of sensor optics
 - حركة نظام المسح motion of scanning systems
- حركة و عدم ثبات المنصة motion and instability of platform
- latitude, altitude, and velocity of دائرة عرض و ارتفاع و سرعة المنصة platform
 - تغير تضاريس سطِح الارض terrain relief
 - تكور و دوران الأرض curvature and rotation of the Earth

تقدم النظم الاطارية framing systems (مثل الكاميرات في التصوير الجوي) لقطة snapshot لحظية لسطح الأرض أسفل الكاميرا، ومن ثم فأن التشوه الهندسي الاساسي هنا سيكون بسبب ازاحة التضاريس relief displacement. فالأهداف الموجودة تحت مركز الكاميرا مباشرة (أي عند نقطة الندير) سيمكن رؤية قمتها فقط، بينما الأهداف الأخرى سيظهر علي الصورة قمتها و جزء من جوانبها. وعندما يكون الهدف طويلا أو بعيدا جدا عن مركز الصورة سيكون التشوه المكانى له كبيرا.




شكل (٢-٢٣) التشوه الهندسي في الصور الجوية

ان البناء الهندسي لماسحات عبر المسار مشابه لبناء الصور الجوية/ حيث أن كل متحسس في كل خط يأخذ لقطة snapshot للخلية الأرضية المستشعرة. وتكون التغيرات الهندسي بين الخطوط بسبب التغير في ارتفاع و دائرة عرض المنصة على مسار الطيران.

أما نظم المسح ضد المسار فيكون بها نوعين من التشوهات الهندسية، أولهما الازاحة التضاريسية (A) المشابه للتصوير الجوي لكن في اتجاه واحد فقط وهو الموازي لاتجاه المسح. وهنا لا يكون هناك اي تشوه مباشرة تحت المستشعر (عند نقطة الندير). وكلما تم التحسس بعيدا عن نقطة الندير كلما ظهر التشوه او الازاحة والتي تزيد باتجاه اطراف مسار التحسس. أما النوع الثاني من التشوه (B) فيحدث نتيجة دوران بصريات الماسح scanning optics. فكلما تم تحسس ضد (عمودي علي) المسار كلما زادت المسافة بين المستشعر و الهدف الارضي. ومع أن مرآة التحسس تدور بسرعة ثابتة، الا أن مجال الرؤية IFOV للمستشعر سيتحرك بسرعة (بالمقارنة بالأرض) ويستشعر منطقة أكبر كلما كان قريبا من الأطراف. ويؤدي هذا التأثير الي ضغط صورة الاهداف البعيدة عن نقطة الندير، وهذا ما يسمي تشوه مقياس المماس المماس المنصة والذي يشمل تغير كما ان كل المرئيات تخضع لتشوهات هندسية بسبب التغيرات في ثبات المنصة والذي يشمل تغير سرعتها و ارتفاعها اثناء التحسس او الاستشعار. وهذه التأثيرات مؤثرة عند استخدام الطائرات كمنصات للاستشعار إلا انها اقل تأثيرا بدرجة كبيرة مع منصات الاقمار الصناعية التي يكون لها مدارات اكثر ثباتا. لكن وعلي الجانب الاخر فان حركة دوران الارض ناحية الشرق تتسبب في ان تأرجح نظم المسح سيغطي منطقة الي الغرب قليلا من الخط السابق. ومن ثم فأن المرئية الناتجة تأرجح نظم المسح سيغطي منطقة الي الغرب قليلا من الخط السابق. ومن ثم فأن المرئية الناتجة

ستكون منحرفة skewed وهو ما يعرف بالتشوه الانحرافي skew distortion والذي يكون شائعا في مرئيات الماسحات متعددة النطاقات.

مع أن مصادر التشوه الهندسي تختلف من حالة لأخري و من نظام استشعار لأخر ألا أنها موجودة في مرئيات الاستشعار عن بعد. وفي معظم الحالات يمكننا ازالة ا، تقليل هذه الأخطاء بدرجة كبيرة إلا أن هذه الحقيقة يجب وضعها في الاعتبار قبل أية محاولات للقياس أو استنباط أية معلومات من المرئيات.



شكل (٢-٤٢) التشوهات الهندسية في المرئيات

حيث أننا انتهينا الان من استعراض الخصائص العامة للمستشعرات و الأقمار الصناعية فسنتحدث في الأجزاء القادمة عن أنواع محددة من المستشعرات (باستخدام الأقمار الصناعية) التي تعمل في نطاق الضوء المرئى و الاشعة تحت الحمراء القريبة.

٢-١١ أقمار و مستشعرات الطقس

تعد أقمار مراقبة الطقس واحدة من أوليات الأقمار الصناعية المدنية في الاستشعار عن بعد حيث تم اطلاق أول قمر للطقس (قمر TIROS-1) في عام ١٩٦٠ بواسطة الولايات المتحدة الامريكية. وفي خلال الخمس سنوات التالية تم اطلاق عدد من هذه الأقمار في مدارات شبه قطبية -near وفي خلال الخمس سنوات التالية تم اطلاق عدد من هذه الأقمار في مدارات شبه قطبية (المعروفة اختصارا باسم ناسا NASA) في عام ١٩٦٦ أول مرئية تغطي نصف الكرة الأرضية تبين توزيع السحب كل نصف ساعة. والأن توجد عدة دول تدير نظم أقمار صناعية لمراقبة و متابعة الظروف المناخية حول العالم. وبصفة عامة فأن هذه الأقمار تستخدم مستشعرات لها دقة وضوح مكانية قليلة أو خشنة (بالمقارنة بأقمار رصد الأرض) وتقدم تغطية مكانية كبيرة. أما درجة وضوحها الزمنية/المؤقتة فتكون عالية حتى يمكنها تقديم أرصاد متكررة لسطح الأرض والرطوبة و غطاء السحب مما يسمح بمراقبة شبة مستمرة للظروف المناخية العالمية ومن ثم امكانية التنبؤ.



شكل (٢- ٢٥) التطبيقات المناخية ومراقبة الطقس

أقمار GOES:

تم تصميم القمر GOES (أو القمر البيئي العامل الثابت GOES) بواسطة وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا - ليقدم مرئيات متكررة صغيرة المقياس لسطح الأرض و غطاء السحب. وتم استخدام أجيال هذا القمر الصناعي علي مدار ٢٠ عاما في مراقبة الطقس و التنبؤ به. وهذه الأقمار الصناعية جزءا من منظومة أو شبكة عالمية من أقمار الطقس تتباعد بقيمة تقريبية ٧٠ درجة في خطوط الطول حول الأرض ليمكنها تغطية شبه كاملة للأرض. ويوجد قمرين GOES موضوعين في مدارات ثابتة مع الأرض كاملة للأرض. ويوجد قمرين ٢٠٠٠ كيلومتر بحيث أن كلا منهما يري تقريبا ثلث الأرض. وأحد هذين القمرين موضوع عند خط طول ٥٧ درجة غرب ليراقب الأمريكيتين الشمالية و المحيط الأطلنطي، بينما القمر الاخر موضوع عند خط طول ١٣٥ درجة غرب ليراقب أمريكا الشمالية و المحيط الهادي. ومن ثم فهما معا يغطيان المنطقة من خط طول ٢٠ غربا الي خط طول ٢٠ غربا المتحدة في سبتمبر ١٩٩٦.



شكل (٢-٢٦) تطبيقات القمر الصناعي GOES لمراقبة الطقس

تم اطلاق جيلين من أقمار GOES وكلاهما يقيس الاشعاع المنبعث و المنعكس ومنه يمكن استنباط درجة حرارة الغلاف الجوي و الرياح و الرطوبة و غطاء السحب. يتكون الجيل الأول من GOES-1 الذي تم اطلاقه في ۱۹۷۰ وحتى GOES-7 المطلق في ۱۹۹۲. أما الجيل الثاني فبدأ مع GOES-8 في ۱۹۹۶ وكان له مميزات متقدمة عديدة، مثل الرصد شبه المستمر لسطح الأرض مما يسمح بالحصول علي المرئيات كل ۱۰ دقيقة، بالإضافة لتحسن كبير في كلا من درجة الوضوح المكانية و الراديومترية. ويقيس المستشعر من خلال ٥ قنوات الاشعاع المنعكس و المنبعث في نطاق الضوء المرئي و نطاق الاشعة تحت الحمراء القريبة باستخدام درجة وضوح راديومترية ۱۰ بت، كما في الجدول التالي:

خصائص مرئيات أقمار الطقس GOES

الاستخدام	الوضوح المكانى	طول الموجة (مايكرومتر)	النطاق
	'ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
السحب، التلوث، العواصف	١	٠.٧٢ - ٠.٥٢	١
		النطاق المرئي	
الضباب أثناء الليل، سحب المياه و الثلوج	٤	٤.٠٣ - ٣.٧٨	۲
أثناء النهار، الحرائق والبراكين، درجة		الاشعة تحت الحمراء	
حرارة سطح البحر ليلا		القصيرة	
المناطق متوسطة الرطوبة، مراقبة حركة	٤	٧.٠٢ - ٦.٤٧	٣
المستوي المتوسط من الغلاف الجوي		المستوي العالي لبخار الماء	
الرياح، العواصف القوية، المطر الغزير	٤	11.7 - 1.7	٤
		الاشعة تحت الحمراء الطويلة	
الرطوبة منخفضة المستوي، درجة حرارة	٤	17.0 - 11.0	٥
سطح البحر، التراب المحمول جوا والرماد		نطاق الاشعة تحت الحمراء	
البركاني		الحساسة لبخار الماء	

و بالإضافة لقنوات المرئيات imaging channels يوجد أيضا ١٩ قناة أخري sounding يوجد أيضا ١٩ قناة أخري channels تقوم بقياس الاشعاع المنبعث في ١٨ نطاق من الاشعة تحت الحمراء الحرارية و نطاق واحد من الاشعاع المنعكس في النطاق المرئي، وذلك بدرجة وضوح مكاني ٨ كيلومترات و درجة وضوح راديومترية ١٣ بت. وتستخدم هذه البيانات في تحديد درجات الحرارة السطحية و درجات حرارة السحب العليا ونماذج الرطوبة متعددة المستويات في الغلاف الجوي بالإضافة لتحليل توزيع الأوزون.

أقمار NOAA AVHRR


تتبني وكالة الفضاء الأمريكية عدة نظم أخري من الأقمار الصناعية المخصصة للتطبيقات المناخية تسمح بالحصول علي تغطية كاملة للأرض وفي فترات مستمرة لا تتجاوز ٦ ساعات لأي بقعة في العالم. والمستشعر الرئيسي الموجود في هذه الأقمار يسمي الراديومتر المتقدم عالى الدقة جدا

Advanced Very High Resolution Radiometer أو اختصارا AVHRR. ويستشعر هذا المستشعر الاشعاع في النطاق المرئي و الاشعة تحت الحمراء القريبة و المتوسطة والحرارية من خلال مسار يبلغ عرضه ٣٠٠٠ كيلومتر كما في الجدول التالي:

خصائص مرئيات أقمار الطقس NOAA AVHRR

الاستخدام	الوضوح المكان <i>ى</i>	طول الموجة (مايكرومتر)	النطاق
	' ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
السحب، الغيوم، الثلوج	1.1	٠.٦٨ ـ ٠.٥٨	١
المياه، النباتات، المسح الزراعي	1.1	1.1 - ٧٢٥٩. •	۲
		الاشعة تحت الحمراء القصيرة	
حرارة سطح البحر، البراكين،	1.1	T.9T - T.00	٣
حرائق الغابات		الأشعة تحت الحمراء المتوسطة	
حرارة سطح البحر، رطوبة التربة	1.1	11.~ - 1 • .~	٤
		الاشعة تحت الحمراء الحرارية	
حرارة سطح البحر، رطوبة التربة	1.1	17.0 - 11.0	0
_		الاشعة تحت الحمراء الحرارية	

ومع أن بيانات AVHRR مستخدمة علي نطاق واسع في نظم التنبؤ و التحليل للطقس، الا أنها أيضا مناسبة لتطبيقات أخري تشمل درجات حرارة سطح البحر ومراقبة النبات الطبيعي وظروف نمو المحاصيل. فعملية انشاء موزايك mosaic من مرئيات هذا القمر الصناعي لتغطي مساحات كبيرة من الأرض تسمح بعمل خرائط و اجراء التحليل صغير المقياس للغطاء النباتي.



شكل (٢-٢٧) تطبيقات القمر الصناعي NOAA VHHRR لمراقبة حرارة سطح البحار

٢-٢ أقمار و مستشعرات أرصاد الأرض

أقمار لاندسات:

أطلقت ناسا أول قمر صناعي للاستشعار عن بعد مصمم ومخصص لدراسة و مراقبة سطح الأرض في عام ١٩٧٢ وهو القمر الصناعي لاندسات Landsat-1 (كان اسمه الأولي هو قمر تقنية موارد الأرض Earth Resources Technology Satellite أو اختصارا -ERTS أو اختصارا -ERTS أو اختصارا -Earth Resources Technology Satellite السطح المناسب المناصب المناصب المناصب المناصب المناصب المناسب المناسبة على المناسبة الم



شكل (٢٨-٢) أحد الأجيال الأولى لأقمار لاندسات

توجد عدة مستشعرات علي متن أقمار لاندسات وتشمل نظم كاميرات تسمي BRV ونظم ماسحات متعددة الأطياف MSS والماسح الموضوعي Thematic Mapper أو TM. وكل مستشعر يجمع بيانات علي مسار يبلغ عرضه ١٨٥ كيلومتر، أي أن عرض المرئية الواحدة يبلغ ١٨٥×١٨٥ كيلومتر. ويقوم الماسح متعدد الأطياف بتحسس الأهداف في أربعة نطاقات طيفية ولكلا منهم درجة وضوح مكانية تقريبا ٢٠×٨٠ متر ودرجة وضوح راديومترية ٦ بت (أي ٦٤


رقم). وبدءا من عام ۱۹۹۲ تم ايقاف العامل بالماسح المتعدد MSS وإحلاله بالمساح الموضوعي TM بدءا من القمر لاندسات ٤. وقد زاد عدد المتحسسات لكل نطاق فأصبح ١٦ متحسسا (بدلا من متحسسات فقط في مستشعرات MSS). وباستخدام المرآة المتأرجحة فقد أصبح هناك ١٦ خط تحسس يمكن تجميعهم بالتبادل للنطاق غير الحراري (٤ خطوط للنطاق الحراري). وبالتالي فقد زاد زمن الكمون dwell time وتحسن الوضوح الهندسي و الراديومتري للبيانات. وتبلغ درجة الوضوح المكانية للماسح الموضوعي ٣٠ متر (١٢٠ متر لنطاق الاشعة تحت الحمراء الحرارية)، وتبلغ درجة الوضوح الراديومترية لكل النطاقات ٨ بت (أي ٢٥٦ رقم). وتستخدم بيانات كلا المستشعرين TM و MSS في عدد كبير من تطبيقات الاستشعار عن بعد والتي تشمل ادارة الموارد و الخرائط و مراقبة البيئة و اكتشاف التغيرات.

نطاقات المستشعر MSS في أقمار لاندسات

طول الموجة	القتاة	
(مایکرومتر)	لاندسات ٤، ٥	لاندسات ۱، ۲، ۳
۰.۰ - ۲.۰ (أخضر)	MSS 1	MSS 4
۲.۰ - ۲.۰ (أحمر)	MSS 2	MSS 5
٧.٠ - ٨.٠ (تحت الحمراء القريبة)	MSS 3	MSS 6
٨.١ - ١.١ (تحت الحمراء القريبة)	MSS 4	MSS 7

نطاقات المستشعر TM في أقمار لاندسات

الاستخدام	طول الموجة	القثاة
	(مایکرومتر)	
التمييز بين التربة و النباتات، رسم خطوط الشواطئ، تحديد	٠.٥٢ - ٠.٤٥	TM 1
الأهداف العمرانية	أزرق	
خرائط النبات الأخضر (قمة الانعكاس)، تحديد الأهداف	۲٥.٠ - ۲٠.٠	TM 2
العمرانية	أخضر	
التمييز بين النباتات و غير النباتات حتى وان كانت خضراء	٠.٦٩ - ٠.٦٣	TM 3
اللون، تحديد الأهداف العمرانية	أحمر	
تحديد أنواع و صحة و محتوي النباتات، رطوبة التربة	1.91-1.77	TM 4
	تحت حمراء قريبة	
رطوبة التربة ورطوبة النبات، التمييز بين المناطق المغطاة	1.40 - 1.00	TM 5
بالسحب و المغطاة بالثلوج	تحت حمراء قصيرة	
رطوبة التربة وعمل الخرائط الحرارية	17.0 - 1 ٤	TM 6
	تحت حمراء حرارية	
التمييز بين أنواع الصخور والمعادن، محتوي الرطوبة في	7.40 - 7.07	TM 7
التربة	تحت حمراء قصيرة	



شكل (٢- ٢٩) مراقبة التغيرات أحد تطبيقات مرئيات لاندسات

يعد لاندسات- ٨ أحدث أقمار سلسلة لاندسات وتم اطلاقه في ١١ فبراير ٢٠١٣، وهو يمسح الأرض كاملة كل ١٦ يوم، وتسمح هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية USGS بالتحميل المجاني لمرئياته بعد ٢٤ ساعة وذلك من الرابط:

http://landsatlook.usgs.gov/

أو من الرابط:

http://earthexplorer.usgs.gov/

كما تم اضافة مستشعرات جديدة في لاندسات- ٨ منهم مستشعر مصور الأرض الفعال Operational Land Imager (اختصارا TIRS) و مستشعر الاشعة تحت الحمراء الحرارية Thermal Infrared Sensor (اختصارا TIRS):




شكل (٢-٣٠) قمر لاندسات-٨

ة في قمر لاندسات- ٨	ات الجديدة	المستشعر	نطاقات
---------------------	------------	----------	--------

الدقة المكانية (متر)	طول الموجة	النطاق
	(مایکرومتر)	
٣.	1.50 - 1.58	Band 1 ضباب الشواطئ
٣.	1.01 - 1.50	Band 2 الأزرق
٣.	۰.09 - ۰.0۳	Band 3 الأخضر
٣.	٠.٦٧ - ٠.٦٤	Band 4 الأحمر
٣.	٠.٨٨ - ٠.٨٥	Band 5 تحت الحمراء القريبة
٣.	1.70 - 1.07	Band 6 تحت الحمراء القصيرة ١
٣.	7.79 - 7.11	7 Band تحت الحمراء القصيرة ٢
10	٠.٦٨ - ٠.٥٠	8 Band البانكروماتي
٣.	1.47 - 1.41	Band 9 السحاب الرقيق
١٠٠ ثم يعاد معالجتها لتصبح ٣٠	11.19 - 10.70	Band 10 تحت الحمراء الحرارية ١
١٠٠ ثم يعاد معالجتها لتصبح ٣٠	17.01 - 11.0.	Band 11 تحت الحمراء الحرارية ٢

أقمار سبوت:

تعد سلسلة أقمار سبوت SPOT (اختصار الاسم الفرنسي SPOT) والمصممة والمطلقة المحصصة للاستشعار عن بعد والمصممة والمطلقة والمطلقة المركز الوطني لنظم الأرض بفرنسا وبدعم من كلا من السويد و بلجيكا. تم اطلاق سبوت- ا في عام ١٩٨٦ مع احلاله باستمرار بقمر اخر كل ٣-٤ سنوات. وجميع الأقمار في مدارات شبه قطبية ومتزامنة مع الشمس علي ارتفاع ٨٣٠ كيلومتر من سطح الأرض، مما يسمح بفترة اعادة الزيارة كل ٢٦ يوم.




شكل (٢-١٣) أحد أقمار سبوت

لأقمار سبوت نظامين من نوع النظام المرئي عالى الدقة High Resolution Visible (أو اختصارا HRV) للحصول على للمرئيات، وكلا منهما قادر على التحسس بطريقة القناة الأحادية (البانكروماتية) و طريقة تعدد النطاقات في ثلاثة قنوات. وكل مستشعر مع-المسار يتكون من عصفوفات خطية من المحددات: صف من ٢٠٠٠ عنصر للطريقة البانكروماتية تستطيع تحسس درجة وضوح مكانية ١٠ متر، صف من ٢٠٠٠ عنصر لكل نطاق من النطاقات المتعددة تستطيع تحسس درجة وضوح مكانية ٢٠ متر. ويبلغ عرض المسار لكلا الطريقتين ٢٠ كيلومتر.

_ سبوت	في أقمار	HRV	المستشعر	نطاقات
--------	----------	------------	----------	--------


طول الموجة (مايكرومتر)	النطاق/الطريقة
۰.۵۱ - ۷۳.۰ (أزرق-أخضر-أحمر)	الطريقة البانكروماتية PLA
	الطريقة متعددة النطاقات MLA
۰٫۰۰ - ۰٫۰۹ (أخضر)	Band 1
۲۲.۱ - ۲۸.۱ (أحمر)	Band 2
٧٩. ٠ - ٨٩. • (تحت الحمراء القريبة)	Band 3

يمكن ضبط زاوية رؤية المستشعر علي كلا جانبي المسار الرأسي للقمر الصناعي (الندير) مما يسمح برؤية أو تحسس المنطقة خارج الندير وهذا يزيد من قدرة القمر علي اعادة الزيارة. وهذه الامكانية للمستشعر لكي يتحسس ٢٧ درجة خارج الندير تسمح لأقمار سبوت بتغطية مسار يبلغ ٩٥٠ كيلومتر ومن ثم اعادة الزيارة عدة مرات أسبوعيا. وعند توجيه المستشعر خارج الندير فأن عرض المسار يتراوح بين ٦٠ و ٨٠ كيلومتر، وهذا يسمح بمراقبة مناطق محددة و يزيد أيضا من امكانية الحصول علي مرئيات خالية من السحب cloud-free scenes، بالإضافة لإمكانية الحصول علي مرئيات متداخلة أو استريوسكوبية حيث أن الحصول علي مرئيتين لنفس المنطقة من زاويتين مختلفتين يمكننا من اجراء التحليل ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح الأرض.



شكل (٢-٢٣) مسارات أقمار سبوت

تزيد هذه الرؤية المائلة من تردد زيارة المناطق الاستوائية الي ثلاثة أيام (٧ مرات خلال الدورة الكاملة البالغة ٢٦ يوم)، بينما المناطق الواقعة علي دائرة عرض ٥٥ درجة يمكن رؤيتها بتردد أكبر يبلغ ١١ مرة كل ٢٦ يوم (نتيجة تقارب مسارات القمر ناحية القطب). وعند توجيه المستشعر ليغطي مسارات أرضية متجاورة فيمكن رؤية مسار يبلغ عرضه ١١٧ كيلومتر (مع تداخل ٣ كيلومترات بين كل مسارين متتاليين). وفي هذه الطريقة فيمكن تجميع البيانات اما في النطاق البانكروماتي أو في النطاق المتعدد وليس في كلاهما في نفس الوقت.



شكل (٢-٣٣) تغير عرض المسار في أقمار سبوت

تتميز مرئيات سبوت بدرجة الوضوح المكانية الدقيقة، واستخدام النطاقات الثلاثة في الحصول علي المرئيات زائفة الألوان false-color images. كما تستخدم المرئية البانكروماتية في زيادة وضوح sharpness المرئية الملونة. وتستخدم مرئيات سبوت في التطبيقات التي تحتاج لوضوح تفصيلي مثل خرائط النمو العمراني، وأيضا لتطبيقات التي تحتاج مراقبة متكررة (مثل التطبيقات الزراعية). كما أن مرئيات سبوت الاستريسكوبية تلعب دورا هاما في تطبيقات الخرائط الطبوغرافية و عمل نماذج ارتفاعات رقمية Digital Elevation Model).

حديثا تم اطلاق القمر سبوت-٧ في ٣٠ يونيه ٢٠١٤ ليبعد ١٨٠ درجة في نفس المدار مع القمر سبوت-٦ (الذي تم اطلاقه في ٢٠١٢) ليغطيان معا منطقة تبلغ ستة ملايين كيلومتر مربعا في اليوم بحيث تكون فترة إعادة الزيارة الي يوم واحد. وتبلغ قدرة الوضوح المكانية لكلاهما ١٠٥ متر للنطاق البانكروماتي (مناسبة لإنتاج الخرائط بمقياس رسم ١٠٠٠:١) و ١٠٠٠ أمتار للنطاقات الأربعة المتعددة (الأزرق و الأخضر و الأحمر وتحت الحمراء القريبة)، و يبلغ عرض المسار ٢٠ كيلومتر عند الندير.



شكل (٢-٤٣) قمر سبوت-٧



شكل (٢-٥٥) مرئية سبوت-٧ لمدينة سيدني الاسترالية في ٣ يوليه ٢٠١٤

أقمار IRS:

تدمج مجموعة الأقمار الهندية للاستشعار عن بعد Indian Remote Sensing (أو اختصارا IRS التي بدأ اطلاق أول أقمار ها في ١٩٨٨) مميزات من كلا من أقمار لاندسات و أقمار سبوت. القمر الرابع من هذه المجموعة IRS-1D الذي تم اطلاقه في سبتمبر ١٩٩٧ له ثلاثة مستشعرات: كاميرا عالية الوضوح ذات نطاق واحد بانكروماتي PAN، ومستشعر متوسط الوضوح ذو أربعة قنوات ILSS-III، ومستشعر متوسط الوضوح ذو قناتين لمجال رؤية كبير WiFS.

وبالإضافة لدرجة وضوحه المكانية العالية فأن المستشعر البانكروماتي في أقمار IRS يمكنه الحركة حتى ٢٦ درجة عمودي علي المسار مما يسمح بالتحسس الاستريسكوبي وتقليل فترة اعادة الزيارة (مثل القمر سبوت). وتستخدم مرئيات IRS عالية الوضوح المكاني في تطبيقات التخطيط


العمراني و الخرائط. أما النطاقات الأربعة للمستشعر ISS-III فهي مماثلة لنطاقات المستشعر TM في أقمار سبوت، ومن ثم فهي ممتازة لتطبيقات تمييز أنواع النباتات وخرائط الغطاء الأرضي وتخطيط الموارد الطبيعية. أما مستشعر WiFS المماثل لنطاقات مستشعر NOAA AVHRR من حيث الوضوح المكاني و التغطية فهو مناسب لتطبيقات مراقبة النباتات علي مستوي اقليمي.

خصائص مستشعرات أقمار IRS


فترة اعادة الزيارة	عرض	درجة	طول الموجة	المستشعر
(يوم) عند خط	المسار	الوضوح	(مایکرومتر)	
الاستواء	(كيلومتر)	المكانية (م)		
۲ ٤	٧.	٥.٨	·. Vo _ ·. o	بانكرومات <i>ي</i> PAN
				LISS-III
۲ ٤	157	7 7	٠.٥٩ - ٠.٥٢	الأخضر
۲ ٤	157	77	۲۲.۰ - ۸۲.۰	الأحمر
۲ ٤	157	77	٠.٨٦ _ ٠.٧٧	تجث الحمراء القريبة
۲ ٤	١٤٨	٧.	1.7 1.00	تحت الحمراء القصيرة
				WiFS
٥	٧٧٤	١٨٨	۲۲.۰ - ۸۲.۰	الأحمر
٥	٧٧٤	١٨٨	٠.٨٦ _ ٠.٧٧	تحت الحمراء القريبة

أقمار Worldview

يعد 3-WorldView القمر الثالث من هذه السلسة من الأقمار الصناعية التجارية من شركة Digital Globe (و أطلق في ١٣ أغسطس ٢٠١٤) من أحدث الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد وأفضلها من حيث الوضوح المكاني. وتصل دقة الوضوح المكاني لهذا القمر الي ٣٠٠ متر للنطاق البانكروماتي و ٢٠٤ متر للنطاقات المتعددة و ٣٠٠ متر لنطاق الاشعة تحت الحمراء القصيرة. ويتميز هذا القمر بالإضافة للمستشعر البانكروماتي (٤٥٠ - ١٠٠٠ مايكرومتر) و المستشعر متعدد النطاقات ١١٠٠ - ١٠٠٠ مايكرومتر) باستشعار الأشعة تحت الحمراء القصيرة SWIR في ٨ نطاقات (١١٩٥ - ٢٣٦٠ مايكرومتر) و مستشعر من نوع CAVIS يتحسس الضباب و السحب و محتوي بخار الماء وعدة مركبات مناخية أخري في ١٢ نطاق (٥٠٤٠ - ٢٠٤٥ مايكرومتر). كما يتميز WorldView بفترة اعادة زيارة في ١١ نطاق من يوم ويمكنه جمع بيانات لمساحة ٦٨٠ ألف كيلومتر مربع يوميا، وبقدرة وضوح راديومترية أقل من يوم ويمكنه جمع بيانات لمساحة ٦٨٠ ألف كيلومتر مربع يوميا، وبقدرة وضوح راديومترية



شکل (۲-۳۱) قمر WorldView-3



شكل (٢-٣٧) نطاقات الاستشعار في قمر WorldView-3

أقمار SkySat

سلسلة أخري من الأقمار التجارية المخصصة للاستشعار عن بعد المملوكة لشركة SkySat عن المعلوكة لشركة ٢٠١٤ والتي أطلقت أول أقمارها في ٢٠١٣ ثم القمر الثاني SkySat-2 في ٨ يوليه ٢٠١٤ على ارتفاع ٤٥٠ كيلومتر من سطح الأرض. وبالإضافة للمرئيات فيقدم هذا القمر أيضا لقطات فيديو بالأبيض و الأسود بجودة ٣٠ لقطة/ثانية لمدة تصل الي ٩٠ ثانية. أما درجة الوضوح المكانية للنطاق البانكروماتي فتبلغ ١٠١ متر وللنطاق المتعدد تبلغ ٢٠٠ متر، ويبلغ عرض المسار ٢ و ٨ كيلومترات على الترتيب.



شکل (۲-۳۸) قمر SkySat-2

نطاقات الاستشعار في قمر SkySat-2

طول الموجة (مايكرومتر)	النطاق
1.91-1.50	البانكروماتي
010 20	الأزرق
090010	الأخضر
1.790 - 1.710	الأحمر
• . 9 • _ • . V £	تحت الحمراء القريبة

نظم MEIS-11 and CASI:

من المفيد أيضا التعرض لبعض تطبيقات الاستشعار عن بعد المعتمدة علي الطائرات (وليس الأقمار الصناعية) كمنصات. فعلي سبيل المثال فأن النظام الكندي MEIS-II (الذي يرمز الي الماسح البصري-الالكتروني متعدد النطاقات أو Scanner) فيعتمد علي تركيب هذا الماسح في الطائرات. ويسمح النظام بتجميع البيانات في ٨ بت (أي ٢٥٦ رقم) في ثمانية نطاقات تتراوح بين ٣٩.٠ و ١.١ مايكرومتر باستخدام مصفوفة خطية مكونة من ١٧٢٨ متحسس لكل نطاق. كما توجد امكانية التصوير الاستريسكوبي من خط طيران واحد، بالإضافة لإمكانية اختيار نطاق معين متغير من الطاقة للتعامل معه كل مرة.

أما النظام الكندي CASI (يرمز الي النظام الاستريسكوبي المضغوط للتصوير الجوي المناطام الكندي Compact Airborne Spectrographic Imager) فيعد من أوليات نظم الاستشعار الجوي التجاري. فالمستشعر متعدد النطاقات يسمح بتحسس النطاقات في الضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء باستخدام ماسح عبر-المسار به ٢٨٨ قناة تغطي أطوال موجات من ١٠٠ الي ٩٠٠ مايكرومتر. وتعتمد درجة الوضوح المكانية علي ارتفاع الطيران إلا أن تحديد نطاقات الاستشعار تعتمد علي احتياجات المستخدم ذاته. وقد كانت هذه النظم الجوية مفيدة للغاية في تطوير المستشعرات متعددة النطاقات التي تم استخدامها في نظم الاقمار الصناعية.


١٣-٢ أقمار و مستشعرات الارصاد البحرية

قمر Nimbus-7:

تشكل المحيطات ثاثي الكرة الأرضية وتلعب دورا هاما في النظام المناخي العالمي، ومن ثم فتوجد عدة نظم أقمار صناعية مخصصة لدراسة المحيطات. تم اطلاق أول قمر من هذه الفئة (القمر Nimbus-7) في ١٩٧٨ حاملا مستشعر من نوع الماسح الملون لمناطق الشواطئ Zone Color Scanner (أو اختصار CZCS). ويسمح مدار هذا القمر الصناعي بتغطية كاملة للأرض كل ستة أيام، ويتم التحسس في ستة نطاقات طيفية كما في الجدول التالي. هذا و قد توقف هذا القمر الصناعي في عام ١٩٨٦.

ار لمستشعر CZCS	نطاقات الاستشعا
-----------------	-----------------

العناصر المستشعرة	طول الموجة	القثاة
	(مایکرومتر)	
امتصاص الكلوروفيل	1.20 - 1.28	1
امتصاص الكلوروفيل	٠.٥٣ - ٠.٥١	۲
المادة العضوية gelbstoff	. 07 08	٣
تركيز الكلوروفيل	٠ <u>.</u> ٦٨ _ ٠ <u>.</u> ٦٦	٤
النبات السطحي	٠.٨٠ - ٠.٧٠	٥
الحرارة السطحية	17.0 10.	٦



شكل (٣٩-٢) أحد مرئيات أقمار CZCS

أقمار MOS:

تم اطلاق أول أقمار هذه السلسلة من الأقمار الصناعية للأرصاد البحرية Moservation Satellite (أو اختصارا MOS) في ١٩٨٧ بواسطة اليابان، ثم جاء القمر الثاني في ١٩٩٠ بويبلغ ارتفاع القمر ٩٠٠ كيلومتر، ومن ثم فأن فترة اعادة الزيارة تصل الي ١٧ يوم. وتحمل هذه الأقمار الصناعية ثلاثة أنواع من المستشعرات: (١) ماسح راديومتري متعدد النطاقات ذو أربعة قنوات MESSR، (٢) ماسح راديومتري مرئي و حراري ذو أربعة قنوات VTIR، (٣) ماسح راديومتري للأشعة القصيرة ذو قناتين MSR. وتماثل نطاقات المستشعر

MESSR نطاقات المستشعر MSS في أقمار لاندسات مما يجعل هذه البيانات مفيدة لتطبيقات الأراضي كما هي مفيدة للتطبيقات البحرية.

نطاقات الاستشعار المرئية و الاشعة تحت الحمراء في أقمار MOS

عرض المسار	الوضوح المكاني	طول الموجة (مايكرومتر)	المستشعر
(كيلومتر)	(متر)		
١	٥,	0901	MESSR
١	٥,	٠.٦٩ - ٠.٦١	
١	٥,	٠.٨٠ - ٠.٧٢	
١	٥,	1.1	
10	9	٠.٧٠ - ٠.٥٠	VTIR
10	۲٧	٧.٠ - ٦.٠	
10	۲۷	11.0 - 1 • .0	
10	۲٧	17.0 - 11.0	

مستشعر SeaWiFS:

تم تصميم هذا المستشعر (اختصار المستشعر عريض المجال لرؤية البحار Wide-Field-of View Sensor) خصيصا لمراقبة المحيطات وتم وضعه علي متن القمر الصناعي SeaStar في مدار يرتفع ٧٠٥ كيلومتر عن سطح الأرض. وتسمح البيانات المستشعرة في ثمانية قنوات ضيقة بدراسة عناصر مناخية محددة في المحيطات (مثل المخزون الحراري وتكون الضباب) وبدرجة وضوح مكانية عالية تبلغ ١٠١ كيلومتر عند الندير من خلال مسار يبلغ عرضه ٢٨٠٠ كيلومتر، وأيضا بدرجة وضوح مكانية أقل تبلغ ٥٠٠ كيلومتر لمسار عرضه ١٥٠٠ كيلومتر.

نطاقات الاستشعار لمستشعر SeaWiFS

طول الموجة (مايكرومتر)	القثاة
٠.٤٢٢ - ٠.٤٠٢	١
٤٥٣ ٤٣٣	۲
٠.٥٠٠ ـ ٠.٤٨٠	٣
070	٤
070080	٥
•.٦٨• <u>-</u> •.٦٦•	٦
٧٨٥٧٤٥	٧
· . \\ \ - · . \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	٨

٢-٤ مستشعرات أخري

قدمت الاجزاء الثلاثة السابقة نبذة عن أشهر المستشعرات و الأقمار الصناعية المستخدمة في تطبيقات الاستشعار عن بعد الشائعة. الا أنه يوجد أنواع أخري من المستشعرات الأقل شيوعا لأغراض أخري من الاستشعار عن بعد، ومنهم المستشعرات الاتية.

الفيديو:

مع أنها أقل من حيث درجة الوضوح المكانية من التصوير الجوي التقليدي أو اللاستشعار الرقمي، إلا أن كاميرات الفيديو تقدم وسيلة مفيدة للحصول على البيانات. ومن التطبيقات التي تستفيد من الفيديو عمليات مراقبة الكوارث الطبيعية (مثل الحرائق و الفيضانات) وتقدير المحاصيل و أمراضها ومراقبة المخاطر البيئية وأيضا المراقبة الأمنية لأجهزة الشرطة. وتسجل كاميرات الفيديو الاشعاع في النطاق المرئي وأيضا الأشعة تحت الحمراء القريبة وفي بعض الأحيان الأشعة تحت الحمراء المتوسطة.

نظم FLIR:

تعمل نظم FLIR (اختصار الاشعة تحت الحمراء للحركة الأمامية FLIR (اختصار الاشعة تحت الحمراء للحركة الأمامية (Infrared) مثل المستشعرات الحرارية بنظام ضد المسار، لكنها تقدم منظر مائل وليس منظر الندير لسطح الأرض. وعادة ما تستخدم هذه المستشعرات في الطائرات أو الهليكوبتر لتحسس المنطقة التي تقع أمام الطائرة. ومن أمثلة تطبيقات هذه المستشعرات عمليات البحث و الانقاذ والعمليات العسكرية و أيضا مراقبة حرائق الغابات.

تقنية LiDAR:

تعمل تقنية التحسس و قياس المسافات بالضوء Light Detection And Ranging كنظام استشعار عن بعد موجب active sensor بطريقة مشابهه للرادار. وهنا يتم اطلاق أشعة ليزر من المستشعر ومن ثم تحسس وقياس الطاقة المنعكسة من الأهداف التي يقع عليها الليزر. وبقياس الزمن المستغرق من لحظة الاطلاق الي لحظة عودة الليزر للمستشعر يمكن حساب المسافة بينهما. وبصورة عالية الكفاءة يتم استخدام هذه التقنية في قياس الارتفاعات و أعماق المياه. كما تستخدم هذه التقنية أيضا في دراسات الغلاف الجوي مثل قياس محتوي الجزئيات في كل طبقة من طبقات الغلاف الجوي و مراقبة التيارات الهوائية وتقدير كثافة الهواء.


تقنية RADAR:

تعمل تقنية التحسس و قياس المسافات بالراديو Radio Detection And Ranging (الرادار) كمستشعر موجب active sensor ، حيث يتم اطلاق أشعة قصيرة من المستشعر ومن ثم تحسس وقياس الطاقة المنعكسة من الأهداف. وبقياس الزمن المستغرق من لحظة الاطلاق الى لحظة عودة الليزر للمستشعر وأيضا بقياس كمية الطاقة المنعكسة فيمكن تكوين مرئية ثنائية الأبعاد لسطح

الأرض. ومن مميزات الرادار أنها تقنية تعتمد علي مصدر طاقة خاص بها ومن ثم يمكنها العمل نهارا أو ليلا، كما أن الاشعة القصيرة قادرة علي اختراق السحب والمطر. وسنستعرض هذه التقنية بالتفصيل لاحقا.

٢-٥١ استقبال و بث و معالجة البيانات

في الاستشعار عن بعد باستخدام الطائرات فأن البيانات المستشعرة يتم استرجاعها و تحليلها بمجرد هبوط الطائرة. أما بيانات الأقمار الصناعية فتحتاج للبث الرقمي الي سطح الأرض وذلك من خلال ثلاثة بدائل: (A) بث البيانات مباشرة الي محطة استقبال أرضية Ground Receiving ثلاثة بدائل: (A) بث البيانات مباشرة الي محطة استقبال أرضية فأن لم تكن المحطة الأرضية في مجال رؤية القمر الصناعي، فأن لم تكن المحطة الأرضية في مجال رؤية القمر فيتم تخزين البيانات علي متن القمر ذاته لحين بثها للمحطة الأرضية في وقت لاحق (B)، كما يمكن أيضا ارسال البيانات المحطة الأرضية من خلال نظام للأقمار الصناعية لحمل و بث البيانات (C)، أي يتم نقل البيانات من قمر صناعي الي اخر لحين بثها للمحطة الأرضية المناسبة.



شكل (٢-٠٤) طرق بث بيانات الاستشعار عن بعد

تصل البيانات للمحطة الأرضية في صورة رقمية خام raw digital format، وعند الحاجة يتم معالجة هذه البيانات لتصحيح الأخطاء والتشوهات المنتظمة الهندسية و تشوهات الغلاف الجوي ثم وضعها في صورة قياسية. وعادة ما يتم كتابة البيانات علي وسائط تخزين مثل الاسطوانات المدمجة CD أو الشرائط من خلال نظام أرشيف تفصيلي معين.

للعديد من المستشعرات يمكن امداد العملاء بمرئيات شبه لحظية near real-time اذا كانت الحاجة تتطلب ذلك، وعادة ما يتم استخدام نظم معالجة سريعة لهذا الغرض بهدف انتاج مرئيات قليلة الوضوح بعد ساعات قليلة من استشعار البيانات عن بعد. ومن أمثلة هذه التطبيقات عمليات البحرية البحار السفن في محيطات المناطق القطبية والتي تتطلب معلومات سريعة عن التيارات البحرية وحركة الجبال الثلجية حتى يمكن تحديد مسارات امنة للسفن. كما أن هذه المرئيات قليلة الوضوح تستخدم للمعاينة قبل أن يقوم العملاء بشراء المرئيات الأصلية عالية الجودة.

١٦-٢ أسئلة و أجوبة لموضوعات هذا الفصل

س ١: ما هي مميزات و عيوب مستشعرات الأقمار الصناعية بالمقارنة بمستشعرات الطائرات؟



س ٢: كلما تدور الأقمار ذات المدارات شبه القطبية المتزامنة مع الشمس -near-polar sun حلي (synchronous orbits) حول الأرض فأنها تعبر خط الاستواء عند وقت شمسي محلي محدد local sun time كل يوم. و بسبب طبيعة سرعة المدار فأن جميع النقاط الأخرى علي سطح الأرض سيتم عبورها قبل أو بعد هذا الزمن. لمستشعر في النطاق المرئي من الطاقة ما هي مميزات و عيوب زمن المرور (الزمن الشمسي المحلي) في: (أ) الصباح الباكر، (ب) عند الظهر، (ج) بعد الظهر؟

س ": بالنظر للمرئيتين في الشكل التالي، فأيهما لها مقياس أصغر؟ وما هي المنصة المستخدمة للمرئية ذات المقياس الأصغر (طائرة أو قمر صناعي)؟



س ٤: اذا أردنا مراقبة صحة الغطاء النباتي في بقعة معينة على مدار عدة شهور، فأي منصة و أي خصائص للمستشعر المناسب لهذا الغرض (من حيث درجة الوضوح المكانية و الطيفية و الراديومترية) ؟

<u>س ٥:</u> تعد المستشعرات عالية الوضوح الطيفي hyperspectral sensors (المذكورة في الجزء ٢-٤) نوعا خاصا من المستشعرات متعددة النطاقات حيث أنها تستطيع تحسس و تسجيل عدد كبير (قد يصل الي مئات) من النطاقات الطيفية الضيقة. ما هي مميزات و عيوب هذا النوع من المستشعرات؟

<u>س.٧:</u> أفترض أن لديك مرئية لها درجة وضوح راديومترية ٦ بت، ما هي أقصي قيمة للرقم الذي يمكن به تمثيل هذه المرئية؟

س . ٨: كيف يمكن للمرئيات الحرارية أن تكون مفيدة في البيئة العمرانية؟

س. ٩: أي نظم المسح scanning (بالطائرات أم بالأقمار الصناعية) ستكون أفضل لتقليل التشوه الهندسي بقدر الامكان في حالة عمل خرائط منطقة جبلية؟

س. ١٠: أشرح لماذا تكون بيانات المستشعر TM مفيدة أكثر من بيانات المستشعر الأصلي MSS في مرئيات القمر الصناعي لاندسات (تذكر درجة الوضوح المكاني و الطيفي و الراديومتري لكلاهما)؟



ج 1: بصفة عامة فأن المستشعرات الموجودة علي متن الأقمار الصناعية تستطيع رؤية (أو تحسس) منطقى أكبر من سطح الأرض من تلك المستشعرات علي متن الطائرات. أيضا وحيث أنها تدور حول الأرض باستمرار فهي تقدم فرصة الحصول علي مرئيات بصورة متكررة و منتظمة لمراقبة التغيرات التي تحدث مع مرور الزمن. كما أن سهولة و دقة حسابات تحديد مدارات الأقمار الصناعية تسهل من تصحيح المرئيات الفضائية. أما مميزات المستشعرات الجوية فتتمثل في امكانية جمع البيانات في أي وقت و لأي منطقة، بينما للأقمار الصناعية قيود علي زمن و تغطية جمع البيانات طبقا لخصائص مدار كل قمر. كما أنه من الصعب جدا اصلاح مستشعر في الفضاء اذا حدثت به أية مشكلة تقنية.


- ج Y: في حالة كون زمن العبور في الصباح الباكر فستكون الشمس في زاوية منخفضة للغاية في السماء مما سيقلل من تشوه الغلاف الجوي، لكن وعلي الجانب الاخر سيكون هناك الكثير من الظلال للمناطق عالية الأهداف. أما في حالة زمن العبور عند الظهر فأن الشمس تكون في أعلي نقطة في السماء و من ثم فيكون توزيع الاضاءة منتظما وهذا مفيد للسطوح ذات الانعكاس القليل، لكن سيكون تحليل انعكاس السطوح الملساء صعبا. وعلي الجانب الاخر فأن ظاهرة التسخين الشمسي solar heating (تسخين الشمس للأهداف) تكون في أقصي قيمها في وقت الظهر، مما يصعب من تسجيل الطاقة المنعكسة. ومن هنا فأن معظم الأقمار الصناعية التي تتحسس الطاقة في النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء المنعكسة و المنبعثة تعتد علي زمن العبور في الصباح المتوسط (ولبس الصباح الباكر) كحل وسط.
- ج <u>T:</u> المرئية اليسري مأخوذة من قمر صناعي بينما المرئية اليمني مأخوذة من طائرة، فالمنطقة الظاهرة في المرئية اليمني موجودة أيضا في المرئية اليسري. ويمكن تمييز أو ملاحظة أهداف صغيرة نسبيا (مباني) في المرئية اليمني ولا يمكن تمييزها علي المرئية اليسري، بينما المرئية اليسري تظهر فقط الأهداف العامة مثل أنماط الشوارع و الكباري. وبما أن الأهداف تظهر كبيرة علي المرئية اليمني فيدل ذلك علي أن وحدة قياس معينة (مثلا استيمتر) علي المرئية ستمثل مسافة حقيقة (أرضية) أصغر، مما يدل علي أنها مرئية ذات مقياس كبير. فالمرئية اليمني ما هي إلا صورة جوية من الطائرة لمباني البرلمان في مدينة أوتاوا الكندية، بينما المرئية اليسري هي مرئية فضائية من القمر الصناعي لمدينة أوتاوا.
- ج ٤: يكون المستشعر المثالي لمراقبة الحالة العامة لصحة النبات هو الذي يقدم تغطية واسعة وبدرجة وضوح خشنة (قليلة) نسبيا. فالتفاصيل الدقيقة لن تكون مطلوبة لمراقبة مجموعة عامة من الغطاء النباتي. أما في حالة استخدام المستشعرات الجوية فأن فترة اعادة الزيارة ستكون أقصر مما سيتيح تغطية متكررة مناسبة لمراقبة التغيرات. وتتيح التغطية المتكررة أن يتمن استبدال المناطق ذات السحب و الغيوم الكثيرة ببيانات أخري لنفس الوقت في وقت قريب نسبيا. أيضا فأن المستشعر يجب أن يكون له درجة وضوح طيفية عالية، فعلي الأقل يجب تجميع بيانات في النطاق المرئي ونطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة. فالنباتات لها درجة انعكاس كبيرة في نطاق الاشعة تحت الحمراء القريبة. فدرجة الانعكاس تمثل أحد مؤشرات صحة النباتات بصفة عامة. وبصفة عامة فيوجد مستشعر على متن أحد الأقمار الصناعية لوكالة المحيطات و الغلاف الجوي عامة فيوجد مستشعر على متن أحد الأقمار الصناعية لوكالة المحيطات و الغلاف الجوي

الأمريكية NOAA لها كل هذه المواصفات وبالفعل تستخدم بياناتها للمراقبة علي المستوي العالمي.

ج ٥: للمستشعرات عالية الوضوح الطيفي درجة وضوح طيفية عالية بسبب نطاقاتها الطيفية الضيقة. فبقياس الاشعاع في عدة نطاقات صغيرة من أطوال الموجات يمكننا وبكفاءة بناء مجال طيفي مستمر للإشعاع المستشعر في كل بكسل من المرئية ومن ثم يمكننا التمييز الدقيق بين الأهداف بناءا علي الاستجابة الطيفية التفصيلية. وهذا ما لا يمكننا الحصول عليها عند التعامل مع فترات أو نطاقات عريضة من أطوال الموجات مثل تلك المستخدمة في المستشعرات متعددة النطاقات. لكن وعلي الجانب الاخر فأن هذه الحساسية العالية تزيد بدرجة مؤثرة علي حجم البيانات المستشعرة، مما يجعل عمليتي تخزين و معالجة البيانات تتطلب كمبيوترات بمواصفات خاصة عالية. كما أن تحليل هذه البيانات لن يكون بالأمر السهل.

ج $\frac{7}{1}$ مجال اطوال الموجات = 9. • - ٠ . • = • ٥ . • مايكرومتر . بوجود عدد $\frac{7}{1}$ قناة كلا منها يغطي $\frac{7}{1}$ نانومتر فأن: أطوال الموجات المغطاة الاجمالية = $\frac{7}{1}$

= 0.018 متر = 0.018 مایکرومتر = 0.018 مایکرومتر) و هذا أکبر من مجال أطوال الموجات لهذا المستشعر (0.0 مایکرومتر) و من ثم فبالفعل سیحدث تداخل بین هذه النطاقات أو القنوات.



ج. $\frac{7}{2}$ القيمة الرقمية الممكنة لتمثيل المرئية تساوي الرقم ٢ مرفوعا لأس يساوي درج الوضوح الراديومترية، أي ٢ $\frac{7}{2}$ = ٦٤ . وحيث أن أرقام التمثيل تبدأ عادة من الرقم صفر، فأن أقصي قيمة ممكنه ستكون ٦٣.

ج. <u>٨:</u> يعد تحسس و قياس فقدان الحرارة heat loss من المباني في المناطق العمرانية من أمثلة تطبيقات المرئيات الحرارية داخل المدن. ففي الدول الشمالية الباردة فأن تكلفة التدفئة تكون عالية، ومن ثم فأن تحديد المباني أو أجزاء المباني التي تعاني من فقدان أو تسرب الحرارة من الممكن تتبعه من المرئيات الحرارية. فان كانت كمية الحرارة المتسربة أو المفقودة مؤثرة فيتم استهداف هذه المباني أو المناطق لإجراء عمليات الصيانة و الاصلاح لنظم التدفئة بها.

ج. <u>9</u>: مع أن المسح بالطائرات من الممكن أن يوفر دقة هندسية مناسبة، إلا أن المسح بالقمر الصناعي سيكون هو المفضل للمناطق الجبلية. فبسبب التغيرات الكبيرة في مناسيب التضاريس فأن الازاحة ستكون كبيرة المسح الجوي مقارنة بالارتفاع الكبير للأقمار الصناعية. كما أن الظلال ستشكل مشكلة أخري عند استخدام الطائرات مما يصعب بدرجة كبيرة من عمل الخرائط للمناطق الجبلية.

ج. ١٠. مع أن التغطية المكانية للمستشعر MSS تقريا تماثل المستشعر TM، إلا أن هذا الأخير يوفر درجات وضوح أفضل مكانية و طيفية و راديومترية. فدرجة الوضوح المكاني للمستشعر TM تبلغ ٣٠ متر مقارنة بقيمة ٨٠ متر للمستشعر MSS (ماعدا القنوات الحرارية التي تبلغ درجة وضوحها ١٢٠-٢٤٠ متر). أي أن مستوي التفاصيل في TM أفضل من MSS. أيضا للمستشعر TM درجة وضوح طيفية أكبر (له عدد أكبر من النطاقات أو القنوات). وبالمثل فأن مستشعر TM له درجة وضوح راديومترية ٨ بت (أي النطاقات أو المقارنة بدرجة ٦ بت (أي ٢٥٢ رقم فقط) للمستشعر MSS. ومع ذلك فتجب الاشارة الى أن بيانات المستشعر MSS مازال لها العديد من التطبيقات حتى الان.

الفصل الثالث

تحليل المرئيات

٣-١ مقدمة

حتى يمكننا الاستفادة من مميزات الاستشعار عن بعد و الاستفادة من البيانات المستشعرة فيجب أن نكون قادرين علي استخراج المعلومات المفيدة من المرئيات وهو ما يعرف باسم تفسير interpretation و تحليل analysis المرئيات. وهذا هو المكون السادس من مكونات عملية الاستشعار التي ذكرناها في الفصل الأول. وتشمل هذه الخطوة تحديد أو تعريف الأهداف المختلفة و قياسها من أجل استنباط معلومات مفيدة عنهم. وهذه الأهداف التي يمكن ظهور ها علي المرئية:

- أهداف قد تكون في صورة نقطة أو خط أو مساحة، أي أنها تأخذ أي صورة مثل أتوبيس في موقف أو طائرة على مدرج أو كوبري أو طريق وحتى المسطحات المائية و الحقول الزراعية.
- يجب أن تكون الأهداف قابلة للتمييز distinguishable أي أنها مختلفة عن الأهداف المحيطة بها على نفس المرئية.

يتم معظم تفسير و تحليل المرئيات بصورة بصرية أو بشرية الصيغة بالصيغة بالصيغة التناظرية ما تتم هذه العملية بعد طباعة المرئيات علي الورق. ومن ثم تسمي هذه الصيغة بالصيغة التناظرية analog format للبيانات، وكما ذكرنا في الفصل الأول أن هناك بيانات استشعار تكون مباشرة في صيغة رقمية digital format. ويمكن للتفسير البصري أو البشري أن يتم لفحص البيانات الرقمية المعروضة علي شاشة الكمبيوتر. وفي حالة توافر البيانات في الصيغة الرقمية فمن الممكن عمل المعالجة و التحليل الرقمي أو الألي digital processing and analysis باستخدام الكمبيوتر والبرامج المتخصصة. و تاريخيا كانت عملية التفسير و التحليل البشري تتم بداية علي الصور الجوية، ولم تبدأ عمليات التفسير البصري بأنه لا يحتاج لأجهزة متقدمة أو غالية الثمن مثل و ابتكار الكمبيوتر. ويتميز التفسير البصري بأنه لا يحتاج لأجهزة متقدمة أو غالية الثمن مثل التفسير الرقمي، لكنه عادة مقصور علي تحليل قناة واحدة أو صورة واحدة في نفس الوقت. لكن وعلي الجانب الاخر فأن التحليل الرقمي في بيئة الكمبيوتر يمكننا من التعامل مع مرئيات مركبة من عدة قنوات أو من عدة أزمنة. ومن هنا فأن التحليل الآلي مفيد جدا لتحليل عدة نطاقات و التعامل مع مرئيات مركبة من عدة قنوات أو من عدة أزمنة. ومن هنا فأن التحليل الآلي مفيد جدا لتحليل عدة نطاقات و التعامل مع مرئيات مركبة من عدة قنوات المستشعرة وبسرعة أكبر كثيرا من التحليل البشري.

٢-٣ عناصر التفسير البصري

ان تحديد الأهداف هو مفتاح عملية التفسير و استخراج المعلومات. وتشمل هذه العملية محاولة رصد الاختلافات بين الأهداف و محيطها والمقارنة بين الأهداف المختلفة من خلال رصد بعض العناصر المرئية/البصرية ومنها: درجة اللون، الشكل، الحجم، النمط، النسيج، الظل و التواجد.

الفصل الثالث تحليل المرئيات

درجة اللون tone:

درجة اللون هي اللمعان النسبي (للمرئيات غير الملونة) أو اللون (للمرئيات الملونة) لهدف معين على المرئية. بصفة عامة فأن درجة اللون هو العامل الرئيسي للتمييز بين عدة أهداف أو عدة معالم.



شكل (٣-١) درجة اللون

الشكل shape:

وهو الهيئة العامة أو تكوين أو الاطار الخارجي للهدف، وهو عنصر هام للتمييز بين عدة أهداف. فعلي سبيل المثال فأن الحواف المستقيمة عادة ما تدل علي أهداف عمرانية أو أهداف زراعية (حقول) بينما الأهداف الطبيعية مثل حواف الغابات عادة ما تكون متعرجة في الشكل. وكمثال اخر فأن الحقول الزراعية التي يتم ريها باستخدام نظم الري الدائرية ستظهر علي صورة أشكال دائرية في المرئية.



شكل (٣-٢) الشكل

الحجم size:

يعتمد حجم الأهداف علي المرئية علي مقياس رسمها، لكن بالإضافة للحجم المطلق فأن تقييم أو مقارنة حجم هدف معين بصورة نسبية مع حجم الأهداف المحيطة به علي المرئية يكون عاملا هاما في عملية التفسير. فعلي سبيل المثال فأنه في مرئية تظهر منطقة مدنية بها العديد من المباني فأن الأهداف أو المباني الكبيرة ترجح وجود منشئات صناعية بينما الأهداف الصغيرة قد تشير الي مباني سكنية.



شكل (٣-٣) الحجم

النمط pattern:


النمط هو الترتيب المكاني spatial arrangement للأهداف القابلة للتمييز. عادة فأن التكرار المتماثل لنفس درجات اللون و النسيج ينتج عنه أنماط يمكن تمييزها. فعلي سبيل المثال فأن بساتين الفاكهة تتميز بالأشجار المتباعدة بصورة منتظمة وأيضا الشوارع في مدينة والمساكن منتظمة المسافات تقدم بعض أمثلة للنمط.



شکل (۳-٤) النمط

النسيج texture:


يمثل النسيج ترتيب و تكرار الاختلافات في درجة اللون في منطقة معينة على المرئية. فالنسيج الخشن rough texture يتكون من درجات لون مزركشة أو متعددة حيث تتغير درجة اللون بصورة مفاجئة في منطقة صغيرة، بينما النسيج الناعم smooth texture سيكون له تغير بسيط جدا في درجة اللون. عادة ما يكون النسيج الناعم نتيجة أسطح منتظمة مثل الحقول الزراعية و الأسفلت والأرض العشبية. وعلى الجانب الآخر فأن النسيج الخشن يكون للأسطح الخشنة و التركيبات غير المنتظمة مثل الغابات على سبيل المثال.



شکل (۳-۵) النسیج

الظل shadow:

الظل عامل مهم من عوامل التفسير البصري ويعطينا فكرة عن الارتفاعات النسبية للأهداف علي المرئية، ومن ثم يسهل تمييزها. لكن الظل قد يكون عائقا أيضا في عملية التفسير لأنه قد يؤثر علي الأهداف الواقعة في منطقة الظل ذاتها. أيضا فأن الظلال مفيدة لتفسير التضاريس خاصة في مرئيات الرادار.



شكل (٣-٦) الظل

التواجد association:

يؤخذ عامل التواجد أو الترابط أو المصادقة في عملية التفسير حيث يدل على العلاقة بين الأهداف المحيطة بالهدف المراد تمييزه. فعلي سبيل المثال فأن المنشئات الصناعية عادة ما تتواجد بالقرب من خطوط المواصلات، بينما المناطق السكنية تتواجد أو تترابط مع المدارس و الملاعب. ففي الصورة التالية يمكن تمييز وجود بحيرة مترابطة مع القوارب والمنطقة الترفيهية المجاورة.



شكل (٣-٧) التواجد

٣-٣ المعالجة الرقمية للمرئيات


للاستفادة من التقنيات المتوافرة في عصرنا الحالي فأن معظم بيانات الاستشعار عن بعد يتم تخزينها في صورة رقمية باستخدام في صورة رقمية باستخدام أجهزة الكمبيوتر و برامجها المتخصصة. وعادة ما تشمل هذه العملية عدة وظائف أو مراحل يمكن تقسيمها الي أربعة مجموعات رئيسية تشمل:

- المعالجة الأولية pre-processing
- تحسين المرئية image enhancement
- تحويل المرئية image transformation
- تصنيف و تحليل المرئية image classification and analysis

تشمل مرحلة المعالجة الأولية الخطوات اللازمة قبل البدء في التحليل و استنباط المعلومات. وهذه الوظائف تنقسم الي التصحيح الراديومتري و التصحيح الهندسي للمرئية. فالتصحيح الراديومتري الفظائف تنقسم الي radiometric correction يشمل تصحيح التعرجات أو التشوهات لبيانات المستشعر والضجيج أو التشوه الناتج عن طبقات الغلاف الجوي ثم تحويل البيانات لصورة تماثل وبدقة الطاقة المنبعثة أو المنعكسة للمستشعر. أما التصحيح الهندسي فيشمل تصحيح التشوهات الهندسية الناتجة عن العلاقة المنبعثة بين الأرض و المستشعر ثم تحويل البيانات الي نظام احداثيات يمثل العالم الحقيقي (خطوط الطول و دوائر العرض) على سطح الأرض.

الفصل الثالث تحليل المرئيات


تهدف المرحلة الثانية من مراحل معالجة المرئية - مرحلة تحسين المرئية - تهدف الي تحسين جودة تمثيل المرئية للمساعدة في تفسيرها و تحليلها بصريا. ومن أمثلة وظائف هذه المرحلة وظيفة زيادة تباين contrast stretching المرئية و وظيفة الفلتر (أو المصفاة) المكاني spatial filtering ليسهل التمييز بين الأهداف.



شكل (٣-٨) تحسين المرئية

تشبع عمليات تحويل المرئية في مفهومها عمليات تحسين المرئية، إلا أن تحسين المرئية غالبا ما يتم علي مرئية واحدة بينما عادة ما تشتمل عمليات التحويل معالجة بيانات عدة مرئيات. وتتم عمليات رياضية (مثل الجمع و الطرح و الضرب و القسمة) بهدف تكوين و تحويل النطاقات الأصلية للمرئية الي مرئية "جديدة" تمثل مظاهر أو أهداف المرئية بصورة جيدة.

تهدف عمليات مرحلة التصنيف و التحليل الي التحديد الرقمي وتصنيف خلايا (البكسل) البيانات. فعادة ما يتم التصنيف علي بيانات متعددة القنوات (A) وتحديد فئة لكل خلية/بكسل (B) طبقا لخصائص احصائية عن قيمة اللمعان لكل خلية.



شكل (٣-٩) تصنيف المرئية

وفي الاجزاء التالية سنلقي الضوء على هذه العمليات بتفصيل أكثر.

٣-٤ المعالجة الأولية

تهدف عمليات المعالجة الأولية (وتعرف أيضا بعمليات استعادة و تقويم المرئية mage المنسسة و التشوهات الراديومترية و الهندسية (restoration and rectification) لتصحيح الأخطاء و التشوهات الراديومترية و الهندسية للمستشعر و الغلاف الجوي المؤثرة علي البيانات. تكون التصحيحات الراديومترية ضرورية بسبب التغير في اضاءة المشهد و هندسة الرؤية و ظروف الطقس وأخطاء المستشعر ذاته. وتختلف هذه الأخطاء بناءا علي المستشعر و المنصة المستخدمين في استشعار البيانات بالإضافة للظروف أثناء عملية الاستشعار. أيضا يكون من المرغوب فيه أن تتم تحويل و معايرة البيانات مقارنة بوحدات مطلقة للإشعاع و الانعكاس وذلك بهدف تسهيل عملية المقارنة بين البيانات.


يمكن تصحيح تغيرات الاضاءة و هندسة الرؤية (للمستشعرات البصرية) بعمل نمذجة للعلاقات الهندسية و المسافة بين كلا من المنطقة الأرضية المصورة و الشمس و المستشعر. وهذه غالبا ما يكون مطلوبا ليمكننا مقارنة مرئيات عدة مستشعرات لعدة فترات زمنية أو ليمكننا عمل موزايك مرئيات متعددة لنفس المستشعر مع الاحتفاظ بظروف اضاءة منتظمة من مشهد الى آخر.



شكل (٣-١٠) المعالجة الأولية للمرئية


سبق الذكر في الفصل الأول أن تشتت الاشعاع قد يحدث أثناء مرور و تفاعل الاشعاع مع الغلاف الجوي. وقد يؤدي هذا التشتت الي تقليل أو اضعاف جزء من الطاقة التي تضع المشهد. أيضا فأن طبقات الغلاف الجوي تضعف الأشعة التي تسير من الهدف الي المستشعر. ويمكن تطبيق عدة طرق لتصحيح أخطاء الغلاف الجوي atmospheric correction تتراوح ما بين من خلال النمذجة التفصيلية لظروف الطقس أثناء عملية الاستشعار و الحسابات البسيطة التي تعتمد فقط علي المرئية ذاتها. وكمثال لهذه الطريقة الأخيرة نقوم بفحص قيم الاضاءة المرصودة (أي القيم الرقمية المرئية ذاتها. وكمثال لهذه الطريقة تقع في الظل أو لهدف داكن جدا (مثل بحيرة A) وتحديد أقل قيمة (B). ويتم التصحيح من خلال طرح هذه القيمة (المحسوبة لكل نطاق المماض جميع الخلايا في النطاق المناظر. وحيث أن التشتت يعتمد علي طول الموجة فأن أقل قيمة ستختلف من نطاق الي نطاق اخر. وهذه الطريقة مبنية علي الفرض بأن الانعكاس من هذه الأهداف (في حالة كون الغلاف

الجوي صحو) سيكون صغير جدا (ان لم صفرا). ومن ثم فنحن اذا استطعنا رصد القيم الأكبر كثيرا من الصفر فستكون خالية من التشتت.




شكل (٣-١١) تصحيح أخطاء تشتت الغلاف الجوي

يحدث الضجيج noise في المرئية اما بسبب عدم الانتظام أو بسبب أخطاء تحدث في سواء في استجابة المستشعر أو في تسجيل و بث البيانات. ومن الأنواع الشائعة للضجيج الشرائح المنتظمة systematic striping و يجب تصحيح هذين الخطأين قبل البدء في عمليات التحسين و التحليل. كانت الشرائح المنتظمة شائعة في مرئيات مستشعر MSS لأقمار اللاندسات القديمة بسبب خطأ انحراف drift يحدث مع مرور الزمن في المتحسسات الستة لهذا النظام. وكان هذا الانحراف مختلفا في كل متحسس ومن ثم يسبب اختلافا في اللمعان وتمثيله في كل متحسس، ومن هنا فأن المظهر العام أو الاجمالي سيكون هو التأثير الشرائحي striped effect. أما الخطوط المتساقطة فتحدث عند وجود أخطاء منتظمة تتسبب في وجود فجوات أو بيانات معيبة علي خط المسح أثناء عملية الاستشعار. وعادة ما يتم معالجة هذا العين من خلال احلال خلايا الخط المعيب بخلايا الخط الأعلى منه أو الخط الأسفل منه أو بمتوسط كلاهما.



شكل (٣-٣) خطأ الخطوط المتساقطة




شكل (٣-٢) خطأ الشرائح المنتظمة

للتطبيقات الكمية لبيانات الاستشعار عن بعد فمن الضروري تحويل القيم الرقمية الي قياسات بوحدات تمثل الانعكاس أو الانبعاث الحقيقي من سطح الأرض. ويتم ذلك بالاستعانة بمعلومات تقصيلية عن استجابة المستشعر والطريقة التي يتم بها تحويل الاشارات التناظرية

signals (أي الاشعاع المنعكس أو المنبعث) الي القيم الرقمية، وهو ما يعرف بطريقة التحويل تناظري-الي-رقمي analog-to-digital (أو اختصارا A-to-D). وبحل هذه العلاقة بطريقة عكسية فيمكننا حساب قيمة الاشعاع المطلق لكل خلية، وهذا ما يمكننا من عمل مقارنة دقيقة بين عدة مرئيات مختلفة في التاريخ أو من مستشعرات مختلفة.

في الجزء ٢-١ (الفصل الثاني) تعلمنا أن كل المرئيات المستشعرة تتعرض ضمنيا لتشوهات هندسية. وهذه التشوهات ناتجة عن عدة عوامل منها: منظور عدسات المستشعر، حركة نظام المسح، حركة المنصة، ارتفاع و سرعة المنصة، تأثير أو ازاحة التضاريس، وتكور سطح الأرض. وتهدف التصحيحات الهندسية geometric corrections الي التغلب علي هذه الأخطاء أو التشوهات حتى يكون التمثيل الهندسي للمرئية أقرب ما يكون للعالم الحقيقي. والكثير من هذه التشوهات يكون منتظما systematic أو يمكن التنبؤ به predictable في طبيعته ومن ثم يمكن معالجته من خلال النمذجة الدقيقة للعلاقة الهندسية بين المستشعر و المنصة و الأرض. لكن يوجد بعض التشوهات التي تكون غير منتظمة un-systematic أو عشوائية mandom وهي ما لا يمكن نمذجتها بهذه الطريقة. وهنا يتم ما يعرف بعملية التسجيل الهندسي registration في معلوم.


تشمل عملية التسجيل الهندسي تحديد الاحداثيات علي المرئية (A) والتي يطلق عليها اسم نقاط الضبط الصف و العمود) لبعض النقاط الواضحة علي المرئية (A) والتي يطلق عليها اسم نقاط الضبط الأرضي ground control points (أو اختصارا GCP) ومطابقة احداثياتهم في نظام احداثيات أرضية (مثلا خط الطول و دائرة العرض). وعادة ما يتم الحصول علي الاحداثيات الأرضية الحقيقية لهذه النقاط من خريطة (B) سواء كانت ورقية أو رقمية، ومن ثم تسمي هذه العملية بالتسجيل من المرئية الي الخريطة image-to-map registration. وبمجرد تحديد مجموعة من نقاط الضبط الموزعة توزيعا جيدا علي المرئية فيقوم برنامج الكمبيوتر بحساب معادلات تحويل الاحداثيات ليمكن بع ذلك تطبيقها علي الاحداثيات الأصلية للمرئية (الصف و العمود) واستنتاج الاحداثيات الأرضية الحقيقية. أيضا يمكن لعملية التسجيل الهندسي أن تتم بتسجيل مرئية الي مرئية أخري سبق تحديد احداثياتها الأرضية الحقيقية. وهذا ما يسمي بالتسجيل من مرئية الي مرئية أخري سبق تحديد احداثياتها الأرضية الحقيقية. وهذا ما يسمي بالتسجيل من مرئية الي مرئية أخري سبق تحديد احداثياتها الأرضية الحقيقية. وهذا ما يسمي بالتسجيل من مرئية الي مرئية أخري الهندسي السبعيل من مرئية التسجيل الهندسي التسجيل الهندسي التسجيل الهندسي السبعيل مرئية التي مرئية أخري سبق تحديد احداثياتها الأرضية الحقيقية.



شكل (٣-٤١) التسجيل الهندسي من مرئية الى خريطة


حتى يمكننا اتمام التصحيح الهندسي للمرئية الأصلية المشوهه فأن عملية تسمي اعادة أخذ العينة re-sampling يتم تطبيقها لتحديد القيم الرقمية التي سيتم وضعها في كل خلية أو بكسل للمرئية

الجديدة الناتجة. وهذه العملية تقوم بحساب قيمة الخلايا الجديدة بناءا علي قيم الخلايا في المرئية الأصلية، وهناك ثلاثة طرق شائعة الاستخدام في عملية اعادة أخذ العينة وهي: الجار الأقرب nearest neighbor، الاستنباط الخطي المزدوج bilinear interpolation، الالتفاف التكعيبي cubic convolution. ان طريقة الجار الأقرب تستخدم للخلية الجديدة القيمة الرقمية للخلية التي تكون أقرب ما يكون لها في المرئية الأصلية. وهذه الطريقة هي أبسط طرق اعادة أخذ العينة، وهي لا تقوم بتغيير القيم الأصلية الا أن بعض قيم الخلايا قد تتكرر بينما البعض الاخر قد يقد.




شكل (٣-٥١) طريقة الاستنباط الخطى المزدوج لإعادة أخذ العينة

تعتمد طريقة الاستنباط الخطي المزدوج علي حساب المتوسط الموزون لأقرب أربعة خلايا علي المرئية الأصلية لحساب قيمة الخلية في المرئية الجديدة. وبسبب عملية المتوسط فأن المرئية الجديدة ستكون ذات قيم جديدة (مختلفة) تماما. وهذا التأثير قد يكون غير مرغوبا به في حالة اتمام التصنيف و التحليل المعتمد علي الاستجابة الطيفية. وهنا فقد يكون اتمام عملية اعادة أخذ العينة لاحقا بعد اتمام التصنيف. أما طريقة الالتفاف التكعيبي فتقوم بحساب المتوسط لعدد ١٦ خلية مجاورة علي المرئية الأصلية للخلية علي المرئية الجديدة. ومثل الطريقة السابقة فأن المرئية الناتجة عن تطبيق طريقة الالتفاف التكعيبي ستكون جديدة تماما وذات قيم خلية مختلفة تماما عن المرئية الأصلية. لكن كلتا هاتين الطريقتين تتميزان بالنتاج مرئيات أكثر وضوحا و تفاديا المظهر الداكن الذي قد ينتج عن تطبيق طريقة الجار الأقرب.



شكل (٣-٧) طريقة الالتفاف التكعيبي لاعادة أخذ العينة




شكل (٣-١٦) طريقة الجار الأُقرب لإعادة أخذ العينة

٣-٥ تحسين المرئية

يستخدم تحسين المرئية لجعل التفسير البصري أسهل، ومع أن عمليات التصحيحات الراديومترية و الهندسية قد تكون قد تمت قبل أن يتم توفير المرئيات للمستخدم إلا أن المرئية قد تكون مازالت غير ملائمة تماما للتفسير البصري. ان أجهزة الاستشعار عن بعد - خاصة في الأقمار الصناعية - تكون مصممة للتعامل مع مستويات عدة من طاقة الأهداف والتي غالبا تناسب جميع الظروف التي يمكن مواجهتها. ومع التغيرات الكبيرة في الاستجابة الطيفية لمجال واسع من الأهداف (غابات و صحراء و ثلوج و مياهالخ) فأنه لا يوجد تصحيح راديومتري يستطيع أن يتعامل مع كل هذه الأنواع ليوفر لنا مجال اضاءة و تباين مناسب لجميع هذه الأهداف. ومن ثم فأن لكل تطبيق و لكل مرئية يكون هناك تصحيح مخصص لجعل قيم الاضاءة أفضل ما يكون.


في المرئية الخام raw image فأن البيانات المفيدة تغطي جزء صغير من مجال القيم الرقمية (غالبا ٨ بت أي ٢٥٦ مستوي). يشمل تحسين التباين التباين بين الأهداف و خلفياتها. ولكي نفهم الأصلية ليمكن التعامل مع مجال أكبر ومن ثم زيادة التباين بين الأهداف و خلفياتها. ولكي نفهم تحسين التباين نبدأ أو لا بمفهوم الرسم البياني للمرئية mage histogram. فالرسم البياني ما هو الا تمثيل تصويري (أو بياني) لقيم الاضاءة التي تتكون منها المرئية، حيث تكون قيم الاضاءة (أي من صفر الي ٥٠٥) ممثلة على المحور السيني ويكون عدد مرات تكرار كل قيمة من هذه القيم ممثلا على المحور الصادي للرسم البياني.




شكل (٣-٨) الرسم البياني للمرئية

توجد عدة طرق لتحسين تباين المرئية، و سنتعرض هنا لبعضها. أبسط طرق التحسين هو طريقة الامتداد الخطى للتباين linear contrast stretch. وتشمل هذه الطريقة تحديد أقل و أعلى قيمة

للرسم البياني للمرئية ثم تطبيق تحويل معين لتمديد هذا المجال لكي يقع داخل المجال الكلي. ففي الشكل التالي فأن المجال الأصلي يتراوح بين ٨٤ و ١٥٣ (أي ٧٠ مستوي) بينما سنحوله لكي يغطي المجال الكلي ما بين الصفر و ٢٥٥. وكنتيجة لتطبيق هذا الأسلوب فأن المناطق الفاتحة علي المرئية ستبدو أفتح و المناطق الداكنة ستبدو أدكن، مما يجعل التفسير البصري للمرئية أسهل.




شكل (٣-٩) طريقة الامتداد الخطي للتباين




شكل (٣-٠٠) نتيجة تطبيق الامتداد الخطى للتباين

ان التوزيع المنتظم للمجال في المرئية الناتجة قد لا يكون هو أفضل طرق تحسين المرئية خاصة اذا كان المرئية الأصلية غير منتظمة التوزيع. وهنا نستخدم طريقة أخري تسمي الامتداد المتساوي البياني histogram-equalized stretch. وهنا فأن الامتداد سيعطي قيم أكثر (أي مجال أكبر) للجزء المتكرر من الرسم البياني. وبهذا الأسلوب فأن تفاصيل هذا الجزء ستكون أكثر تباينا من جزء الرسم البياني الأقل تكرارا أو حدوثا. فعلي سبيل المثال اذا كان لدينا مرئية يظهر بها جزء من نهر والمناطق المحيطة به وكانت المياه تغطي المجال الرقمي من ٤٠ الي ٢٦، فيمكننا عمل امتداد لهذا الجزء فقط لكي يغطي المجال الكلي (من صفر الي ٢٥٥) لكي يمكننا زيادة تباين المنطقة المائية فقط و تفسير ما بها من تفاصيل مثل التغير في الترسيب في قاع النهر. لكن في هذا المثال فأن جميع الخلايا التي لها قيم رقمية أقل من ٤٠ أو أكبر من ٢٠ سيتم تحديد قيم اما صفر أو المثال فأن جميع الخلايا التي لها تفاصيل هذه المناطق ستختفي على المرئية الجديدة.




شكل (٣- ٢١) طريقة الامتداد المتساوي البياني للتباين

تشمل طريقة التصفية المكانية spatial filtering وظائف أخري للمعالجة بهدف تحسين مظهر المرئية. وتعتمد هذه الطريقة علي تعظيم اظهار أهداف محددة بناءا علي ترددها المكاني spatial المرئية. وتعتمد هذه الطريقة متعلقة بمفهوم النسيج العبيس الذي سبق التعرض له (في الجزء 7). فمناطق النسيج الخشن علي المرئية حيث يكون التغير في درجة اللون كبيرا وبصورة مفاجئة يكون لها تردد مكاني منخفض. ومن الطرق يكون لها تردد مكاني منخفض. ومن الطرق الشائعة التصفية المكانية امرار "نافذة" تتكون من عدد قليل من الصفوف والأعمدة (مثلا 7 أو 8) علي كل خلية أو بكسل في المرئية مع تطبيق نموذج رياضي يعتمد علي قيم الخلايا أسفل هذه النافذة. وتتحرك النافذة علي كل صف وعلي كل عمود بحيث تطبق النموذج الرياضي مرة واحدة كل مرة، وتتكرر هذه الحسابات خلية بخلية علي كل أنحاء المرئية. ونتيجة تغير الحسابات على المرئية يمكنها تحسين عدة أنواع من الأهداف على المرئية.



شكل (٣-٢٢) طريقة التصفية المكانية

من طرق التصفية المكانية طريقة الفلتر منخفض المسار low-pass filter والذي يستخدم لتعظيم و تحسين المناطق الكبيرة المتجانسة في درجة اللون وتقليل كم التفاصيل على المرئية. أي أن هذا الفلتر غالبا ما يقوم بتنعيم مظهر المرئية، ومن أمثلة النماذج الرياضية للفلتر منخفض المسار نماذج المتوسط و الوسيط (عادة ما تستخدم في مرئيات الرادار). وعلى الجانب الاخر فأن الفلتر عالي المسار high-pass filter يهدف تعظيم مظهر تفاصيل المرئية، مثل تعظيم اظهار الطرق والتراكيب الجيولوجية خطية الشكل.




شكل (٣-٣) أمثلة لتطبيق طريقة التصفية المكانية

٣-٦ تحويل المرئية

عادة ما تشتمل عمليات تحويل المرئية علي وظائف ادارة النطاقات المتعددة للبيانات سواء كانت من مرئية واحدة متعددة النطاقات أو من عدة مرئيات لنفس المنطقة تن استشعارها في عدة أزمنة. وفي كلتا الحالتين فأن تحويل المرئية ينتج عنه مرئية "جديدة" تهدف للتركيز علي أهداف محددة أو خصائص هامة وإظهارها بصورة أفضل من المرئية (أو المرئيات) الأصلية.


تقوم الوظائف الأساسية لتحويل المرئية بتطبيق عمليات حسابية بسيطة علي بيانات المرئية. فعلي سبيل المثال فأن طرح المرئيات image subtraction عادة ما يستخدم لبيان التغيرات التي حدثت لمرئيات متعددة التاريخ. ففي الشكل التالي يتم طرح قيمة اضاءة الخلية في المرئية الأولي من قيمة اضاءة الخلية للمرئية الثانية. وبإعادة المقياس scaling للمرئية الناتجة بإضافة قيمة ثابتة (١٢٧ في حالتنا وهي قيمة الاضاءة للون الرمادي المتوسط) الي القيم الناتجة من عملية الطرح،

فأننا علي مرئية جديدة مختلفة. ففي هذه المرئية فأن الخلايا التي لها تغير بسيط أو لا يوجد بها تغير بين المرئيتين الأصليتين سيكون لها قيمة اضاءة حول ١٢٧، بينما المناطق أو الخلايا التي لها تغير كبير سيكون لها قيم أعلي أو أقل من ١٢٧. وكأمثلة فأن هذا النوع من حالات تحويل المرئية يستخدم في اكتشاف مناطق التصحر.



شکل (۳-۲۲) طرح مرئیتین

أيضا يعد قسمة المرئيات image division (ويعرف أيضا باسم التنسيب [من النسبة] الطيفي spectral rationing) من الطرق الشائعة في تحويل المرئيات، وهو يهدف الي القاء الضوء علي التغيرات الدقيقة في الاستجابة الطيفية لغطاءات السطح المختلفة. بقسمة بيانات نطاقين طيفين مختلفين فأن المرئية الناتجة تحسن التغيرات في ميول منحنيات الانعكاس الطيفي بين النطاقين المختلفين والتي قد تكون في الأساس غير ظاهرة نتيجة تغير الاضاءة أو اللمعان في كل نطاق منهما. المثال التالي يوضح هذا المفهوم: النباتات الصحية تعكس الطاقة بقوة في نطاق الاشعة تحت الحمراء القريبة وتمتص بقوة الاشعة الحمراء المرئية، بينما الاسطح الأخرى مثل الرطوبة و المياه تظهر انعكاسات متساوية تقريبا في كلا هذين النطاقين. أي أن قسمة النطاق ٧ من مرئية لاندسات الأحمر من الضوء المرئي من ٢.٠ الي ٧.٠ ملليمتر) سينتج لنا الأقسام الأكبر من ١.٠ للنباتات و الأسطح الأخرى الاقسام القريبة من ١٠٠ للتربة و المياه. ومن ثم فأن التمييز بين النباتات و الأسطح الأخرى عير الصحية والتي سيكون قسمها أقل من ذلك للنباتات الصحية.




شكل (٣-٥٢) مثال لقسمة نطاقين

الفصل الثالث تحليل المرئيات

من المميزات الأخرى للتنسيب الطيفي أننا و بسبب أننا ننظر للقيم النسبية (أي النسب ratios) بدلا من قيمها المطلقة فأن التغيرات في اضاءة المشهد بسبب التأثيرات الطبوغرافية تنقص. ومن ثم فأنه وبالرغم من أن الانعكاس المطلق لغطاء الغابات في منطقة متغيرة الميول سيعتمد علي الاتجاه لمصدر الاضاءة و هو الشمس، إلا أن نسبة الانعكاسات بين نطاقين ستكون متقاربة جدا. أما التنسيب باستخدام مجموع أو الفرق بين نطاقين من عدة مستشعرات فقد تم تطويره لمراقبة ظروف وحالة النباتات.ومن أشهر طرق تحويل المرئيات ما يعرف باسم المعامل الطبيعي الفرقي للنباتات المستخدام المعامل الطبيعي الفرقي للنباتات المتخدامة المراقبة الغطاء النباتي علي مستوي اقليمي و مستوي عالمي باستخدام مستشعر الراديومتر المتقدم عالي الوضوح جدا NOAA (أو جدا NOAA) (أرجع للجزء ٢-١ الموجود في سلسلة أقمار NOAA) (أرجع للجزء ٢-١ من الفصل الثاني).

عادة ما تكون بيانات النطاقات المختلفة مرتبطة correlated (أي بينها ارتباط احصائي) ومن ثم فهي تحتوي معلومات متشابهه. فعلي سبيل المثال فأن بيانات النطاقين ٤ و ٥ لمستشعر MSS في مرئيات القمر لاندسات (أي النطاقين الأخضر و الأحمر بالترتيب) عادة ما تحتوي مظاهر بصرية متشابهه حيث أن انعكاسات نفس الأهداف عادة ما ستكون متساوية. ومن هنا فأن طرق تحويل المرئيات من الممكن استخدامها امعالجة الخصائص الاحصائية للبيانات متعددة النطاقات بهدف تقليل التكرار و الارتباط بين النطاقات. ومن هذه الطرق تحليل المركبات الرئيسية المتاتبات وضم أكبر كم ممكن من البيانات في عدد صغير من النطاقات. ففي الشكل التالي يمكن تحويل بيانات النطاقات كم ممكن من البيانات في عدد صغير من النطاقات. ففي الشكل التالي يمكن تحويل بيانات النطاقات الأصلية. وبالطبع فأن تفسير و تحليل بيانات هذه النطاقات الثلاثة (سواء بصريا أو رقميا) سيكون أبسط و أكثر كفاءة من تحليل النطاقات الأصلية السبعة.




شكل (٣-٢٦) تحليل المركبات الرئيسية

الفصل الثالث تحليل المرئيات

٣-٧ تصنيف و تحليل المرئيات

يهدف المحلل البشري الي تقسيم الاهداف علي المرئية باستخدام عوامل التفسير البصري (أرجع الجزء ٢-٣) لكي يقوم بتحديد مجموعات متجانسة من الخلايا أو البكسل تمثل الأهداف المختلفة أو غطاءات الأرض. ويستخدم التصنيف الرقمي للمرئيات Digital Image Classification معلومات طيفية تمثل القيم الرقمية لنطاق أو أكثر ومن ثم يحاول تقسيم كل خلية أو بكسل طبقا لهذه المعلومات الطيفية. ويسمي هذا النوع من التصنيف الرقمي باسم ادراك الأنماط الطيفية Pattern Recognition أي أنه يهدف الي اعطاء مجموعة محددة لجميع الخلايا التي تنتمي لنمط طيفي معين علي المرئية (مياه، غابات، قمح ذرة ...الخ). ومن هنا فأن المرئية المصنفة تتكون من موزايك من الخلايا كلا منها تمثل موضوع theme معين ولذلك فهي تمثل خريطة موضوعية المصنفة الأصلية.





شكل (٣-٢٧) تصنيف المرئيات

عندما نتحدث عن الفئات أو المجموعات فيجب أن نفرق بين أصناف أو طبقات المعلومات المعلومات هي الفئات التي يهدف التحليل الي تحديدها علي المرئية مثل أنواع المحاصيل المختلفة والأنواع المختلفة من الأشجار وأنواع الصخور المختلفة ... الخ. أما الطبقات الطيفية فهي مجموعات من الخلايا المتجانسة (أو القريبة) بالنسبة لدرجات الاضاءة في القنوات الطيفية المختلفة للبيانات. والهدف هنا هو المزاوجة أو الملائمة بين الطبقات الطيفية لبيانات المرئية و طبقات المعلومات المطلوبة. ومن الصعب أن يوجد ملائمة دقيقة كاملة بين طبقتين محددتين. فقد توجد طبقة معلومات واسعة (مثل الغابات) تتكون من عدة طبقات طيفية فرعية -classes والثنوع و الشكل. ومن هنا فيكون هدف المحلل أن يقرر كيف يزاوج ما بين الطبقات أو الفئات الطيفية وطبقات المعلومات.

يمكن تقسيم أنواع التصنيف الي مجموعتين رئيسيتين وهما التصنيف المراقب unsupervised classification. ففي classification و التصنيف غير المراقب متجانسة (علي المرئية) لأنواع الغطاءات أو طبقات التصنيف المراقب يقوم المفسر بتحديد عينات متجانسة (علي المرئية) لأنواع الغطاءات أو طبقات المعلومات المنشودة. ويطلق علي هذه العينات اسم منطقة التدريب قائما علي معرفة المفسر بالمنطقة الجغرافية لهذه المرئية ومعلوماته عن الغطاءات الأرضية الظاهرة على المرئية. ومن هنا فأن المفسر يقوم بمراقبة supervise عملية

تقسيم أو تصنيف الطبقات. ثم يتم استخدام المعلومات لكافة النطاقات في هذه المنطقة "اتدريب" الكمبيوتر على كيفية تمييز المناطق المتشابهه لكل مجموعة أو فئة. ومن هنا فيقوم الكمبيوتر من خلال برامج معينة متخصصة لتحديد البصمة الرقمية numerical signature لكل منطقة تدريب، ثم يقوم بتحديد أي فئة (من فئات هذه البصمة) أقرب لكل خلية أو بكسل على المرئية. أي أننا في التصنيف المراقب نقوم أو لا بتحديد طبقات المعلومات التي يتم استخدامها لاحقا لتحديد الطبقات الطيفية التي تم تشلها.






شكل (٣-٣) التصنيف غير المراقب

شكل (٣-٢٨) التصنيف المراقب

أما التصنيف غير المراقب فهو عكس التصنيف المراقب من حيث أن الطبقات الطيفية يتم تجميعها أو لا طبقا لمعلومات المرئيات فقط ثم لاحقا يتم ملائمتها أو مزاوجتها لطبقات المعلومات. وتستخدم برامج كمبيوتر تسمي برامج أو طرق التجميع clustering algorithms لتحديد المجموعات الرقمية (أو الاحصائية) في البيانات. وعادة ما يحدد المفسر عدد المجموعات التي سيتم البحث عنها أو تصنيفها، وقد يحدد أيضا الحدود الفاصلة بين هذه المجموعات والتغير داخل كل مجموعة. ويكون المنتج النهائي لهذه العملية التكرارية هو مجموعة من المجموعات أو الطبقات التي قد يرغب المفسر في دمجها معا أو مجموعة من الطبقات التي يرغب في تقسيمها الي طبقات فرعية لاحقا (من خلال تطبيق برنامج التجميع مرة أخري). ومن ثم فأن التصنيف غير المراقب لا ينتهي بدون تدخل بشري، لكنه في نفس الوقت لا يبدأ بمعرفة تقسيم مبدئي للبيانات كما في حالة التصنيف المراقب.

٣-٨ دمج و تكامل و تحليل البيانات

في الأيام الاولي للاستشعار عن بعد التناظري (عندما كان مصدر البيانات الوحيد هو التصوير الجوي) كان دمج و تكامل البيانات من المصادر المتعددة صعبا. بينما في وقتنا المعاصر فأن معظم البيانات تكون في صورة رقمية ومن عدة مستشعرات مما يجعل دمج البيانات طريقة معتادة للتفسير و التحليل. يشمل دمج و تكامل البيانات مختلفة المصادر في محاولة لاستخراج معلومات جديدة أو معلومات أفضل. وقد يشمل الدمج بيانات تكون في طبيعتها متعددة النطاقات و متعددة الفترة الزمنية و متعددة الوضوح المكاني و متعددة المستشعرات.




شكل (٣-٠٣) دمج و تكامل البيانات

سبق التعرض لدمج البيانات متعددة التاريخ في الجزء ٣-٦ عندما شرحنا طرح المرئيات. ان المرئيات المستشعرة في تواريخ مختلفة multi-temporal images لبيان التغيرات الزمنية من خلال طرق بسيطة مثل طرح البيانات أو من خلال طرق أكثر تعقيدا مثل المقارنات المتعددة لتصنيفات مختلفة. أيضا فأن دمج و تكامل المرئيات متعددة الوضوح المكاني المكاني مع بيانات عالية الوضوح يزيد بدرجة ملحوظة من وضوح التفاصيل المكانية مما يزيد المكاني مع بيانات منخفضة الوضوح يزيد بدرجة ملحوظة من وضوح التفاصيل المكانية مما يزيد من القدرة على تمييز الأهداف. وتعد بيانات القمر سبوت مناسبة لمثل هذا التطبيق حيث يتم دمج البيانات أحادية النطاق أو الأبيض و أسود panchromatic ذات الوضوح المكاني ١٠ أمتار مع البيانات متعددة النطاق تؤمن وضوحا مكانيا أفضل.

الفصل الثالث تحليل المرئيات

شكل (٣-١٣) دمج البيانات متعددة الوضوح المكاني


أيضا يمكن دمج بيانات من عدة مستشعرات، ومن أمثلة هذا التطبيق دمج بيانات بصرية متعددة النطاقات مع بيانات مرئيات الرادار. فهذين المصدرين من مصادر البيانات يقدمان لنا كما هائلا من البيانات عن السطح، فالبيانات البصرية تؤمن لنا معلومات طيفية تفصيلية تفيدينا في التمييز بين أنواع غطاءات السطح بينما المرئيات ارادارية تركز على التفاصيل التركيبية في المرئية.



شكل (٣-٣) دمج مرئيات استشعار بصرية و مرئيات رادارية


يتطلب دمج بيانات متعددة المصادر أن تكون هذه البيانات مسجلة هندسيا (أي مرجعة جغرافية) سواء بتسجيل كل مصدر الي المصادر الأخرى أو بتسجيلهم الي نظام احداثيات جغرافية واحد أو الي خريطة أساس base map. أيضا يمكن دمج مصادر أخري من البيانات مع بيانات الاستشعار عن بعد. فعلي سبيل المثال يمكن دمج بيانات نماذج الارتفاعات الرقمية Digital Terrain (أو اختصارا DEM) أو نماذج التضاريس الرقمية تطبيقات. فنماذج الارتفاعات الرقمية قد تكون مفيدة في عمليات تصنيف المرئية حيث يمكن تصحيح تغيرات التضاريس و الميول باستخدام هذه النماذج مما يزيد من دقة تصنيف المرئية. أيضا فأن نماذج

الارتفاعات و التضاريس الرقمية تكون مفيدة في تطوير المشاهد ثلاثية الأبعاد (المجسمات) من خلال اسقاط مرئية الاستشعار عن بعد علي بيانات الارتفاعات لتحسين رؤية المنطقة الجغرافية بصورة مجسمة.



شكل (٣-٣٣) دمج بيانات الاستشعار مع نماذج الارتفاعات الرقمية

يعد دمج بيانات متعددة الأنواع و من مصادر مختلفة هو ذروة تحليل البيانات. ففي بيئة رقمية حيث تكون كافة البيانات مرجعة هندسيا (أو جغرافيا) فأن امكانيات استخراج و استنباط المعلومات تكون أعلي بكثير. وهذا المفهوم هو أساس التحليل في بيئة نظم المعلومات الجغرافية Geographic (أو اختصارا GIS). فأي نوع معلومات يمكن ارجاعه هندسيا/جغرافيا يمكن من ثم وضعه داخل هذا الاطار الرقمي/ كما في مثال بيانات نماذج الارتفاعات الرقمية. وكمثال اخر فيمكن دمج الخرائط الرقمية للتربة و غطاءات الأرض و شبكات الطرق و المواصلات ... الخ طبقا للهدف المنشود. أيضا فأن نتائج تصنيف مرئية فضائية يمكن أن يستخدم لاحقا كمصدر جديد داخل نظام المعلومات الجغرافية ومن ثم يمكن تحديث الخرائط الموجودة بالفعل. وكقاعدة عامة فأنه كلما زادت البيانات أثناء التحليل تحسنت النتائج وزادت دقتها بدرجة أكثر كثيرا من استخدام مصدر واحد للبيانات.



شكل (٣-٤٣) مفهوم تعدد أنواع البيانات داخل نظم المعلومات الجغرافية

٣-٩ أسئلة و أجوبة لموضوعات هذا الفصل:


س ١: في الصورة الجوية التالية قم بتحديد الأهداف التالية باستخدام عناصر التفسير البصري السابق شرحها: مضمار سباق، نهر، طرق، كباري، منطقة سكنية، سد:



س ٢: تحتل خلية أو بكسل من نوع ٨ بت علي القرص الصلب للكمبيوتر بايت byte واحد. والكيلوبايت (Kb) kilobyte للواحد يساوي ١٠٢٤ بايت، بينما الميجابايت (Mb) يساوي ١٠٢٤ كيلوبايت. أحسب عدد الميجابايت المطلوب اتخزين مرئية لاندسات من نوع TM (٧ نطاقات) والتي يبلغ حجمها ٢٠٠٠×،٠٠٠ سطر؟.

س <u>٣:</u> ما مميزات التصحيح الهندسي للمرئية وإرجاعها الي نظام احداثيات جغرافية قبل البدء في التفسير و التحليل؟


س 2: نريد عمل تحليل لمرئية فضائية لكن بالنظر الي الرسم البياني لها histogram لاحظنا أن مجال البيانات المفيدة صغير للغاية. كيف يمكنك تحسين هذه المرئية باستخدام طريقة الامتداد الخطي للتباين linear contrast stretch قبل محاولة تصنيفها؟.



ج ۱:

- مضمار السبق موجود في الطرف العلوي علي اليسار ويمكن بسهوله تحديده باستخدام عنصر الشكل.

- يمكن بسهوله تحديد النهر باستخدام خاصية التباين ما بينه و بين الأهداف المحيطة به، وأيضا باستخدام خاصية الشكل.
- أما الطرق فتبدو واضحة علي الصورة من خلال شكلها (مستقيمة في معظم الأحوال) وأيضا بسبب درجة لونها اللامعة بالمقارنة بما حولها من أهداف أغمق.
 - الكباري يسهل تحديدها بناءا على شكلها و درجة لونها وخاصية التواجد مع النهر الذي تعبره.
- المناطق السكنية في يسار الصورة والجزء العلوي منها أيضا يمكن تمييزها من خلال خاصية النمط. أيضا يمكن تمييز المساكن و المبانى الأخرى من خلال درجات اللون الغامقة و الفاتحة.
- يوجد السد في منتصف الجزء العلوي من الصورة ويمكن تمييزه من خلال تباين لونه مع اللون الغامق للنهر و أيضا من خلال شكله وخاصية التواجد مع النهر.



ج ۲:


- اذا كان لدينا ٧ نطاقات كلا منها ٢٠٠٠٠ سطر ونعرف أن الخلية الواحدة تأخذ بايت واحد علي القرص الصلب، فأنه يكون لدينا:
 - ۲۰۲،۰۰،۰۰۰ = ۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ بایت
- ولنحول هذا الرقم الي كيلوبايت سنقسم علي ١٠٢٤ ، ثم لنحول الناتج الي ميجا بايت سنقسم على ١٠٢٤ مرة أخرى:
 - ۲۵۲،۰۰،۰۰۰ ÷ (۲۰۲٤ × ۱۰۲۶) میجابایت.

أي أننا سنحتاج لمساحة أكبر من ٢٤٠ ميجابايت علي القرص الصلب لتخزين مرئية TM واحدة فقط. فقط أما لتحليل هذه المرئية فسنحتاج لمساحة أكبر و لخصائص كمبيوتر أكبر، وهذا فقط مثال لما تقدمه لنا أجهزة الكمبيوتر عندما نتعامل مع بيانات الاستشعار عن بعد في عصرنا الحالي.

الفصل الثالث تحليل المرئيات

ج ٣: تشمل مميزات التصحيح الهندسي للمرئية وإرجاعها الي نظام احداثيات جغرافية (قبل البدء في تفسيرها و تحليلها) أنه يتيح لنا القياسات الصحيحة للمسافات و المساحات للأهداف علي المرئية. وهذا قد يكون هاما في العديد من التطبيقات التي تعتمد علي القياسات مثل تطبيقات التخطيط العمراني علي سبيل المثال. أيضا فأن الاحداثيات الجغرافية لأهداف المرئية تصبح متاحة و يمكن تحديدها. هذا بالإضافة الي أن أي مصدر بيانات مرجع هندسيا/جغرافيا يمكن دمجه بيانات أخري في بيئة رقمية مما يتيح تحليلا أكثر دقة.

ج ٤: يفيد تحسين المرئية باستخدام الكمبيوتر في تمييز الفروق بين درجات اللمعان المختلفة حتى وان كان مجالها قليل:




ومن ثم فأن المرئية بعد تحسينها قد تستخدم في اختيار منطقة التدريب لإتمام عملية التصنيف.

القصل الرابع

الاستشعار عن بعد بالموجات القصيرة


٤-١ مقدمة

يشمل الاستشعار عن بعد بالموجات القصيرة أو المايكروويف sensing استشعار موجبا و سالبا. وكما سبق الشرح في الفصل السابق فأن جزء المايكروويف من النطاق الطيفي يغطي مجال أطوال موجات يتراوح بين ١ سنتيمتر الي ١ متر تقريبا. وبسبب هذا الطول الكبير من الموجات (مقارنة بالضوء المرئي و الاشعة تحت الحمراء) فأن للمايكروويف خصائص هامة للاستشعار عن بعد. فالإشعاع طويل الموجة يمكنه اختراق غطاء السحب و ذرات التراب و الغبار والمطر حيث أن أشعة المايكروويف لا تتأثر بالتشتت في الغلاف الجوي الذي يؤثر علي أطوال الموجات القصيرة. وهذه الخاصية تمكننا من تحسس و اكتشاف طاقة المايكروويف تحت أية ظروف مناخية و بيئية، أي يمكننا تجميع البيانات في أي وقت.



شكل (٤-١) المايكروويف لا تتأثر بالظروف المناخية


الاستشعار السالب بالمايكروويف يشبه مبدأ الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء الحرارية، فكل الأهداف تبث طاقة مايكروويف لكن بكميات قليلة بصفة عامة. فمستشعر المايكروويف السالب يقوم بتحسس طاقة المايكروويف الطبيعية المنبعثة في مجال رؤيته. وهذه الطاقة المنبعثة تتعلق بخصائص درجة الحرارة و الرطوبة للأهداف أو السطوح التي تنبعث منها. وعادة ما تكون مستشعرات المايكروويف السالبة راديومتر أو ماسحات تعمل بنفس الطريقة التي تعرضنا لها في الفصل السابق ما عدا وجود أنتنا (أو طبق استقبال) تستخدم لتحسس و تسجيل طاقة المايكروويف. ويمكن أن تكون طاقة المايكروويف المستشعرة بمستشعر سالب اما (١) منبعثة من الغلاف الجوي أو (٢) منعكسة من أسطح أو (٣) منبعثة من أسطح أخري subsurface.



شكل (٤-٢) مصادر استشعار المايكروويف السالب

تشمل تطبيقات الاستشعار عن بعد السالب بالمايكروويف الارصاد المناخية و الهيدرولوجيا و دراسات المحيطات. فمن الممكن استخدام المايكروويف لقياس مكونات الغلاف الجوي مثل محتوي بخار الماء و محتوي الاوزون. أيضا يمكن لأخصائي الهيدرولوجيا استخدام المايكروويف السالب لقياس رطوبة التربة حيث أن المايكروويف المنبعث من التربة يتأثر بمحتوي الرطوبة. أما تطبيقات المحيطات فتشمل عمل خرائط ثلوج البحار و التيارات البحرية و الرياح السطحية بالإضافة لدراسة التلوث مثل تسرب الزيت و البترول.

يعتمد الاستشعار عن بعد الموجب بالمايكروويف علي تمتع المستشعر بمصدر خاص به للأشعة القصيرة يمكنه من اضاءة الأهداف المستشعرة. وبصفة عامة يمكن تقسيم مستشعرات المايكروويف الموجبة الي قسمين رئيسين: مستشعرات للمرئيات imaging ومستشعرات لغير المرئيات -non Radio ويعد الرادار RADAR (اختصار التحسس وقياس المسافات بالراديو Detection And Ranging وأحد المرئيات. فمستشعر الرادار يطلق موجات قصيرة (راديو) الي الأهداف ثم يتحسس ويستشعر الطاقة المنعكسة مرة أخري. وبقياس قوة الاشارة المنعكسة فيمكن التمييز بين عدة أنواع من الأهداف بقياس فرق الزمن بين الاشعة الصادرة و المنعكسة يمكن قياس المسافات الي هذه الأهداف.



شكل (٤-٣) مبدأ الرادار في الاستشعار الموجب بالمايكروويف


تشمل مستشعرات غير المرئيات أنواع الألتيمتر scatterometers. وفي معظم الأحيان توجد أجهزة مقطعية تقوم بعمل قياسات أحادية البعد (مقارنة بالقياسات نائية الأبعاد التي تقوم بها مستشعرات المرئيات). فأجهزة ألتيمتر الرادار تبث موجات مايكروويف وتقيس فرق الزمن (ما بين زمن الارسال و زمن الاستقبال) لهذه الموجات ليمكنها حساب المسافة بين الهدف و المستشعر. وعادة ما تكون هذه الأجهزة موجهه لأسفل المنصة (أي الي نقطة الندير) ومن ثم فهي تقيس الارتفاعات بمعلومية ارتفاع المنصة ذاتها. ويتم استخدام ألتيمتر الرادار في تطوير الخرائط الطبوغرافية وقياس ارتفاعات سطح البحر. أما أجهزة السكاتروميتر فتستخدم لعمل قياسات كمية دقيقة لكمية الطاقة المتشتتة من الأهداف. وهذه الطاقة المتشتة تعتمد علي خصائص السطوح (الخشونة) وعلي زاوية سقوط أشعة الرادار الي الأهداف. ويمكن استخدام قياسات الطاقة المتشتة علي سطوح المحيطات لتقدير سرعات الرياح. أما الطاقة المتشتة من الأرض فتستخدم لمعرفة خصائص و التمييز بين الأنواع المتعددة للأهداف والسطوح.

في هذا الفصل سيتم التركيز على مستشعرات الرادار للمرئيات imaging radars والتي تتمتع بقدرتها على اختراق السحب و العمل في كل الظروف المناخية. لكن سنبدأ بإلقاء الضوء على أصل و تاريخ رادار المرئيات. تعود فكرة استخدام موجات المايكروويف وانعكاسها من الأهداف الي العالم Hertz في عام ١٨٨٦. ومع بداية القرن العشرين تم تطوير أول جهاز رادار الاكتشاف السفن. وفي العشرينات و الثلاثينات من نفس القرن تم التوصل الي أجهزة الرادار الأرضية الاكتشاف الأهداف من بعد. وفي الحرب العالمية الثانية تم تطبيق رادار المرئيات الاكتشاف الطائرات و السفن. ثم تلا ذلك تطوير ما يعرف بالرادار الجوي الجانبي side-looking الطائرات و السفن. وفي الستينات من القرن العسكرية و الاستكشاف. وفي الستينات من القرن العشرين تم ابتكار رادار المنفذ الاصطناعي Synthetic Aperture Radar (أو اختصارا Synthetic Aperture Radar) ايضا للتطبيقات العسكرية. وبعد ذلك بدأ استخدام هذه الأجهزة للتطبيقات و المشروعات المدنية سواء الأجهزة المحمولة جوا أو الأجهزة الفضائية.

٤-٢ أساسيات الرادار

الرادار ما هو إلا جهاز لقياس المسافات يتكون من جهاز بث transmitter و جهاز استقبال receiver وطبق استقبال أو أنتنا antenna ونظام الكتروني لمعالجة و تسجيل البيانات. يقوم جهاز البث بتوليد نبضات متتالية من المايكروويف (A) بفترات منتظمة تتركز من خلال طبق الاستقبال الي حزمة (B). وتضئ حزمة الرادار الأهداف بزاوية قائمة علي اتجاه حركة المنصة. وتقوم الأنتنا باستقبال جزء من الطاقة المنعكسة (أو المتشتتة) من الأهداف المختلفة (C). وبقياس فرق الزمن (بين زمن ارسال النبضات و زمن استقبال المنعكس منها) يمكن حساب المسافات بين الرادار و هذه الأهداف. وكلما تحرك الرادار للأمام فأن تسجيل و معالجة البيانات المنعكسة يمكننا من تطوير مرئية ثنائية الأبعاد لسطح الأرض.


٨٩



شكل (٤-٤) مكونات الرادار


يكون جزء المايكروويف من الطيف الكهرومغناطيسي واسعا للغاية بالمقارنة لجزء الضوء المرئي و الأشعة تحت الحمراء، وفي هذا المجال يوجد عدة مناطق أو فترات (نطاقات) تم اطلاق بعض الحروف عليها أثناء الحرب العالمية الثانية و مازالت هذه الأسماء مستخدمة حتى الان:

- نطاقات K, Ka, Ku: أطوال موجات قصيرة جدا استخدمت في بدايات الرادار الجوي لكنها لم تعد مستخدمة الان.
- نطاق X: يستخدم بكثافة في نظم الرادار الجوي للاستخدامات العسكرية و الاستكشاف و التجسس وأيضا لخرائط التضاريس.
- نطاق C: شائع الاستخدام في النظم البحثية الجوية (مثل تقنيات ،CCRS, Convair-580) وأيضا في النظم الفضائية (مثل ،NASA AirSAR) وأيضا في النظم الفضائية (مثل ،RADARSAT).
 - نطاق S: مستخدم على متن القمر الصناعي الروسي ALMAZ.
- نطاق L: مستخدم علي متن القمر الصناعي الأمريكي SEASAT والقمر الصناعي الياباني الحال العربية المربكية ناسا.
 - نطاق P: أطول موجات الرادار ومستخدم في نظم الرادار الجوي لوكالة ناسا.




شكل (٤-٥) نطاقات الموجات القصيرة أو المايكروويف

الشكل التالي يضم مرئيتين راداريتين لنفس البقعة (منطقة زراعية) لكن كلا منهما تمت باستخدام بيانات من نطاق من نطاقات الرادار. المرئية العليا استخدم فيها نطاق الرادار C بينما تم استخدام النطاق له في المرئية السفلي. وبسهولة يمكن اكتشاف الفروق الجوهرية بين هاتين المرئيتين مما يؤكد الاختلافات بين طريقة تفاعل الأهداف (الحقول الزراعية في هذا المثال) بين نطاقين مختلفين من المايكروويف.



شكل (٤-٦) مرئيتين للرادار لنفس المنطقة

عند الحديث عن طاقة المايكروويف فأن قطبية polarization الاشعاع تعد هامة أيضا. القطبية هي الاتجاه الذي يأخذه المجال الكهربائي (تذكر أن الطاقة تتكون من مجالين: كهربائي و مغناطيسي كما سبق الاشارة في الفصل الأول). ويتم تصميم معظم نظم الرادار بحيث ترسل الاشعاع قصير الموجة ليكون اما أفقي القطبية (H) أو رأسي القطبية (V). ومن ثم فأن طبق الاستقبال أو الأنتنا اما أن تستقبل الاشعة المنعكسة أفقيا أو رأسيا (بعض أجهزة الرادار يمكنها استقبال كلا النوعين).




شكل (٤-٧) قطبية المجال الكهربائي

ومن ثم فهناك عدة بدائل أو حالات لقطبية الارسال و الانعكاس:

- HH: ارسال أفقى و استقبال أفقى.
- VV : ارسال رأسي و استقبال رأسي.
- HV: ارسال أفقى و استقبال رأسى.
- VH : ارسال رأسى و استقبال أفقى.

يطلق علي النوعين الأوليين مصطلح القطبية المتشابهه like-polarized بسبب أن الارسال و الاستقبال لهما نفس نوع القطبية، بينما النوعين الأخيرين يكونا قطبية متعامدة cross-polarized حيث أن كلا من الارسال و الاستقبال عكس الاخر. وفي الشكل التالي بعض مرئيات النطاق لمنطقة زراعية يوضحوا اختلاف استجابة الرادار اعتمادا علي اختلاف نوع القطبية. فالمرئيتين السفليتين من نوع القطبية المتشابهة (نوعي HH و VV علي الترتيب) بينما الصورة العليا اليمني من نوع القطبية المتعامدة (HV). أما الصورة العليا اليسري فتظهر نتيجة عرض المرئيات الثلاثة معا (مرئية في كل لون من الألوان الرئيسية الأحمر و الأخضر و الأزرق). وطبقا للاختلاف في أطوال الموجات ونوع قطبية الارسال و الاستقبال فأن الاشعاع يتفاعل مع الأهداف و يتشتت من السطوح بطرق مختلفة. أي أن طول الموجة و نوع القطبية يؤثران علي كيفية "رؤية" الرادار للسطوح. ومن ثم فأن مرئيات الرادار المجموعة من خلال قطبيات مختلفة و أطوال موجات مختلفة تمدنا بمعلومات مختلفة عن طبيعة الأهداف على سطح الأرض.




شكل (٨-٤) مرئيات رادار من النطاق ٢

٤-٣ هندسة الرؤية و الوضوح المكانى


تختلف هندسة الرؤية في نظام الرادار عن تلك في نظم المسح المطبقة في الاستشعار عن بعد البصري (المشروحة في الفصل السابق). يوجد تشابه مع النظم البصرية في أن المنصة تتحرك للأمام في خط الطيران (B) أسفل المنصة مباشرة. ويتم بث حزمة الموجات القصيرة بزاوية مائلة بحيث أن المسار (C) swath (C) يكون منزاحا عن

الندير. أما المدي (Range (D) فهو البعد العمودي علي اتجاه الطيران، والانحراف Range (D) هو البعد مع المسار أي الموازي لاتجاه الطيران. وهذا التركيب الهندسي للرؤية هو النموذجي لنظم رادار المرئيات سواء كانت جوية أو فضائية.




شكل (٤-٩) التركيب الهندسي للرؤية في نظم الرادار

ويطلق اسم المدي القريب near range علي جزء المسار (A) القريب من نقطة الندير، بينما يطلق اسم المدي البعيد far range علي جزء المسار (B) البعيد عن نقطة الندير:




شكل (٤-١٠) المدي القريب و المدي البعيد في مسار الرادار

تسمي الزاوية (A) ما بين حزمة الرادار وسطح الأرض بزاوية السقوط incidence angle وتزيد كلما اتجهنا علي المسار من المدي القريب الي المدي البعيد. أما زاوية النظر look angle وتزيد كلما اتجهنا علي المسان المدي القريب الي سطح الأرض. وتقيس أنتنا الرادار المسافة المائلة (B) فهي الزاوية التي "ينظر" بها الرادار الي سطح الأرض. وتقيس أنتنا الرادار المسافة الأرضية slant range distance (C) فهي المسافة الأفقية الحقيقية علي الأرض المقابلة للمسافة المائلة المقاسة.



شكل (٤-١١) زوايا و مسافات أرصاد الرادار


اختلاقا مع النظم البصرية للاستشعار فأن درجة الوضوح المكانية للرادار تعتمد علي خصائص محددة لإشعاع الرادار والتأثيرات الهندسية. عند العمل بتقنية رادار المنفذ الحقيقي Real (أو اختصارا RAR) فأن درجة الوضوح المكانية للإشعاع ستعتمد علي الطول الفعال للنبضات في اتجاه المسافة المائلة وأيضا علي عرض الاضاءة في اتجاه الانحراف. فالمسافة أو "الوضوح ضد المسار CP) "عتمد علي طول النبضة (P). فيمكن تمييز هدفين متجاورين اذا كانت المسافة بينهما أكبر من نصف طول النبضة. ففي الشكل فيمكن تمييز هدفين متجاورين اذا كانت المسافة بينهما أكبر من نصف طول النبضة. ففي الشكل التالي بن يمكن التمييز أو التفرقة بين الهدفين ١ و ٢ بينما يمكن ذلك للهدفين ٣ و ٤. وتظل درجة وضوح المسافة علي الأرض فأنها ستختلف نتيجة اختلاف زاوية السقوط. ومن ثم فأن لكل درجة وضوح مسافات مائلة معينة سيكون هناك درجة وضوح أرضية متغيرة تتناقص كلما زادت المسافة



شكل (٤-٢) درجة الوضوح المكانية ضد المسار للرادار


أما الوضوح مع المسار along-track resolution (الوضوح الانحرافي azimuth) فيتحدد بالعرض الزاوي لحزمة (azimuth (A) هو beam width (A) موياس لعرض المنطقة المضاءة، فكلما زاد انتشار الاشعاع لمسافات متزايدة من المستشعر كلما

زادت درجة الوضوح الانحرافي (أي أصبحت أكثر خشونة). ففي الشكل التالي فأن الهدفين ١ و ٢ عند المدي البعيد. عند المدي القريب من الممكن التمييز بينهما، بينما لا يمكن ذلك للهدفين ٣ و ٤ عند المدي البعيد. ويتناسب عرض الحزمة تناسبا عكسيا مع طول الأنتنا (ويعرف أيضا بالمنفذ aperture)، أي أن الأنتنا الطويلة ستنتج حزمة ضيقة و درجة وضوح أعلي.



شكل (٤-٣) درجة الوضوح المكانية مع المسار للرادار


يمكن الحصول على وضوح مسافات دقيق باستخدام طول قصير للنبضات، وهو ما يمكن تحقيقه لكن بقيود هندسية معينة. فدرجة وضوح الانحرافي للمسافة يمكن تحقيقه بزيادة طول الأنتنا، لكن بالطبع هناك قيود على هذا الطول عند وضع الأنتنا على الطائرة أو القمر الصناعي. فلأجهزة الرادار الجوي عادة ما يتراوح طول الأنتنا بين ١-٢ متر، بينما أنتنا الأقمار الصناعية قد يصل طولها الى ١٥-١٥ متر. والتغلب على هذه القيود فيتم تعديل الحركة الأمامية للمنصة وطريقة تسجيل و معالجة الاشعاع لكي نحاكي stimulate أنتنا طويلة جدا ومن ثم نزيد من الوضوح الانحرافي azimuth resolution . يوضح الشكل التالي كيف يمكن تحقيق ذلك. يدخل الهدف A حزمة الرادار ويبدأ المستشعر في استقبال و تسجيل الاشعاع (أو الصدي echoes) المنعكس. وكلما تقدمت المنصبة للأمام كلما تم تجميع و تسجيل الصدى المنعكس من هذا الهدف. النقطة التي عندها سيغادر الهدف A حزمة الرادار - بعد زمن معين - هي النقطة التي تحدد ما يعرف بالأنتنا الاصطناعية B) synthesized antenna). سيتم اضاءة الاهداف عند المدى البعيد - حيث تكون الحزمة عريضة - لفترة زمنية اطول من الاهداف الواقعة عند المدى القريب. يعادل كلا من الزيادة في عرض الحزمة و والزيادة في الزمن الذي يظل فيه الهدف داخل الحزمة يعادلان كلا منهما بحيث ان درجة الوضوح المكاني تظل ثابتة على كامل المسار. وهذه الطريقة للحصول على وضوح انحرافي منتظم و دقيق في كامل مسار المرئية تسمي برادار المنفذ الاصطناعي synthetic aperture radar او اختصارا SAR. ومعظم تقنيات الرادار سواء الجوية او الفضائية نطبق هذا النوع من الرادار.



شكل (٤-٤) مبدأ رادار المنفذ الاصطناعي

٤-٤ التشوه في مرئيات الرادار

مثل كل نظم الاستشعار عن بعد فأن الطبيعة الهندسية للرؤية في الرادار تتسبب في بعض التشوهات الهندسية للمرئية الناتجة. لكن هناك بعض الاختلافات الناتجة عن كون الرادار له رؤية جانبية side-looking وأيضا بسبب أن ارادار أساسا جهاز لقياس المسافات. يحدث التشوه في مقياس رسم المسفة المائلة المائلة المائلة الي الأهداف المرصودة وليس المسافات الأفقية على الأرض. ومن ثم يوجد اختلاف في مقياس رسم المرئية كلما تحركنا من المدي القريب لي المدي العيد. فبالرغم من أن الهدفين , A1 مختلفين. وهذا ستسبب في أن الأهداف عند المدي القريب ستظهر مدمجة أو مضغوطة مختلفين. وهذا ستسبب في أن الأهداف عند المدي القريب ستظهر مدمجة أو مضغوطة trigonometry مقارنة بالأهداف عند المدي البعيد. وباستخدام حساب المثلثات الأرضية من المسافات المائلة وارتفاع المنصة.



شكل (٤-٥١) تشوه المسافات في أرصاد الرادار


الشكل التالي يبين مرئية رادار للمسافات المائلة (المرئية العليا) ويمكن ملاحظة أن الحقول و الطريق عند نقطة المدي القريب (علي يسار المرئية) تظهر مضغوطة . أما المرئية السفلي فتظهر نفس الأهداف بعد أن تم تحويل المسافات المائلة الي مسافات أفقية ومن ثم تظهر الأهداف بأشكالها الهندسية الصحيحة.



شكل (٤-١٦) تصحيح تشوه المسافات في أرصاد الرادار

مثل التشوره الذي يحدث في الكاميرات و الماسحات فان مرئيات الرادار تتعرض لتشوهات هندسية ناتجة عن ازاحة التضاريس relief displacement. ومثل مرئيات الماسحات فأن هذه الازاحة تكون أحادية البعد وتحدث عموديا على مسار الطيران. لكن الازاحة ستكون معكوسة للأهداف التي تنزاح باتجاه (وليس بعيدا عن) المستشعر. وينتج عن ازاحة التضاريس في مرئيات الرادار نوعين ا من التشوه وهما (!) التقصير العلوى foreshortening و (٢) الطرح العلوى layover.

يحدث التقصير الأمامي عندما تصل حزمة الرادار قاعدة الأهداف الطويلة المائلة باتجاه الرادار (مثل الجبال) قبل أن تصل قمتها. وبما أن الرادار يقيس مسافات مائلة فأن الميل من A الى B سيظهر على المرئية مضغوطا وسيظهر بصورة غير صحيحة من 'A الى 'B' وطبقا الختلاف زاوية ميل الأهداف (الجبال) نسبة لزاوية سقوط حزمة الرادار فأن تأثير تشوه التقصير الأمامي سيكون مختلفا. ويحدث أقصىي تقصير أمامي عندما تكون حزمة الرادار عمودية على الميل، وفي هذه الحالة فأن الميل من C الى D سيظهر على المرئية تقريبا صفر (من 'C الى 'D). والشكل التالى يبين مرئية رادار لمنطقة جبلية حادة بها تشوه تقصير أمامي كبير (الميول المشوهه تظهر فاتحة أو لامعة على المرئية).




شکل (۱۸-٤) مرئية رادار بها تشوه تقصير أمامى

شکل (۱۷-٤) تشوه التقصير الأمامي في مرئيات الرادار

أما تشوه الطرح العلوي فيحدث عندما تصل حزمة الرادار قمة الأهداف الطويلة B قبل أن تصل قاعدتها ٨. وهنّا فأن الاشارة المنعكسة من قمة الهدف ستصل قبل اشارة القاعدة، ومن ثم فأن قمة الهدف ستكون منزاحة باتجاه الرادار من موقعها الحقيقي على الأرض، أي أنها ستطرح أعلى قاعدة الهدف (من 'B الي 'A). ويبدو تشوه الطرح العلوي مشابها لتشوه التقصير الأمامي على ا مرئيات الرادار. وكلا نوعى التشوه مؤثرين جدا في زوايا السقوط الصغيرة وعند المدي البعيد للمسار وفي التضاريس الجبلية






شكل (٤-٢٠) مرئية رادار بها تشوه طرح علوي

شكل (٤-٩) تشوه الطرح العلوي في مرئيات الرادار

وينتج عن كلا من نوعي التشوه هذين ما يعرف بظلال الرادار radar shadow والذي يحدث عندما لا تستطيع حزمة الرادار اضاءة سطح الأرض. وتحدث هذه الظلال باتجاه المدي البعيد للأهداف الرأسية أو الأهداف مائلة الجوانب. وحيث أن الرادار لن يمكنه اضاءة السطح فأن مناطق الظلال ستكون داكنة علي المرئية (لا يوجد أشعة منعكسة تم تجميعها). وكلما تغيرت زاوية السقوط من المدي القريب الي المدي البعيد كلما تغيرت تأثيرات الظلال حيث سيكون الرادار أكثر ميلا علي السطح. في الشكل التالي (٤-٢١) فأن المناطق باللون الأحمر ستقع بالكامل في الظلال، ومن ثم فأنها ستظهر باللون الأسود علي المرئية (٤-٢٢).



شکل (٤-٢٢) مرئية رادار بها تشوه ظلال




شكل (٤- ٢١) تشوه الظلال في مرئيات الرادار

٤-٥ تفاعل الأهداف و مظهر المرئية

يعتمد لمعان الأهداف في مرئيات الرادار علي جزء الطاقة المرسلة التي تصل للأهداف ثم تنعكس منها الي الرادار مرة أخري. وتعتمد كمية أو قوة هذه الطاقة المنعكسة علي كيفية تفاعل الرادار مع السطح، والتي بدورها تعتمد علي عدد من العناصر. وهذه العناصر تشمل خصائص محددة لنظام الرادار ذاته (مثل التردد و القطبية وهندسة الرؤية ...الخ) وخصائص السطح (نوع الغطاء الأرضي، الطبوغرافيا، التضاريس ...الخ). وحيث أن بعض هذه العناصر متداخلة فلا يمكننا التفرقة بين تأثر كل عنصر بمفرده ومدي مساهمته في مظهر الأهداف علي مرئية الرادار. لكننا يمكن تقسيم هذه الخصائص الي ثلاثة مجموعات رئيسية تتحطم بصورة أساسية في التفاعلات بين الرادار و الأهداف:

- خشونة السطح للهدف.
- العلاقة بين رؤية الرادار وهندسة السطح.
- محتوي بخار الماء والخصائص الكهربية للهدف.


تعد خشونة السطح surface roughness العامل الأساسي المتحكم في كيفية تفاعل طاقة المايكروويف مع اسطح أو الهدف، ومن ثم فهي التي تحدد درجة اللون tones الذي نراه علي مرئيات الرادار. وخشونة السطح تعبر عن التغير المتوسط في الارتفاعات في السطح بالمقارنة بسطح مستوي، وتقاس بوحدات السنتيمتر. وبالنسبة للرادار فأن كون السطح خشنا rough أو ناعما smooth يعتمد على طول الموجة و على زاوية السقوط.



شكل (٤-٢٣) خشونة السطح


سيبدو السطح ناعما (بالنسبة للرادار) عندما يكون تغير الارتفاعات صغير بالمقارنة بطول موجة الرادار، وعندما تبدأ التغيرات في الاقتراب من طول الموجة سيبدو السطح خشنا. أي أن سطحا معينا قد يبدو خشنا لأطوال الموجات القصيرة و يبدو ناعما عندما تصبح الموجات أطول. فقي الشكل التالي فأن السطح الناعم A سيتسبب في انعكاس الطاقة الساقطة (غالبا بعيدا عن المستشعر) ومن ثم فأن جزء صغير من هذه الطاقة سيعود للمستشعر مرة أخري. وهذا سيجعل هذا السطح الناعم يبدو داكنا darker علي مرئية الرادار. أما السطح الخشن B سيتسبب في تشتت الطاقة بصورة متساوية تقريبا في جميع الاتجاهات، ومن ثم فأن جزءا مؤثرا من الطاقة سينعكس مرة أخري للمستشعر. وبالتالي فأن هذا السطح الخشن يبدو فاتحا lighter علي المرئية. أيضا فأن زاوية السقوط (بالإضافة لطول الموجة) تلعب دورا في الخشونة الظاهرة للسطح. فلسطح معين و طول موجة معينة فأن السطح سيبدو ناعما كلما زادت زاوية السقوط. ومن ثم فكلما اتجهنا بعيدا في

المسار (أي من المدي القريب الي المدي البعيد) فستنعكس كميات أقل من الطاقة الي المستشعر وبالتالي ستبدو المرئية داكنة أكثر.




شكل (٤-٤٢) السطوح الناعمة و الخشنة

تؤثر أيضا خصائص هندسة السطح surface geometry في تفاعل السطح و حزمة الرادار، وهنا نعتمد علي ما يسمي بزاوية السقوط المحلية local indecent angle وهي الزاوية فأن زاوية حزمة الرادار و الاتجاه العمودي علي الميل عند نقطة الوقوع. وللسطوح المستوية فأن زاوية السقوط المحلية ستكون هي نفس زاوية السقوط B. أما للسطوح التي لها أي نوع من التضاريس فلن تكون الزاويتين متساويتين. وعامة فأن الميول التي تواجه الرادار سيكون لها زاوية سقوط محلية صغيرة مما يتسبب في تشتت (انعكاس) أقوي للرادار الي المستشعر ومن ثم تبدو فاتحة علي مرئية الرادار.




شكل (٤-٥٠) زاوية السقوط المحلية


أيضا فأن العلاقة بين هندسة الرؤية viewing geometry تؤثر في كيف ستبدو الأهداف مع حزمة الرادار و كيف ستبدو الأهداف علي geometry مرئية الرادار. فالتغير في هندسة الرؤية يحسن الطبوغرافيا في عدة اتجاهات يمكن حدوث تغير في التقصير الأمامي و الطرح العلوي و الظلال بناءا علي ميل السطح و اتجاهه و شكله. يمكن وصف اتجاه الرادار المنبعث بالنسبة لاتجاه توزيع المعالم الخطية للسطح من خلال ما يعرف باتجاه النظر المحوظة علي كيف تبدو الأهداف علي مرئية الرادار، خاصة عندما تكون الأهداف منظمة في ملحوظة علي كيف تبدو الأهداف علي مرئية الرادار، خاصة عندما تكون الأهداف منظمة في تركيب خطي (مثل الحقول الزراعية أو سلاسل الجبال). فعندا يكون اتجاه النظر قريب من الاتجاه العمودي علي اتجاه ترتيب الأهداف (الحالة A في الشكل التالي) فأن كمية أكبر من الطاقة الساقطة ستنعكس مرة أخري الي المستشعر مما سيجعل الأهداف تبدو أكثر لمعانا علي المرئية. أما اذا كان اتجاه النظر مائلا علي المرئية. ومن هنا فأن اتجاه النظر يعد عاملا رئيسيا في تحسين تباين المرئية علي المرئية علي المرئية. ومن هنا فأن اتجاه النظر يعد عاملا رئيسيا في تحسين تباين المرئية تحديد (أو تمييز) الأهداف.



شكل (٤-٢٦) تأثير اتجاه النظر

تتسبب الأهداف التي لها سطحين (أو أكثر) متعامدين (غالبا تكون ناعمة) في حدوث ما يعرف بالانعكاس الجانبي corner reflection اذا كان الجانب مواجهها للاتجاه العام لأنتنا الرادار. فاتجاه السطوح المتعامدة تتسبب في ان معظم طاقة الرادار ستنعكس مباشرة الي الأنتنا. وعامة يكون الانعكاس الجانبي شائعا في الأهداف ذات الأشكال الزاوية في البيئة العمرانية (المباني و الشوارع والكباري .. الخ). ويظهر الانعكاس الجانبي في مرئيات الرادار في صورة أهداف لامعة جدا.






شکل (٤-٢٨) مرئية رادار بها انعکاسات جانبية

شكل (٤-٢٧) الانعكاس الجانبي لحزمة الرادار

يؤثر وجود (أو غياب) الرطوبة moisture علي الخصائص الكهربائية لأي هدف أو وسط، و هذه الخصائص تغير من طبيعة امتصاص أو انبعاث أو انعكاس طاقة المايكروويف. ومن ثم فأن الرطوبة تؤثر في كيف ستبدو الأهداف و السطوح علي مرئيات الرادار. وبصفة عامة فأن الانعكاس (ومن ثم درجة اللمعان) تزيد مع زيادة محتوي الرطوبة. فكمثال السطوح مثل التربة و الغطاء النباتي ستبدو لامعة عندما تكون رطبة أكثر من عندما تكون جافة. فعندما يكون الهدف رطبا فأن التشتت (أو الانعكاس) من الأجزاء العليا سيكون عاملا مؤثرا. ويعتمد نوع الانعكاس وقيمته علي رطوبة الهدف، فإذا كان الهدف جافا جدا فالسطح سيبدو ناعما في مرئية الرادار وسيستطيع علي رطوبة الي ما تحت السطح سواء كان هذا السطح متقطعا (أوراق و أفرع النباتات) أو سطح متصل (تربة أو ثلوج). ولأي سطح فأن أطوال الموجات الطويلة تستطيع الاختراق أكثر من الأطوال القصيرة.




شكل (٤- ٢٩) تأثير الرطوبة


اذا اخترقت طاقة الرادار السطح العلوي فسيحدق ما يسمي بالتشتت الحجمي volume وعدة ما يتكون من انعكاسات متعددة من المكونات المختلفة الموجودة داخل هذا الحجم أو الوسط. فعلي سبيل المثال في الغابات فأن التشتت (الانعكاس) سيأتي أو لا من أو راق الأشجار العليا، ثم من الأفرع، ثم من الجذور و التربة عند مستوي الأرض. ويمكن للتشتت الحجمي أن يزيد أو يقلل من لمعان المرئية اعتمادا علي كيفية تشتت الطاقة من هذا الحجم أو الوسط قبل رجوعها للمستشعر مرة أخري.

٤-٦ خصائص مرئيات الرادار

تبدو جميع مرئيات الرادار بدرجة أو بآخري مما يطلق عليه مصطلح بقع الرادار speckle. والبقعة تبدو كنسيج حبيبي grainy texture علي المرئية (مثل خليط الملح و الفلفل)، وهو ما يعود الي التداخل بين الأنواع المتعددة من التشتت المنعكس للرادار داخل كل خلية. فعلي سبيل المثال فأن الهدف المتجانس A (مثل حقل حشائش كبير) وبدون تأثير البقع سيبدو علي المرئية كخلية فاتحة اللون. أما الانعكاسات المتعددة من كل أوراق الحشائش داخل هذه الخلية فتتسبب في كون بعض البكسل ستكون فاتحة وبعضها ستكون داكنة B، ومن ثم فسيظهر هذا الحقل ببقع الرادار.



شکل (٤-٣١) تأثير بقع الرادار




شكل (٤-٣٠) بقع الرادار

وبقع الرادار ما هي إلا ضجيج noise يقلل من جودة المرئية ويجعل تفسير المرئية (بصريا أو آليا) أصعب. ومن ثم فمن المهم تقليل بقع الرادار قبل البدء في تفسير و تحليل مرئية الرادار. ويمكن تحقيق تقليل البقع speckle reduction بطريقتين: المعالجة متعددة المنظر، الفلتر (أو المصفاة) المكاني.

تتكون المعالجة متعددة المنظر multi-look processing من تقسيم حزمة الرادار A الي حزم فرعية sub-beam أصغر عرضا أو أضيق (في الشكل التالي محزم). وتمثل كل حزمة نظرة


look مستقلة للمشهد (ومن هنا جاء اسم هذه الطريقة). ومع أن كل نظرة ستكون معرضة لبقع الرادار إلا أن عمل جمع و متوسط summing and averaging كل النظرات لعمل المرئية الأخيرة النهائية سيقلل من كمية البقع.




شكل (٤-٢٣) طريقة المعالجة متعددة المنظر

بينما تتم طريقة المعالجة متعددة المنظر أثناء مرحلة تجميع البيانات فأن طريقة الفاتر المكاني spatial filtering تتم عند المعالجة الآلية للمرئية (علي الكمبيوتر) بهدف تقليل بقع الرادار. وفي هذا الأسلوب فأن نافذة صغيرة من عدة خلايا (٣×٣ أو ٥×٥) تتحرك علي كل بكسل في المرئية وتقوم بتطبيق نموذج رياضي علي هذا البكسل (مثل حساب المتوسط) ثم تقوم بإحلال الناتج الجديد محل القيمة الأصلية لهذا البكسل المركزي. وتستمر هذه النافذة في الحركة في الصفوف و الأعمدة للمرئية بحيث تقوم بالتطبيق بكسل تلو الاخر. وبحساب قيمة المتوسط للنافذة حول كل بكسل فأننا نحصل علي تأثير تسوية أو نعومة smoothing effect ومن ثم تقليل تأثير بقع الرادار. وفي الشكل التالي (علي اليسار) تبدو مرئيتين للرادار العليا قبل و السفلي بعد تقليل البقع باستخدام فلتر المتوسط. وهناك نماذج رياضية أخري (بخلاف المتوسط) يتم استخدامها في معالجة مرئيات الرادار.

وتجدر الاشارة الي أن كلا طريقتي تقليل بقع الرادار يتمان علي حساب درجة وضوح المرئية ذاتها، حيث أن كلا الطريقتين يقومان بعمل نعومة smoothing للمرئية. ومن ثم فان درجة التقليل المطلوبة للبقع يجب أن تتوازن مع الهدف من (أو استخدام) مرئية الرادار وكمية التفاصيل المطلوبة. فإذا كان من الضروري الحصول علي تفاصيل دقيقة ودرجة وضوح عالية للمرئية فأن تقليل بقع الرادار سيتم علي مستوي بسيط جدا (أو لا يتم من الأساس). أما اذا كانت درجة الوضوح المطلوبة متوسطة فهنا يكون تقليل بقع الرادار أمرا حيويا ومقبولا.





شكل (٤-٤٣) تأثير الفلتر المكاني علي بقع الرادار

شکل (٤-٣٣) طريقة الفلتر المكانى


ترسل أنتنا الرادار طاقة أكبر في الجزء الأوسط من المسار (أكبر من الطاقة عند المدي القريب و المدي البعيد) وهذا ما يعرف بنمط الأنتنا antenna pattern وهذا ما يتسبب في أن الانعكاسات ستكون في المنطقة الوسطي أقوي من الأطراف. ومن المعلوم أيضا أن الطاقة المنعكسة ستتناقص كلما زادت المسافة. وبالتالي فأن المرئية الناتجة ستكون متغيرة في قوة الاضاءة intensity (أي درجة اللون pattern ومن ثم نحتاج لعملية تصحيح نمط الأنتنا pattern ومن ثم نحتاج لعملية تصحيح نمط الأنتنا correction ليمكن الحصول علي مرئية منتظمة اللمعان وذلك بهدف تحسين عملية التفسير البصري للمرئية.

يعرف المجال الديناميكي dynamic range بأنه مجال مستويات الاضاءة في مرئيات الرادار (أي أنه مناظر لمفهوم درجة الوضوح الراديومترية في نظم الاستشعار البصري)، وهذا المحال قد يصل الي ١٠٠،٠٠٠ مستوي أو درجة (بالمقارنة بـ ٢٥٦ درجة وضوح فقط في المرئيات البصرية). وحيث أن العين البشرية تستطيع المقارنة فقط بين ٤٠ مستوي أو درجة من للمعان فأن التفسير البصري لمرئيات الرادار يكون صعبا. بل حتى أن استخدام الكمبيوتر التقليدي سيواجهه صعوبة للتعامل مع هذا المجال الكبير من البيانات. ومن ثم فأن مرئيات الرادار يتم معالجتها أو لا في مستوي ١٦ بت (أي ٢٥٦٦ درجة وضوح) ثم يتم لاحقا تحويلها الي ٨ بت (٢٥٦ درجة وضوح) حتى يمكن تفسيرها سواء بصريا أو آليا.

المعايرة calibration هي العملية التي تضمن أن نظام الرادار وقياساته متناسقة و دقيقة بقدر الامكان. وقبل البدء في تحليل المرئيات فنحتاج لمعايرة نسبية relative calibration لتصحيح التغيرات المعروفة في أنتنا الرادار واستجابة النظام بهدف ضمان الحصول علي قياسات متكررة دقيقة. ويتم هذا من خلال المقارنة النسبية بين استجابة الأهداف في مرئية مع مرئيات أخري موثوق بها. لكن في حالة أننا أردنا عمل قياسات كمية دقيقة لقياس الطاقة المنعكسة من الأهداف المختلفة فنحتاج لعملية فستعين بقياسات دقيقة لتحديد خصائص و كمية الانعكاسات من الأهداف والتي يمكن الحصول عليها بتقنيات الرادار الأرضى.


٤-٧ تطبيقات متقدمة للرادار

توجد عدة تطبيقات خاصة متقدمة لبيانات ومرئيات الرادار، ولنبدأ بالحديث عن الرادار المزدوج أو الاستريسكوبي stereo radar وهو يماثل مفهوم تطوير الخرائط من الصور المتداخلة أو الاروجية في تطبيقات التصوير الجوي (الجزء ٢-٧). فكل زوج من مرئيات الرادار المزدوجة يغطي نفس المنطقة لكن باستخدام زاويتي نظر أو سقوط look/incidence angles مختلفتين (A) أو من اتجاهي نظر متقابلين (B). لكن خلافا للصور الجوية التي تكون الازاحة فيها قطرية كلما بعدنا عن مركز الصورة (أي نقطة الندير) فأن مرئيات الرادار تكون الازاحة بها فقط في اتجاه المسافة المقاسة. ومرئيات الرادار المأخوذة من اتجاهه نظر متقابلين ملحوظ ومن ثم يكون تقسير ها صعبا. ويزداد هذا الوضع سوءا في المناطق الجبلية حيث يكون تأثير الظلال لاغيا لتأثير الازدواج. وطوال سنوات عديدة يتم استخدام المرئيات الرادارية المزدوجة في الجيولوجيا و الغابات و تطوير الخرائط الطبوغرافية. ويعرف تقدير المسافات و التضاريس من مرئيات الرادار باسم القياس من الرادار الجوية باسم الهياس من الرادار الجوية باسم photogrammetry .




شكل (٤-٥٣) مرئيات الرادار المزدوجة

توجد طريقة أكثر تقدما من طريقة القياس من الرادار radargrammetry وهي الطريقة المعروفة باسم القياس الفرقي interferometry. وتعتمد هذه الطريقة علي قياس خاصية من خصائص الموجات الكهرومغناطيسية وهي ما يغرف باسم خاصية الطور phase. لنفترض أن لدينا موجتين لهما نفس طول الموجة و نفس التردد يسيران في الفراغ لكن نقطة البداية لكلا منهما مختلفتين أو بينهما مسافة أو تباعد offset. وتسمي هذه المسافة بين النقاط المتناظرة علي كلتا الموجتين (A) باسم فرق الطور phase difference.




النظم الرادارية التي تطبق طريقة القياس الفرقي تستخدم أنتنتين يتباعدان بمسافة صغيرة في البعد المسافى range dimension وكلاهما يقيس و يسجل الانعكاس المرتد من كل خلية. ومن الممكن أن تكون هاتين الأنتين موجودتين على نفس المنصة (كما في بعض تقنيات SAR المحمولة جوا) أو أن يتم تسجيل البيانات من طورين مختلفين لنفس الأنتنا (كما هو مطبق في كلا من الرادار الجوى و الفضائي). وبقياس فرق الطور بين الانعكاسين (A) يمكن حساب الفرق بين طول المسارين بدقة تعادل طول الموجة (أي بدقة سنتيمترات). وبمعرفة احداثيات الأنتنا بالنسبة لسطح الأرض فيمكن حساب احداثيات الخلية بما فيها ارتفاعها.




شكل (٤-٣٧) نظم رادار القياس الفرقى

يتم تمثيل فرق الطور بين الخلايا المتجاورة فيما يعرف باسم " شكل الفرق الطوري interferogram" حيث يتم تمثيل تغير الارتفاعات باستخدام الألوان. ومعلومات هذا الشكل تمكننا من استنباط المعلومات الطبوغرافية لهذه المنطقة ومنها ما يعرف باسم " المرئيات ثلاثية الأبعاد three-dimensional imagery "."



شكل (٤- ٣٩) المرئيات ثلاثية الأبعاد




شكل (٤-٣٨) شكل الفرق الطوري

٤-٨ قطبية الرادار

سبق أن تحدثنا (أنظر الجزء ٤-٢) عن قطبية polarization الرادار، وقلنا أن القطبية هي الاتجاه الذي يأخذه المجال الكهربائي (تذكر أن الطاقة تتكون من مجالين: كهربائي و مغناطيسي كما سبق الاشارة في الفصل الأول). ويتم تصميم معظم نظم الرادار بحيث ترسل الاشعاع قصير الموجة

ليكون اما أفقي القطبية (H) أو رأسي القطبية (V). ومن ثم فأن طبق الاستقبال أو الأنتنا اما أن تستقبل الاشعة المنعكسة أفقيا أو رأسيا (بعض أجهزة الرادار يمكنها استقبال كلا النوعين).



شكل (٤٠٠٤) قطبية أفقية (سوداء) و قطبية رأسية (حمراء) للمجال الكهربائي


ومن ثم فهناك عدة بدائل أو حالات لقطبية الارسال و الانعكاس:

- HH: ارسال أفقى و استقبال أفقى.
- VV : ارسال رأسي و استقبال رأسي.
- HV: ارسال أفقى و استقبال رأسى .
- VH: ارسال رأسي و استقبال أفقي.

النوعين الأولين يطلق عليها اسم القطبية المتشابهه like-polarized حيث أن قطبية الارسال هي نفسها قطبية الاستقبال. أما النوعين الأخيرين فهما من نوع القطبية المتضادة cross-polarized. ومن ثم فهناك حالات متعددة لنظم الرادار و منها:

- القطبية الأحادية single polarized: مثل حالات HH أو VV (ويمكن أيضا HV أو VV).
- القطبية الثنائية double polarized: مثل حالات HH و VV أو VH و HH أو HH و VV.
- القطبية التبادلية alternating polarization: مثل حالات HH و HV الي VV و VV.
 - القطبية التماثلية polarimetric: مثل حالات HV ، VV ، HH و VH.

وتوضح المرئيات التالية (من نوع النطاق C) لبعض الحقول الزراعية حالات القطبية، فنري المرئيتين العلويتين وهما من نوع القطبية التشابهية (HH علي اليسار و VV علي اليمين). أما المرئية السفلي اليسري فهي من نوع القطبية المتضادة (HV) والمرئية السفلي اليمني تمثل نتيجة أو حاصل تمثيل هذه المرئيات الثلاثة معا مثل حالة دمج الألوان (هنا القطبية HH ممثلة بالأحمر و VV ممثلة بالأخضر و HV ممثلة بالأزرق).



شكل (١-٤) تمثيل الحقول الزراعية بأكثر زمن حالة من حالات القطبية

٤-٩ أمثلة لنظم الرادار الجوية و الفضائية

تم تطوير نظام Coviar-580 C/X SAR الكندي في ١٩٩٦ للاستخدام في مجال متابعة تسرب الزيت وعدة تطبيقات بيئية أخرى. ويعمل النظام في نطاق C (٦٦.٥ سنتيمتر) و النطاق C (١٣.٤ هذين النطاقين في نطاق واسع من زوايا السقوط (من O الي O درجة).



أيضا فأن نظام (STAR (Sea Ice and Terrain Assessment) هو نظام كندي كان من STAR (Sea Ice and Terrain Assessment) أوائل نظم رادار المنفذ الصناعي SAR في المعالم. ويعمل كلا الاصدارين SAR-1 and أوائل نظم رادار المنفذ الصناعي SAR في نطاق X (٣.٢ سنتيمتر) بقطبية من نوع HH، ويغطي المسار ما يتراوح بين ١٩ الي ١٨ متر. والهدف الرئيسي من هذا النظام هو متابعة الثلوج و تحليل التضاريس أيضا.




يعد نظام AirSAR الأمريكي نظام رادار منفذ صناعي متعدد الترددات multi-frequency و متعدد القطبية C, L, and P ويمكنه ارسال و استقبال بيانات هذه النطاقات في عدة حالات من حالات القطبية (HH, HV, VH, VV) بدرجة وضوح مكانية تبلغ ١٢ متر وبزاوية سقوط تتراوح بين الصفر و ٧٠ درجة.




تم اطلاق نظام الرادار الفضائي SEASAT في عام ١٩٧٨ كأول نظام رادار مدني من نوع SAR. ويعمل النظام في نطاق L (٣٠٠ سنتيمتر) ويبلغ عرض المسار ١٠٠ كيلومتر بينما تبلغ درجة الوضوح المكانية ٢٥ متر. ومع أن هذا القمر الصناعي كان تجريبيا لمدة ثلاثة شهور فقط إلا أنه استطاع تقديم صورة كبيرة عن امكانيات تقنيات الرادار الفضائي.




أطلقت وكالة الفضاء الاوروبية نظام ERS-1 في عام ١٩٩١ حاملا جهاز قياس الارتفاعات infrared وجهاز قياس الاشعة تحت الحمراء و الموجات القصيرة radar altimeter وجهاز قياس الاشعة تحت الحمراء و الموجات القصيرة and microwave sounder وأيضا جهاز رادار يعمل في النطاق O(٦٦٠ سنتيمتر). ومن ثم فيستطيع هذا النظام قياس الانعكاسات من سطح المحيطات وأيضا قياس سرعة و حركة الرياح السطحية. ويمكن للنظام أن يعمل كمنفذ صناعي SAR لتجميع البيانات في مسار عرضه ١٠٠ كيلومتر بزوايا سقوط بين ٢٠ و ٢٦ درجة وبدرجة وضوح مكانية تبلغ ٣٠ متر تقريبا.



في عام ١٩٩٢ أطلقت وكالة الفضاء اليابانية نظام 1-JERS والذي يحمل (بالإضافة لمستشعرين بصريين) نظام رادار منفذ صناعي SAR يعمل في النطاق L (٢٣٠٥ سنتيمتر) بقطبية من نوع HH. ويبلغ عرض المسار حوالي ٧٥ كيلومتر وبدرجة وضوح مكانية ١٨ متر تقريبا.



أطلقت كندا نظام RADARSAT في عام ١٩٩٥ والذي يحمل مستشعرا متقدما يعمل في النطاق (٦٠٥ سنتيمتر) بقطبية من نوع HH. يتراوح عرض المسار بين ٣٥ و ٥٠٠ كيلومتر بدرجة وضوح مكانية تتراوح بين ١٠ و ١٠٠ متر. وع أن فترة اعادة الزيارة تبلغ ٢٤ يوما إلا أن هناك امكانية لزيارة على فترات أقل عند الحاجة لدراسة بقعة مكانية محددة. والنظام مصمم بحيث يمكنه رؤية أي منطقة في كندا كل ٣ أيام ورؤية المنطقة القطبية الشمالية بصفة يومية. وحتى للمناطق الاستوائية فيمكن تجميع البيانات كل ٣ أيام عند استخدام المسار العريض البالغ ٥٠٠ كيلومتر.



٤-١٠ أسئلة و أجوبة لموضوعات هذا الفصل

س 1: كيف يمكن للمرئيات الرادارية في عدة أطوال موجات و عدة حالات قطبية أن تفيدنا في استخراج معلومات مختلفة لنفس المشهد؟

<u>س ۲:</u> اشرح كيف يمكن لجهاز من أجهزة مستشعرات غير المرئيات non-imaging من نوع السكاتروميتر scatterometer أن يفيدنا في استخراج معلومات أكثر دقة من مرئية الرادار؟

س <u>":</u> اشرح لماذا يكون رادار المنفذ الصناعي SAR هو الاختيار العملي الوحيد في تطبيقات الرادار الفضائي؟

س ٤: لمنطقة زراعية بها محاصيل مغمورة بالمياه، كيف ستظهر علي مرئية رادارية؟

س ٥: ما هي الخطوات التي ستتبعها أو ستطبقها على مرئية رادارية قبل البدء في تفسيرها بصريا؟

<u>س ٦:</u> أذكر بعض العوامل التي تؤثر في أن هدف معين قد يبدو بصور مختلفة علي مرئيات رادارية متعددة خاصة مرئيات الرادار الجوي و ارادار الفضائي.

ج 1: مثل المستشعرات المرئية متعددة النطاقات فأن مرئيات الرادار متعدد التردد توفر لنا عدة أنواع من المعلومات التي تمم بعضها البعض. أيضا فأن حالات القطبية المتعددة يمكن التفكير فيها بنفس المنطق مثل النطاقات المتعددة في الاستشعار عن بعد البصري. فطبقا لطول الموجة و حالة القطبية فأن طاقة الرادار ستتفاعل بصور مختلفة مع الأهداف علي سطح الأرض، ومن ثم فأننا عندما نجمع هذه القنوات معا لإنتاج مرئيات ملونة فيمكننا استنباط معلومات متعددة لنفس البقعة المكانية.

- ج <u>Y:</u> يستخدم جهاز السكاتروميتر لقياس كثافة intensity الطاقة المنعكسة من هدف أو سطح بدقة عالية، وهذه القياسات تمكننا من تكوين بصمة انعكاسية backscatter signature بنفس منطق البصمة الطيفية المستخدم في تطبيقات الاستشعار عن بعد المرئي أو البصري. وبالتالي فأن هذه البصمات توفر لنا امكانية مقارنة ومن ثم معايرة الطاقة للأهداف المختلفة في مرئيات الرادار.
- ج <u>T:</u> ان الارتفاعات العالية لنظم الرادار الفضائية تعوق استخدام رادار المنفذ الطبيعي Real بسبب أن درجة الوضوح المكانية (المعتمدة علي المسافة المقاسة) ستكون خشنة جدا (أو كبيرة جدا) بدرجة تجعلها غير عملية. وفي هذه الحالة فأن السبيل الوحيد للحصول علي درجة وضوح مكانية ناعمة (أو صغيرة) هو استخدام حزمة ضيقة جدا جدا مما يتطلب أنتنا طويلة جدا جدا (عدة كيلومترات!). ومن ثم فأننا في حاجة لرادار المنفذ الصناعي SAR الذي يحاكي (صناعيا) هذه الأنتنا الطويلة.
- ج ٤: بصورة عامة فأن لمعان المرئية يزداد كلما زاد محتوي الرطوبة. لكن في حالة الفيضان (أو الغمر الكلي) فأن السطح سيكون مغمورا تماما بالمياه ومن ثم فستظهر هذه المناطق داكنة في المرئية، حيث أن الماء يعمل كمفرق لطاقة الرادار بعيدا عن المستشعر. أما ان كانت المحاصيل غير مغمورة تماما فأنها ستظهر بدرجة لامعة لحد ما. أي أن درجة الغمر أو الفيضان ستؤثر على الصورة التي تظهر بها هذه المحاصيل على المرئية الرادارية.

ج ٥: قبل التفسير البصري للمرئية الرادارية يجب تطبيق عدة خطوات تشمل:

- تحويل المسافة المائلة slant range الي مسافة أرضية ground range، وهو ما يتيح لنا ازالة تأثير التشوه في مقياس الرسم مما سيجعل الأهداف تظهر بصورة نسبية صحيحة في الحجم علي امتداد المسار كله وأيضا سيجعل المسافات علي الأرض صحيحة.
- تصحيح نمط الأنتنا antenna pattern وهو ما سيوفر درجة لمعان متجانسة لكل المرئية وبالطبع سيجعل التفسير البصري للأهداف أسرع و أسهل.
- تقليل تأثير البقع speckle لأقصى درجة ممكنة. وكما سبق الذكر فأنه طالما لا نحتاج لتحليل دقيق للأهداف الصغيرة فأن عملية تقليل البقع ستقلل من درجة الوضوح ومن ثم سيكون تفسير المرئية أبسط.
- جعل المجال الديناميكي للمرئية عند مستوي ٨ بت (أي ٢٥٦ مستوي من تدرج اللون الرمادي) ليكون مناسبا للعين البشرية (التفسير البصري) وحتى للتفسير الالي حيث أن زيادة المستوي عن هذا الحد لن يكون مفيدا.

ج 7: تعتمد الاستجابة الانعكاسية backscatter response للأهداف علي المرئيات الرادارية على عدة عوامل منها:

- أطوال الموجات المختلفة أو الترددات المختلفة للرادار سينتج عنها اختلافات طبقا للاختلاف في حساسيتها لخشونة الأسطح وهذا بالطبع ما يؤثر في كمية الطاقة المنعكسة.
- استخدام حالات مختلفة للقطبية سيؤثر أيضًا في كيفية تفاعل الطاقة مع الأهداف ومدي الطاقة التي يمكن أن تنعكس مرة أخري للرادار.
- الاختلاف في هندسة الرؤية viewing geometry (شاملا زاوية السقوط و زاوية الرؤية وتوجيه الرادار مع الأهداف) يلعب دورا مؤثرا في كمية الطاقة المنعكسة.
 - التغير في محتوي الرطوبة للهدف يؤثر كذلك في كمية الأنعكاسات منه.

الفصل الخامس

تطبيقات الاستشعار عن بعد

٥-١ مقدمة

لكل مستشعر من المستشعرات هدفا مخصصا، فالمستشعرات البصرية مصممة بالتركيز علي النطاقات الطيفية التي سيتم جمع بياناتها بينما لمستشعرات الرادار فأن زاوية السقوط و نطاق الموجات القصيرة يلعبان دورا حيويا في تحديد التطبيقات المناسبة لهذه المرئيات. ان لكل تطبيق من تطبيقات الاستشعار عن بعد متطلباته في درجة الوضوح المكانية و درجة الوضوح الطيفية و درجة الوضوح الزمنية (فترة اعادة الزيارة). فعلي سبيل المثال فأن مرئية أحادية النطاق (أي غير ملونة) لن تكون حساسة لتمييز صحة النباتات بسبب ان تغير مستوي الكلوروفيل لن يكون كبيرا في النطاق الاحمر من الاشعة المرئية. وكمثال اخر فان تطوير خرائط يتطلب مستوي دقيق من درجات الوضوح المكانية. أيضا فهناك العديد من التطبيقات التي تتطلب فترة قصيرة لإعادة الزيارة مثل تطبيقات أخري قد يكون مناسبا لها اعادة الزيارة بصفة موسمية فقط (مثل تمييز المحاصيل الزراعية). بل ربما يتم استخدام أكثر من مستشعر لمعالجة متطلبات تطبيق معين.

٥-٢ تطبيقات زراعية


تلعب الزراعة دورا رئيسا في اقتصاد الدول المتقدمة و الدول النامية على السواء. فإنتاج الغذاء هام لكل فرد، والإنتاج بصورة اقتصادية هو الهدف للمزارع البسيط و للمؤسسات الزراعية الكبري. ومن ثم فهناك حاجة رئيسية لمعرفة او تقدير المنتج (كما و جودة) للتحكم في السعر ومتطلبات التجارة الدولية.

تستخدم الصور الجوية و المرئيات الفضائية كأدوات تقنية لتطوير الخرائط الخاصة بتحديد انواع المحاصيل و فحص صحتها و جودتها ومراقبة العمليات الزراعية، وتضم التطبيقات الزراعية للاستشعار عن بعد:

- تحديد أنواع المحاصيل
- تقييم حالات المحاصيل
 - تقدير الانتاج
 - خرائط حالات التربة
 - خرائط ادارة التربة
- متابعة خطوات الزراعة


يعد تحديد نوع المحصول عاملا هاما لعدة أسباب منها ان معرفة نوع حصول معين سيستخدم في تقدير انتاجه ومعرفة وقت حصاده وأيضا متابعة حالة التربة وتقدير الخسائر في حالة التعرض لعناصر طبيعية مثل العواصف و الفيضانات. وكانت الطرق التقليدية لمعرفة انواع المحاصيل

تعتمد علي السجلات الزراعية و الزيارات الميدانية. والآن اصبح الاستشعار عن بعد وسيلة اقتصادية عالية الكفاءة لتجميع المعلومات وتحديد انواع المحاصيل. بل ان الاستشعار عن بعد يقدم اكثر من ذلك حيث يمكن الحصول علي معلومات عن صحة المحصول ومتابعة مراحل نموه من خلال المرئيات متعددة النطاقات. أيضا فان مرئيات الرادار يمكنها توفير معلومات اضافية عن التوزيع و التركيب و محتوي الرطوبة، ومن ثم فأن دمج بيانات من كلا نوعي المستشعرات (البصرية و الرادارية) يوفر كفاءة افضل في التصنيف الدقيق لأنواع المحاصيل. وتعد نتائج تفسير و تحليل المرئيات كبيانات مدخلة input لنظم المعلومات الجغرافية GIS لتكوين قواعد بيانات زراعية رقمية.




شكل (٥-١) تحديد أنواع المحاصيل

يعد تقدير صحة المحصول و الاكتشاف المبكر لأي أمراض من العوامل الهامة للحصول علي انتاج وراعي جيد. فمن الضروري اكتشاف ومعالجة أية عوامل اجهاد ناتجة عن قلة المحتوي المائي بالإضافة لأية أمراض أو اصابات قد تحدث للمحصول. وهذه المراقبة تتطلب الحصول علي مرئيات بصورة متكررة (بحد أقصى أسبوعيا) وتوفيرها للمزارعين بسرعة (عادة في خلال يومين). أيضا تستخدم بيانات الاستشعار عن بعد في تحديد معدلات نمو النباتات فقد تكون هناك معدلات نمو مختلفة في المزرعة الواحدة نتيجة نقص النترات أو الأسمدة علي سبيل المثال. وبتوفير هذه البيانات للمزارعين فيمكنهم اتخاذ القرار السليم وتحديد نوع و كمية السماد المطلوب. أيضا فأن بيانات الاستشعار عن بعد تساعد في تحديد الضرر الناتج عن ظروف الطقس مثل تأثير الجفاف أو الرطوبة العالية. فالمرئيات لا تساعد فقط في اكتشاف المشكلات بل انها تستخدم للإدارة الجيدة للعملية الزراعية.



شكل (٥-٢) تحديد مشكلات المحاصيل

تحتوي النباتات الصحيحة (ذات صحة جيدة) علي كميات كبيرة من مادة الكلوروفيل، ومن ثم فأن انعكاساتها في النطاقين الأزرق و الأحمر من الضوء المرئي سيكون قليلا حيث أن الكلوروفيل يمتص الطاقة في هذين النطاقين. إلا أن الانعكاس في اللوم الأخضر و في الأشعة تحت الحمراء القريبة سيكون عاليا. وعلي العكس فأن النبات المريض لن يحتوي علي كم كبير من الكلوروفيل، ومن هنا فأن استخدام النطق الأخضر المرئي و نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة في المرئيات سيكون مفيدا لاكتشاف أمراض النباتات. ومن خلال فحص المعامل الطبيعي الفرقي للنباتات ما NDVI المعروف اختصارا بمصطلح NDVI كما ذكرنا في الفصل الثالث) بجد أن النبات السليم سيكون له معامل NDVI عالي بينما النبات المريض سيكون معامل NDVI عالي بينما النبات المريض سيكون معامل NDVI له منخفضا. ففي المثال التالي "أ" (مرئية ملونة) نري أن المنطقة المروية ستظهر بلون أخضر فاتح بينما المنطقة الجافة ستكون بلون غامق. أما المثال الثاني "ب" (مرئية ملونة وأشعة تحت حمراء) فالنبات الصحي السليم سيظهر بلون أحمر فاتح.




شكل (٥-٣) تحديد صحة النباتات

٥-٣ تطبيقات مراقبة ازالة الغابات

يعد ازالة الغابات deforestation مشكلة عالمية كبري لها تأثيرات متعددة. فعلي سبيل المثال ففي أوروبا فأن التلوث الصناعي قد دمر نسبة كبيرة من أراضي الغابات وخاصة في جمهوريات التشيك و ألمانيا و بولندا. أيضا ففي البلدان الاستوائية فأن ازالة الغابات قد دمر الكثير من الاراضي الزراعية و المراعي في أفريقيا و اسيا و أمريكا اللاتينية. وجدير بالذكر فأن فقدان الغابات يؤدي الي زيادة تعرية التربة و ملوحة الأنهار ويؤثر علي الحياة البرية ومصادر مياه الشرب بالإضافة للإنتاج الزراعي.

يعد الاستشعار عن بعد - مع أدوات أخري - الي تحليل أفضل لمشكلة ازالة الغابات. فالمرئيات متعددة النطاقات توفر وسيلة جيدة لتحليل التغيرات change detection analysis، حيث يتم دمج مرئيات من سنوات سابقة مع مرئيات حديثة ومن ثم قياس الفروق في مساحة و امتداد الغابات. أيضا يمكن الاستفادة من المرئيات الرادارية في تحديد المناطق الأكثر عرضة لهذه المشكلة وتحديد أسبابها. وفي البلدان التي يسمح بها بقطع الأشجار فأن الاستشعار عن بعد يكون أداة جيدة لمراقبة مناطق و مواصفات هذه الأنشطة. وعلي النطاق العالمي وخاصة لمبادرات منظمة الأمم المتحدة فأن مرئيات الاستشعار عن بعد توفر غطاء مكانيا واسعا كما أنها توفر تكامل البيانات و اتصالها.



شكل (٥-٤) مراقبة ازالة الغابات حول طريق

٥-٤ تطبيقات جيولوجية

يهتم علم الجيولوجيا بدراسة تراكيب و انواع سطح الارض والأسطح التحتية subsurface بهدف فهم العمليات الفيزيقية للقشرة الارضية. والصورة التقليدية للجيولوجيا هي استكشاف exploration و استخراج exploitation المعادن والموارد الهيدروكربونية مثل البترول. أيضا تشمل الجيولوجيا دراسة المخاطر الطبيعية مثل البراكين و الانزلاقات الارضية و الزلازل، ومن ثم فأن الدراسات الجيوتقنية تعد عاملا مهما في مشروعات الهندسة المدنية.

يقدم الاستشعار عن بعد وسيلة جيدة لاستخراج معلومات عن تراكيب سطح الارض والأسطح التحتية، لكنه عادة ما يكون مدعوما بمصادر أخري للبيانات تقدم قياسات مكملة. وتشمل التطبيقات الجيولوجية للاستشعار عن بعد:


- خرائط طبقة العمق
- خرائط التراكيب الجيولوجية
 - استكشاف المعادن
- استکشاف موارد الهیدر و کر بونات
- استكشاف و استخراج الرمال والحصي
 - الجيولوجيا البيئية

bedrock mapping structural mapping mineral exploration hydrocarbon exploration sand and gravel exploration environmental geology

تلعب الجيولوجيا الانشائية structural geology دورا هاما في استخراج المعادن و البترول وأيضا في مراقبة المخاطر الطبيعية. وخرائط التراكيب الجيولوجية (الخرائط الانشائية) تحدد خصائص التراكيب مثل الفوالق و الصدوع، وهو ما يفيد في تفسير و مراقبة حركات القشرة الارضية crustal movements. وبالاستعانة بالقياسات التفصيلية للتراكيب الجيولوجية (مثل المسح الزلزالي seismic surveying) فيمكن تحديد الاماكن المحتملة للبترول و الغاز. ويقدم الاستشعار عن بعد رؤية أمثر شمولا لعناصر الخرائط الانشائية في منطقة اقليمية بدلا من مجرد معلومات عند نقاط أرضية محددة. وفي المناطق كثيفة الغطاء النباتي فأن مرئيات الرادار (وبسبب أنها حساسة للتغير في التضاريس) تقدم وسيلة عالية الكفاءة لبيان التراكيب الجيولوجية



شكل (٥-٦) مثال لمرئية رادارية تبرز التراكيب الجيولوجية




شكل (٥-٥) مثال لخريطة التراكيب الجيولوجية

٥-٥ تطبيقات هيدرولوجية

يهتم علم الهيدرولوجيا بدراسة المياه على الأرض، سواء كانت مياه جوفية أو سطحية أو أمطار أو ثلوج. وعادة فأن معظم العمليات الهيدرولوجية تكون ديناميكية ليس فقط على مر السنوات انما أيضا ما بين الفصول، ومن ثم فهي تتطلب أرصاد متكررة. وهذا أحد مميزات استخدام بيانات الاستشعار عن بعد في الدراسات الهيدرولوجية، بالإضافة الي أن المرئيات قدم صورة واسعة عن طبيعة الظواهر الهيدرولوجية و تغيراتها. وتشمل التطبيقات الهيدرولوجية:

- مراقبة الانهار و البحيرات
- مراقبة و تطوير خرائط الفيضانات
- مراقبة حركة الجبال الثلجية glacier
 - تحديد التغيرات في دلتا الأنهار
- تطوير الخرائط و مراقبة الأراضى المبللة
 - تقدير رطوبة التربة
 - مر اقبة امتداد الثلوج
 - قياس عمق الثلوج
 تطوير خرائط شبكات التصريف
 - نمذجة الأحواض الهيدر ولوجية
 - اكتشاف التسرب في قنوات الري
 - جدولة مواعيد الري

تعد الفيضانات ظاهرة طبيعية في الدورة الهيدرولوجية. والفيضان ضروري لزيادة خصوبة التربة من خلال اضافة مواد مغذية nutrients ورواسب صغيرة. لكن وعلى الجانب الاخر فأن الفيضانات قد تكون مدمرة وتتسبب في وفيات وأضرار كبيرة للبنية التحتية المدنية و الحضرية. وتستخدم تطبيقات الاستشعار عن بعد في مراقبة و قياس الحدود المكانية للمناطق التي تعرضت للفيضان، ومن ثم تحديد طرق الاخلاء والإنقاذ. ومع دمج بيانات الاستشعار عن بعد في اطار نظام معلومات جغرافي GIS فيمكن الحصول على تقييم دقيق و سريع لمناسيب المياه و الأضرار والمناطق التي تعرضت لمخاطر الفيضانات. وتشمل قائمة المستفيدين من هذه التطبيقات على سبيل المثال هيئات تخطيط المدن و إدارات الدفاع المدنى و إدارات الأرصاد الجوية و شركات النقل و المواصلات و شركات التأمين. ويحتاج معظم هؤلاء المستخدمين الحصول علي البيانات بصورة شبه لحظية near real-time فعادة ما تكون فترة حدوث الفيضان فترة زمنية صغيرة نسبيا ويكون الطقس مشبعا بالغيوم و السحب الكثيفة. وفي مثل هذه الحالات ببرز دور المرئيات الرادارية للاستفادة منها في مراقبة الفيضانات. ومع اسقاط مرئيات تقنية SAR على مرئيات بصرية سابقة لما قبل حدوث الفيضان، فيمكن تحديد المناطق التي تعرضت للغرق وتقييم مخاطر الفيضان.



شكل (٥-٧) أمثلة لتطبيقات المرئيات في مراقبة الفيضان

٥-٦ تطبيقات غطاءات و استخدامات الأرض

مع أن مصطلحي غطاء الأرض Land Cover و استخدام الأرض يشير الي كل غطاء لسطح لو كانا يؤديان نفس المعني، إلا أن هناك فارقا بينهما. فغطاء الأرض يشير الي كل غطاء لسطح الأرض مثل النباتات و المنشئات المدنية و المياه و التربةالخ. ومن ثم فأن تحديد و تطوير خرائط لغطاء الأرض هام لدراسات المراقبة علي الصعيدين الاقليمي و الدولي ولإدارة الموارد الطبيعية ولأنشطة التخطيط. أما علي الجانب الآخر فأن استخدامات الأرض تشير الي الهدف الذي تخدمه الأرض مثل الزراعة و الحياة البرية. وتشمل تطبيقات استخدامات الأرض المراقبة و وتطوير الخرائط لبيان استخدام كل بقعة أرض وما يطرأ علي هذا الاستخدام من تغير مع مرور الزمن. ومن هنا فأن القياسات الناتجة من بيانات الاستشعار عن بعد تستخدم في استنباط بيانات غطاء الأرض ومنها يمكن استنباط استخدامات الأرض خاصة مع استخدام مصادر أخري من البيانات المكملة و المعرفة السابقة. وتشمل تطبيقات استخدامات الأرض:

- ادارة الموارد الطبيعية
 - حماية الحياة البرية
- تطوير الخرائط كمدخل لنظم المعلومات الجغرافية
 - التوسعات المدنية و الحضرية
- اكتشاف المخاطر و الأضرار (للحرائق و الفيضانات الخ)
 - الحدود القانونية وحساب الضرائب

مع زيادة السكان يزداد التوسع العمراني للمدن، ومن ثم تتناقص استخدامات الأرض الزراعية علي أطراف هذه المدن. فتوسع المدن يعد مؤشرا للتمدن urbanization والتوسع الصناعي industrialization (أي التنمية development)، لكنه غادة ما يكون له أثرا سلبيا علي بيئة المنطقة. ويتم قياس التغير في استخدام الأرض (من الحضري الي المدني) بهدف تقدير زيادة السكان و التنبؤ والتخطيط لهذا التوسع العمراني من قبل المخططين. ومن هنا فأن تحليل استخدام الأرض الزراعي و المدني هام للتأكد من أن خطط التنمية العمرانية لا تجير علي الأرض الزراعية. وهنا يأتي دور تحليل بيانات الاستشعار عن بعد متعددة التاريخ، والتي توفر رؤية منطقية لتوسع المدن و امتدادها. والعامل الأساسي هنا في اكتشاف تغير استخدام الأرض (من الحضري الي المدني) هو التمييز بين الاستخدامات الحضرية (المزارع و الغابات) والاستخدامات المدنية الواع استخدامات الأرض وبصورة جيدة و دقيقة لمساحات شاسعة من الأرض وبصورة متكررة. وعادة فأن مثل هذه التطبيقات تعتمد علي درجة وضوح مكانية عالية بهدف تحديد التفاصيل المكانية وأيضا بيانات متعددة النطاقات لكي يمكن التمييز بين الاستخدامات المتعددة للأرض.

٥-٧ تطوير الخرائط


تعد الخرائط مكونا رئيسا من مكونات ادارة موارد الأرض، والخرائط في نفس الوقت هي أحد منتجات عملية تحليل بيانات الاستشعار عن بعد. فالخرائط الجغرافية و الموضوعية وخرائط الأساس لها أهمية كبيرة في عمليات التخطيط و المتابعة و التقييم لعمليات الادارة و الاستكشاف

والتخطيط. كما أن التمثيل الرقمي للارتفاعات و التضاريس (أي نماذج الارتفاعات الرقمية DEM) ودمجها في اطار نظم معلومات جغرافية حيوية في التطبيقات المدنية و العسكرية المعاصرة. والآن هناك طلب متزايد على منتجات الاستشعار عن بعد للاستخدام في مجال تطوير الخرائط. وتشمل تطبيقات الخرائط:


- الخرائط البلانيمترية
- الخرائط الطبوغرافية
- الخرائط الموضوعية
- نماذج الارتفاعات الرقمية

يشمل تطوير الخرائط البلانيمترية planimetry من تحديد و توقيع غطاءات الأرض الاساسية و شبكات الصرف والبنية التحتية و شبكات النقل و المواصلات في المستوي الأفقي x-y. وبصفة عامة فأن البيانات البلانيمترية (ثنائية الأبعاد) ضرورية للتطبيقات علي مستوي كبير large عامة فأن البيانات البلانيمترية وثنائية الأبعاد) ضرورية للتطبيقات علي مستوي كبير scale طرق الرصد علي الأقمار الصناعية مثل تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع GPS في الحصول علي بيانات و قياسات عالية الدقة. إلا أن هناك قيود عديدة تحد من استخدام هذه التقنيات خاصة أنها طرق مكلفة اقتصادية وتواجه مشاكل في مسح مناطق كبيرة أو مناطق نائية. وهنا يبرز الاستشعار عن بعد كوسيلة تقنية هامة في تطوير هذا النوع من الخرائط. وفي مثل هذا التطبيق فأن المرئيات عالية الوضوح المكاني تكون مطلبا أساسيا للحصول علي دقة عالية لهذه الخرائط. وفي حالة المناطق المغطاة بالسحب و الغيوم فأن المرئيات الرادارية تكون بديلا مناسبا.

يعد توافر نموذج ارتفاعات رقمي DEM مطلبا حيويا لعمل التصحيحات الهندسية و الراديومترية لمرئيات الاستشعار عن بعد، وأيضا لتطوير الخرائط الكنتورية ولتحليل تضاريس سطح الأرض. ففي العصر الحالي فأن معظم التطبيقات الخرائطية لا تعتمد فقط على الخرائط البلانيمترية ثنائية الأبعاد. وقد تزايد الطلب على نماذج الارتفاعات الرقمية مع انتشار تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. وتوجد عدة مصادر لتطوير نموذج ارتفاعات رقمي مثل عمل قياسات لعدة نقاط باستخدام طرق المسح الأرضي و GPS، ثم تطبيق الطرق الرياضية لاستنباط interpolation اللارتفاعات بين هذه النقاط. لكن هذه الطرق التقليدية تستهلك الكثير من الوقت ومكلفة اقتصاديا و من الصعب التعامل معها في تطوير الخرائط علي مستوي اقليمي. ومن ثم فأن تطوير نماذج الارتفاعات الرقمية من بيانات الاستشعار عن بعد يقدم بديلا عالى الكفاءة. وهناك طريقتين رئيسيتين يتم تطبيقهما وهما: (١) القياس من الصور المزدوجة المتداخلة -stereo grammetry، (٢) التحليل الفرقي لبيانات الرادار Interferometry. فالأسلوب الأول يعتمد على استخراج معلومات الارتفاعات (المناسيب) من المرئيات المتداخلة سواء من الصور الجوية أو من بعض أنواع المرئيات مثل SPOT و SAR. أما الطريقة الثانية فتعتمد على تحليل بيانات عدة مسارات متتالية (أو طريقة الأنتنا المزدوجة) لمستشعرات SAR سواء الجوية أو الفضائية. وهذه الطريقة الأخيرة يمكنها توفير مستويات عالية من الدقة قد تصل الى عدة سنتيمترات للرادار الجوى أو عدة ديسيمترات للرادار الفضائي. ومن أمثل تطبيقات نماذج الارتفاعات الرقمية مراقبة تصدعات القشرة الأرضية وانخفاض الأراضي (نتيجة سحب المياه الجوفية) وحركة القشرة الأرضية نتيجة الزلازل و البراكين ومراقبة المنشئات الضخمة مثل السدود.



شکل (٥-٨) مرئیات رادار متداخلة



شكل (٥-٩) طرق تمثيل الارتفاعات

حديثا تزايد الطلب على قواعد البيانات الرقمية الجغرافية والخرائط الرقمية سواء الطبوغرافية أو الموضوعية. وتتكون الخريطة الطبوغرافية من خطوط الكنتور بالإضافة المعلومات البلانيمترية التفصيلية، وتخدم كقاعدة بيانات عامة للاستخدام المدني و العسكري أيضا. تطوير الخريطة الموضوعية الأساسية Baseline Thematic Mapping (أو اختصارا BTM) هي تكامل أو دمج بين مرئيات فضائية رقمية مع استخدامات و غطاءات الأرض ومعلومات طبوغرافية لكي تكون ما يعرف باسم الخريطة المصورة mape map . وقد تم تطوير هذا النوع الجديد من الخرائط الموضوعية thematic maps لكي يأخذ في الاعتبار مميزات معالجة المرئيات و مميزات دمج عدة أنواع من المعلومات المكانية من عدة مصادر مما يزيد من امكانية عرض كم الأساسية (أو خريطة الأساس الموضوعية) من قواعد بيانات طبوغرافية و غطاء أرض و بنية الأساسية (أو خريطة الأساس الموضوعية) من قواعد بيانات طبوغرافية و غطاء أرض و بنية تحتية. ويتم عرض معلومات موضوعية معينة على خريطة الأساس لكي تخدم نوعا معينا من المستخدمين. أما عن دور الاستشعار عن بعد في هذا الموضوع فأن المرئيات تقدم معلومات مكملة للتفاصيل الموضوعية المعروضة، ومن ثم فتعمل كخريطة أساس base map . فعلي سبيل المثال المرئيات متعددة النطاقات تعد ممتازة لتوفير معلومات تكميلية عن غطاء الأرض.



شكل (٥-١٠) مفهوم خريطة الأساس الموضوعية


٥-٨ تطبيقات مراقبة المحيطات و الشواطئ

لا يقدم المحيط لنا الطعام فقط انما يعمل كخطوط نقل و مواصلات وله أهمية بالغة في نظام الطقس على الأرض والحفاظ على الدورة الهيدرولوجية للمياه. ومن هنا فأن فهم الطبيعة الديناميكية للمحيطات هام لتقدير حجم المخزون السمكي ولخطوط النقل البحرية ودراسة آثار الظواهر المناخية والتنبؤ بالعواصف ومن ثم تقليل مخاطرها. وتشمل دراسات المحيط: دراسة الرياح و التيارات (من حيث الاتجاه و السرعة و الارتفاع) وتحديد الأعماق البحرية bathymetry وأيضا دراسة حرارة المياه. وتشمل تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال مراقبة المحيطات:


- تحديد أنماط المحيط (التيارات، أعماق المحيطات، مناطق المياه الضحلة، الموجات ...الخ).
 - التنبؤ بالعواصف
 - تقدير المخزون السمكي
 - مراقبة درجات حرارة المياه
 - مراقبة جودة المياه
 - مراقبة تسرب الزيت من مواقع استخراجه البحرية
 - الملاحة البحرية
 - مراقبة تأثيرات المد و الجزر و العواصف
 - تحديد الخط الفاصل بين البحر و الأرض
 - مراقبة حركة خطوط الشواطئ
 - تطوير خرائط الأهداف الشاطئية

تعد خطوط الشواطئ coastlines فاصلا حساسا بين المياه و الأرض وتتأثر بالتغيرات التي تحدث من العمليات الديناميكية للبحار و المحيطات. ومن المعلوم أن ٦٠% من سكان الأرض يعيشون في مناطق قريبة من المحيطات. ومن ثم فأنه من الضروري متابعة مراقبة تغيرات خطوط الشواطئ مثل التعرية الشاطئية و التمدن و التلوث. وهذه التطبيقات يمكن مراقبتها و اتطوير خرائط لها من خلال بيانات الاستشعار عن بعد.

شكل (٥-١١) مراقبة تسرب الزيت باستخدام المرئيات



شكل (٥-٢) مراقبة التيارات البحرية باستخدام المرئيات



شكل (٥-١٣) تقدير أعماق الثلوج باستخدام المرئيات

المراجع و المواد التدريبية

أولا: المراجع

NRC (Natural Resources Canada), Fundamentals of remote sensing, A free tutorial (accessed Feb. 5, 2015) available at:

http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals e.pdf

ثانيا: المواد التدريبية على مواقع الانترنت

(١) كتب باللغة العربية:

الحسن، عصمت محمد (٢٠٠٧) معالجة الصور الرقمية في الاستشعار عن بعد، كلية الهندسة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. متاح في الرابط:

http://colleges.ksu.edu.sa/Engineering/final%20Report/CE-06-27-28.pdf

المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني (٢٤١هـ) مقرر الاستشعار عن بعد: نظري، الرياض، المملكة العربية السعودية. ملف pdf متاح في الرابط:

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/Tr/boo 1/arch3/Documents.عن%۲۰عن/pdf

(٢) محاضرات باللغة العربية:

عبده، وساد الدين محمد (٢٠٠٧) مجموعة محاضرات عملية في الاستشعار عن بعد باستخدام برنامج ايرداس. متاحين في عدة مواقع منهم:

http://www.4shared.com/file/49212560/ca18ec01/ .html

https://uqu.edu.sa/page/ar/64182

http://www.slideshare.net/WisamMohammed/intorductin-to-remotesensing

المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني (١٤٢٩هـ) مقرر الاستشعار عن بعد: عملي، الرياض، المملكة العربية السعودية. ملف الشرح pdf متاح في الرابط:

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/Tr/boo 1/arch3/Documents.عن%۲۰عن%۲۰عن%۱۶عن/pdf

والبيانات التدريبية لهذا المقرر (٣ ملفات مضغوطة) متاحة أيضا في الروابط:

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/Tr/boo 1/arch3/Documents. ۱-الاستشعار %۲۰عن%۲۰بعد%۲۰عملی%۲۰عملی

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/Tr/boo 1/arch3/Documents.۳-داتا-۲۰هلی%۲۰ عن%۲۰ بعد%۲۰ عملی%۲۰ داتا

(٣) ملفات فيديو باللغة العربية:

مراحل تطور الاستشعار عن بعد:

https://www.youtube.com/watch?v=VR8SUGh0w1k

ما هو الاستشعار عن بعد:

https://www.youtube.com/watch?v=RPajvg0jyDA

تطبيقات الاستشعار عن بعد:

https://www.youtube.com/watch?v=GX-AFEOz6as

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد (مجموعة محاضرات):

https://www.youtube.com/watch?v=nsziLoLrZII&list=PLDVAhbLthqp0 0wCzxwtxZ7TK-dz8Cgs3U&index=4

مجموعة محاضرات الاستاذ سعيد عسيري في استخدام برنامج ايرداس ٩.١:

انتاج الخريطة:

https://www.youtube.com/watch?v=hsmZkHggOi4

تصيح الصور باستخدام نقاط التحكم الأرضية:

https://www.youtube.com/watch?v=JEfbdMtHa00

التحسين الطيفي و تحليل المكونات:

https://www.youtube.com/watch?v=qhpXSYzV38o

اقتطاع صورة بشكل منتظم:

https://www.youtube.com/watch?v=pGHlknG0yeQ

اقتطاع صورة بشكل غير منتظم:

https://www.youtube.com/watch?v=QrJN0LaY6wg

التحسين الرقمي و المكاني للصور:

https://www.youtube.com/watch?v=BGmf-TdVS-U

دمج أكثر من مرئية:

https://www.youtube.com/watch?v=Wa7r7FHBjoc

(٤) ملفات فيديو باللغة الانجليزية:

Basics of remote sensing:

https://www.youtube.com/watch?v=EYQsXs1Jr0Y

Introduction to remote sensing:

https://www.youtube.com/watch?v=7YIcpINvNZo

What is remote sensing?:

https://www.youtube.com/watch?v=8HhfJsiYenE

Remote sensing and GIS (9 videos):

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4yW3VGpke3jM2Mc3gAL0HpZucqFcTy8J

ERDAS software (20 videos):

https://www.youtube.com/watch?v=VjvYkHhR-mU&list=PLNjXoMD8MVuCu5Pu5PuC7cHG3MGZie1-D

, - -

المصطلح بالعربية المصطلح الأصلي بالانجليزية

Absorption الامتصاص

Across-track scanning المسح ضد المسار

مستشعرات موجبة أو ايجابية

المسح عبر المسار Along-track scanning

Altimeters الألتيمتر (مستشعر)

Altitude

Analog-to-digital تناظر َي-الي-رقمي

Analysis

طبق استقبال أو أنتنا

Aperture

المسار الصاعد Ascending pass

Association التواجد

الغلاف الجوي Ltmosphere

Atmospheric correction ويعدد أخطاء الغلاف الجوي

AVHRR: Advanced Very High

مستشعر الراديومتر المتقدم عالى الدقة جدا Resolution Radiometer

Band

خريطة أساس خريطة أساس

تحديد الأعماق البحرية

عرض الحزمة Beam width

Bilinear interpolation الاستنباط الخطي المزدوج

المعايرة Calibration

تحلیل التغیرات Change detection analysis قناة

درجة وضوح مكانية خشنة أو قليلة Coarse or low resolution

خطوط الشواطئ يوي تواسي Coastlines

التبابن

زيادة تباين المرئية Contrast stretching

Cross-polarized قطبیة متعامدة

Cubic convolution الالتفاف التكعيبي

DEM: Digital Elevation Model الرقمية

Descending pass

Detectors متحسسات

Diffuse reflection الانعكاس الانتشاري

المصطلح بالعربية المصطلح الأصلى بالانجليزية

Digital change detection

Digital image classification

Digital Number (DN)

Digital Number (DN)

Digital Number (DN)
DInSAR: Differential

طريقة التداخل الفرقي لرادار المنفذ Interferometric Synthetic Aperture

الصناعي الصناعي Distortion

تشوه تشوه

Dropped lines الخطوط المتساقطة

DTM: Digital Terrain Models التضاريس الرقمية

زمن الكمون Dwell time

الصدي

مجال کهربائی Electrical field

طاقة كهرومغناطيسية Electromagnetic energy

المجال الكهر ومغناطيسي Electromagnetic spectrum

مصدر طاقة Energy source EVI: Enhanced Vegetation Index

درجة وضوح مكانية دقيقة أو عالية عال

خط الطيران Flight direction

Focal length البعد البؤري

المستوي البؤري البؤري

التقصير العلوي العلوي

التردد GCP: Ground Control Points

التسجيل الهندسي Geometric registration

مدارات ثابتة مع الأرض مدارات ثابتة مع الأرض

GIS: Geographic Information
Systems

GOES: Geostationary Operational

القمر البيئي العامل الثابت Environmental Satellite

GPS: Global Positioning System النظام العالمي لتحديد المواقع

المسافة الأرضية المسافة الأرضية

محطة استقبال أرضية GRS: Ground Receiving Station

High-pass filter الفلتر عالي المسار Histogram-equalized stretch

. -26---

المصطلح الأصلى بالانجليزية

HRV: High Resolution Visible

Hyperspectral sensors

IFOW: Instantaneous Field of

View

Image

Image division

Image histogram

Image subtraction

Incidence angle

Industrialization

Information classes

Infrared

InSAR: Synthetic Aperture Radar

Interferometry

Intensity

Interferogram

Interferometry

Interpretation

IRS: Indian Remote Sensing

Land Cover

Land Use

Layover

LiDAR: Light Detection And

Ranging

Like-polarized

Look angle

Low-pass filter

Magnetic field

Microwave radiometer

Microwaves

MOS: Marine Observation

Satellite

MSS: Multi-spectral scanner

Multi-look processing

Multi-resolution images

المصطلح بالعربية

النظام المرئي عالي الدقة

المستشعرات عالية الوضوح الطيفي

مجال الرؤية اللحظية

مرئية

قسمة المرئيات

الرسم البياني للمرئية

طرح المرئيات

زاوية السقوط

التوسع الصناعي

أصناف أو طبقات المعلومات

الاشعة تحت الحمراء

طريقة تداخل رادار المنفذ الصناعي

قوة الأضاءة

شكل الفرق الطوري

التحليل الفرقى للبيانات

تفسير

الأقمار الهندية للاستشعار عن بعد

غطاء الأرض

استخدام الأرض

الطرح العلوي

التحسس و قياس المسافات بالراديو

قطبية متشابهه

زاوية النظر

الفلتر منخفض المسار

مجال مغناطيسي

جهاز راديومتر المايكروويف

الموجات القصيرة أو المايكروويف

الأقمار الصناعية للأرصاد البحرية

ماسح متعدد النطاقات

المعالجة متعددة المنظر

مرئيات متعددة الوضوح المكاني

المصطلحات المستخدمة ملحق رقم ١

المصطلح الأصلى بالانجليزية المصطلح بالعربية

المستشعرات متعددة الوضوح الطيفي Multi-spectral sensors Multi-temporal images

Nadir point

NDVI: Normalized Difference

Vegetation Index Nearest neighbor

Near-polar orbits

Numerical signature

OLI: Operational Land Imager

Optical passive sensor

Orbit

Orbital cycle

Orientation Overlap

Panchromatic

Passive sensors

Pattern

Phase difference

Photogrammetry

Photographs

Pixels

Platform

Polarization Predictable

Pre-processing

Principal components analysis

Prism

Processing Radar speckle

RADAR: RAdio Detection And

Ranging Radargrammetry

Radiances Radio waves المرئيات متعددة الوضوح الزمنى نقطة الندبر

المعامل الطبيعي الفرقي للنباتات

الجار الأقر ب

مدار ات شبه قطبیة

البصمة الرقمية

مستشعر مصور الأرض الفعال

مستشعر بصرى سالب

مدار

دورة كاملة من المدارات

توجيه

أبيض و أسود أو بانكر وماتية أو أحادية

مستشعر ات سالبة أو سلبية

نمط

فر ق الطو ر

القياس من الصور الجوية

صور جوية

الخلابا او البكسل

منصة

قطبية الاشعاع

يمكن التنبؤ به

المعالجة الأولية

تحليل المركبات الرئيسية

منشور

معالحة

بقع الر ادار

الرادار: التحسس وقياس المسافات بالراديو

القياس من الرادار

اشعاعات

مو جات الر اديو

المصطلح بالعربية المصطلح الأصلي بالانجليزية

Radiometric correction
Radiometric resolution

RAR: Real Aperture Radar

Raw image Reception

Reflected infrared

Relief displacement

Remote sensing Revisit period

RMS: Root Mean Square error

Rough

Runoff

Sand dune

SAR: Synthetic Aperture Radar

Satellites Scanning Scattering

Scatterometers

Sensors

Shadow

Slant range distance

Smooth Smoothing

Space shuttle

Spatial filtering

Spatial resolution

Spectral classes

Spectral emissivity curves

Spectral pattern recognition

Spectral resolution Spectral response

Specular reflection

Speed of light

التصحيح الراديومتري درجة الوضوح الراديومترية

رادار المنفذ الحقيقي المرئية الخام

استقبال

الأشعة تحت الحمراء الانعكاسية

ازاحة التضاريس

الاستشعار عن بعد فترة اعادة الزبارة

خطأ تربيعي متوسط

حطا نربيعي منوس

خشن

الجريان السطحي

الكثبان الرملية

رادار المنفذ الاصطناعي

أقمار صناعية

المسح الضوئي

التشتت

السكاتروميتر (مستشعر)

أجهزة الاستشعار أو المستشعرات

الظل

المسافة المائلة

أملس أو ناعم

تسوية أو نعومة

مكوك الفضاء

الفلتر (أو المصفاة) المكاني

درجة الوضوح المكانية

الأصناف أو الطبقات الطيفية

منحنيات الانبعاث الطيفي

ادراك الأنماط الطيفية

درجة الوضوح الطيفية

التفاعل الطيفي

الانعكاس الارتدادي

سرعة الضوء

ملحق رقم ١

, 35

المصطلح الأصلي بالانجليزية

SPOT: Systeme Pour

l'Observation del la Terre

Steerable sensors

Stereo radar

Stereoscope

Sub-classes

Sun-synchronous orbits

Suspended sediments

Sustainable development

Swath

Sweep

SWIR: Short Wave Infra Red

Synthesized antenna

Systematic striping

Temporal resolution

Texture

Thematic map

Thermal infrared

Three-dimensional imagery

TIRS: Thermal Infrared Sensor

TM: Thematic Mapper

Tone

Transmission

Ultraviolet

Urban sprawl

Urbanization

Visible spectrum

Visual interpretation

Wavelength

Weight

المصطلح بالعربية

أقمار سبوت

مستشعر ات متحر كة

الرادار المزدوج أو الاستريسكوبي

جهاز الاستريسكوب

طبقات فرعية

مدارات متزامنة مع الشمس

مو اد عالقة

التنمية المستدامة

صف التحسس

تأرجح

الأشعة تحت الحمراء القصيرة

الأنتنا الاصطناعية

الشرائح المنتظمة

درجة الوضوح المؤقتة أو الزمنية

نسيج

خريطة موضوعية

الأشعة تحت الحمراء الانبعاثية أو

الحرارية

المرئيات ثلاثية الأبعاد

مستشعر الاشعة تحت الحمراء الحرارية

الماسح الموضوعي

درجة اللون

ارسال ، وأيضا نفاذ

الاشعة فوق البنفسجية

النمو العمراني

التمدن

المجال الكهرومغناطيسي المرئي

تفسير بصري أو بشري

طول الموجة

وزن (معامل الأهمية)


مقدمة

يهدف هذا الملحق الي القاء الضوء (بصورة ملخصة و سريعة) علي بعض الدراسات التطبيقية (وخاصة المنشورة حديثا في السنوات الأخيرة) كأمثلة فقط لاستخدامات الاستشعار عن بعد في عديد من المجالات سواء في الدول الأجنبية أو العربية. وتوجد في نهاية الملحق قائمة بالمراجع التي تم عرضها ليمكن للمهتمين الرجوع الي النص الكامل لأية دراسة من الدراسات المعروضة والإطلاع عليها تفصيلا. كما يمكن أن تصلح هذه الموضوعات كأفكار لرسائل أكاديمية (ماجستير مثلا) لطلاب و طالبات الجامعات العربية.


(١) استنباط نماذج الارتفاعات الرقمية من مرئيات الرادار

يتم تحديد طبوغرافية تضاريس الأرض من خلال طرق المساحة الأرضية مثل أجهزة المحطات الشاملة و أجهزة الرصد علي الأقمار الصناعية GPS و أجهزة الميزان. إلا أن هذه التقنيات تقيس الارتفاعات عند نقاط محددة وعادة ما تكون مكلفة اقتصاديا عند العمل في مناطق شاسعة. ومن هنا فأن بيانات الاستشعار عن بعد تعد بديلا تقنيا مناسبا للتغلب علي هذه العقبات. ويمكن للمستشعرات السالبة أن تنتج نماذج ارتفاعات رقمية DEM بدقة في حدود ١٠ أمتار، وهي دقة تعد مناسبة لكثير من التطبيقات. أما المستشعرات الموجبة (الرادار) فقد أصبحت حديثا منتشرة التطبيق في عدد من المجالات، ومن هذه التقنيات طريقة تداخل رادار المنفذ الصناعي Radar Interferometry (أو اختصارا InSAR).

قامت هذه الدراسة باستخدام مرئيات InSAR من القمر الاوروبي ERS-2 ومعالجتها باستخدام برنامج DORIS بهدف استنباط نموذج ارتفاعات رقمية لمنطقة الدراسة. ثم تم عمل مقارنة بين هذا النموذج المستنبط و نموذج ارتفاعات رقمية دقيق لنفس المنطقة مستنتج من مسح جوي.



وأشارت النتائج الي أن دقة نموذج ارتفاعات InSAR تختلف من منطقة الي أخري طبقا لطبيعة التضاريس و المنطقة ذاتها. فهذه الدقة تكون جيدة في الاراضي المسطحة والمفتوحة لكنها تتناقص في مناطق الغابات. ففي المناطق المسطحة و المفتوحة بلغ فرق الارتفاع المتوسط المطلق (بين كلا نموذجي الارتفاعات الرقمية) ٩.٠ متر، بينما ازداد الي ما بين ١٠٥ و ٢٠٠ متر في مناطق الغابات. أي أن فرق الارتفاع المتوسط بصفة عامة في حدود ١٠٠ متر.




من هنا يمكن القول أن نماذج الارتفاعات الرقمية المستنبطة من مرئيات الرادار لم تبلغ بعد الدقة المطلوبة للأغراض المساحية و الكارتوجرافية، لكنها مناسبة للعديد من التطبيقات التي لا تتطلب مستويات دقة عالية (مثل مسح مناطق شاسعة). فهذه النماذج الرقمية توفر الوقت و التكلفة المادية عند مقارنتها بأعمال المسح الأرضي أو المسح الجوي أو قياسات GPS.


(٢) دراسة الفيضانات المفاجئة


تعد دراسة و فهم ظاهرة الفيضانات المفاجئة وما تسببه من جريان سطحي قضية هامة لعمل الحماية من الفيضانات و خطط ادارة الموارد المائية. فهذه الظاهرة تواجهه عدة مناطق في مصر مثل منطقة الصعيد و الصحراء الشرقية و سيناء. وعادة ما نواجهه مشكلة في هذا المجال تتمثل في نقص القياسات الحقلية.

استخدمت الدراسة عدة مصادر للبيانات شملت: (١) نموذج ارتفاعات رقمية عالمي من نوع ASTER، (٢) بيانات أمطار آنية real-time من الأقمار الصناعية لنظام HYDIS، (٣) مرئيات فضائية من مستشعر +ETM، (٤) خريطة تربة، (٥) أرصاد مترولوجية، (٦) خرائط طبو غرافية. وكانت منطقة الدراسة في قنا بجنوب مصر حيث يوجد واديين رئيسين هما وادي قنا و وادي المتولي. ومع أن المتوسط العام لسقوط الأمطار في هذه المنطقة هو ٢٠٥ ملليمتر، إلا أنها تتعرض لفيضانات مفاجئة flash floods في فصلى الربيع و الشتاء.



استخدمت الدراسة أسلوب تطبيق بيانات الاستشعار عن بعد الآنية لمراقبة ومتابعة العاصفة المطرية التي حدثت في يوم ٢٨ يناير ٢٠١٣، وذلك من خلال تحميل هذه البيانات لمدة تتراوح من وأيام قبل العاصفة التي ٣ أيام بعد حدوث العاصفة وذلك بهدف فهم تكوين العاصفة و مراقبة تطور حدوثها (تم تحميل هذه البيانات من موقع ملائل (http://chrs.web.uci.edu/persiann/data.html).







أيضا استخدمت الدراسة أسلوب منحني الأرقام Curve Number لتقدير حجم الجريان السطحي surface runoff في منطقة الدراسة، وذلك بهدف فهم خصائص الفيضان ومن ثم استخدام هذا الفهم في التخطيط لإدارة الكوارث وأيضا لإدارة الموارد المائية.

(٣) اكتشاف التغيرات

اكتشاف التغيرات change detection هو عملية تهدف لتحديد الفروق في حالة هدف أو ظاهرة من خلال رصده في عدة أوقات زمنية. أما الاكتشاف الرقمي للتغيرات digital change فيهدف لتحديد و وصف التغيرات في غطاء و استخدامات الأرض اعتمادا على تحليل بيانات استشعار عن بعد متعددة التاريخ. وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا الاسلوب لمنطقة وسط العراق (تغطي حوالي ١٦،٩٦٠ كيلومتر مربع) من خلال مرئيات لاندسات ٢ و ٥ و ٧ للأعوام ١٩٧٦ و ١٩٠٠ و ٢٠٠٢ على الترتيب.



ولكل مرئية تم حساب قيم: (١) المعامل الطبيعي الفرقي للنباتات NDVI، (٢) المعامل الطبيعي الفرق للمياه المعامل الذي يصف حالة المياه في منطقة الدراسة، (٣) معامل خرائط ايولين Eolian Mapping Index (اختصارا EMI) الذي يصف المناطق ذات الكثافة المنخفضى للنباتات والانعكاس العالي للتربة، (٤) معامل التملح Salinity Index.




ومن خلال تحليل نتائج هذه المعاملات الأربعة تمكنت الدراسة من تحديد المناطق التي تعرضت للتصحر في وسط العراق منذ عام ١٩٩٠.


(٤) مراقبة النمو العمراني


التمدن urbanization هي العملية الناتجة عن الزيادة السكانية و التي من خلالها يتسبب جزء من سكان و ضواحي مدينة في تغير استعمال الأرض من الاستخدام الزراعي أو غطاء النباتات الي استخدامات سكنية و صناعية. تم تطبيق الدراسة الحالية علي مدينة حيدر اباد في جنوب الهند والتي زاد عدد سكانها من ١٠١١ مليون نسمة في عام ١٩٥٠ الي ٧.٧ مليون نسمة في ٢٠١١، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد الى ١١٠٦ مليون في ٢٠٢٠.


تم في الدراسة الحالية الاستعانة بمرئيات اللاندسات لمنطقة الدراسة لأعوام ١٩٨٩، ٢٠٠٠، د ٢٠٠٥، و ٢٠٠١، كما تم الاستعانة بنموذج الارتفاعات الرقمية العالمية ASTER. في أول خطوة تم عمل تصنيف مراقب للمرئيات من خلال تحديد سبعة استخدامات رئيسة للأرض: أرض منية، نباتات، مسطحات مائية، أرض مدنية عالية الكثافة، أرض مدنية منخفضة الكثافة، مناطق مفتوحة، غابات. وللتفرقة بين نوعي الأرض المدنية تم الاعتماد علي مفهوم كثافة المباني السكنية، بحيث اذا زادت الكثافة عن ٥٠% فتعد الأرض عالية الكثافة. ثم تلا ذلك خطوة مقارنة تصنيفات الأرض للفترات الزمنية الأربعة في محاولة لمراقبة النمو العمراني في منطقة الدراسة. وفي هذه الخطوة تم الاعتماد علي نموذج تغير الاراضي Land change modeler الموجود في برنامج IDRISI.



ومن ثم أمكن تحديد المناطق التي تغير فيها استخدام الأرض الي نوع الأرض المدنية منخفضة الكثافة وأيضا المناطق التي تغير استخدامها من أرض منخفضة الكثافة الي أرض عالية الكثافة. أيضا تم نمذجة معدلات النمو العمراني من خلال نموذج رياضي متعدد الحدود من الدرجة التاسعة nine-order polynomial.








(٥) تقدير التأثير المتبادل بين تغير المناخ و تغير النباتات

حيث أن شبكات الرصد الأرضية لا تغطي إلا جزء صغير من سطح الأرض علي المستوي العالمي فأن بيانات الاستشعار عن بعد تصبح ضرورية لمعالجة المشكلات المكانية الموجودة في الطرق التقليدية لتقدير التبخر evapotranspiration. وتجدر الاشارة لوجود عدة أنواع من المستشعرات المخصصة للتطبيقات و الدراسات المناخية ومنهم مستشعر الراديومتر المتقدم عالي الوضوح جدا Advanced Very High Resolution Radiometer (اختصارا (AVHRR) الموجود في سلسلة أقمار NOAA الأمريكية. وأثبتت الدراسات الحديثة لوجود علاقة معقدة و تبادلية ما بين التغير المناخي و تغيرات غطاءات و استخدامات الأرض.

قامت الدراسة الحالية باستخدام مرئيات TM للقمر لاندسات ٥ و مرئيات +ETM للقمر لاندسات ٧ لاستنباط غطاءات الأرض في منطقة الدراسة المتمثلة في محافظة الاسماعيلية بمصر. أيضا اعتمدت الدراسة على المرئيات المرئية و مرئيات الاشعة تحت الحمراء القريبة و مرئيات الاشعة

تحت الحمراء الحرارية لمستشعر AVHRR. وكلا نوعي المرئيات يغطيان الفترة الزمنية للأعوام ١٩٩٥، ١٩٩٥، و ٢٠٠٩، وكانت درجة الوضوح المكاني لكلاهما تبلغ ٣٠ و ١١٠٠ متر علي الترتيب. واستخدمت بيانات AVHRR لاستنباط معامل الحرارة السطحية NDVI (اختصارا Land Surface) و المعامل الطبيعي الفرقي للنباتات المعروف باسم NDVI. وتلا ذلك حساب تقدير معامل التبخر المرجعي Reference evapotranspiration وأيضا (الحجز المائي Water Deficit Index (أو WDI).


أشارت نتائج الدراسة الي أن الغطاء النباتي قد زاد من ٢٥،٥٢٩ هكتار الي ٦٣،١٤٠ هكتار في ٢٠٠٩. ومن ثم فأن هذه الزيادة قد تسببت في تناقص حرارة سطح الأرض بقيمة ٢.٢ درجة مئوية و تناقص حرارة الجو بقيمة ١٠٦ درجة مئوية. أيضا فأن معامل العجز المائي قد تناقص بقيمة ٢٠٠٠ بينما زاد التبخر الفعلى بقيمة ٢٠٠٠ ملليمتر في هذه الفترة الزمنية.



(٦) دراسة تغير تآكل الشواطئ من الصور الجوية


يؤدي التغير المناخي الي زيادة منسوب سطح البحر ومن ثم الي تآكل الشواطئ كمشكلة بيئية كبرى. ويعد تحديد و نمذجة العوامل المختلفة التي تسبب تآكل الشواطئ تحديا كبيرا. ويري البعض أن زيادة منسوب سطح البحر تؤثر بدرجة كبيرة في تآكل الشواطئ، بينما يري آخرون أن هناك عدة عوامل أخرى مؤثرة مثل العوامل الهيدرو-ديناميكية و العوامل المناخية (مثل التيارات البحرية و المد و الجزر و الرياح و العواصف). أيضا فمن المهم ملاحظة أن تغير منسوب سطح البحر ليس بمعدل منتظم عند دراسة مناطق واسعة من الشواطئ الساحلية، أو بمعني آخر فأن ارتفاع منسوب سطح البحر يتغير من منطقة جغرافية الي أخرى.

تهدف هذه الدراسة لتوضيح التغيرات الشاطئية للسواحل الشمالية لمصر من خلال الاعتماد علي تحليل و مقارنة عدة صور جوية مختلفة التاريخ (لأعوام ١٩٥٤، ٢٠١٢، ٢٠٠٢). وكانت نتائج المقارنة كما في الجدول التالي:



قياسات حقلية	7.17	۲٠٠٤	1908	البيانات
في ۲۰۱۲				
18.70	15.0	۱۳.۸	177.1	طول الشاطئ (كم)
Y9.V	۲۹.٥	٣٢.٢	٥.۲۳	المساحة (كم ً)
10.7.0	10.7	10.5	10.1	متوسط المسافة من الشاطئ للطريق (م)

أشارت النتائج الي تأكل الشواطئ في منطقة الدراسة بقيمة ٢٩ متر ما بين عامي ١٩٥٤ و ٢٠٠٤ (أي بمعدل ١٢٠٥ (سم/سنة).




(٧) دراسة ثبات المبائى بالاعتماد على مرئيات الرادار

يعد مراقبة المباني و هبوط الأرض land subsidence منطبا أساسيا للعديد من التطبيقات مثل منع وقوع الكوارث في المنشئات و الخدمات علي سطح الأرض. ويعد هبوط الأرض مشكلة كبري خاصة في المناطق الساحلية مثل الشواطئ الشمالية لمصر. وتوجد عدة طرق مساحية لمراقبة هبوط الأرض مثل الميزانيات و المسح الأرضي بأجهزة المحطات الشاملة و قياسات الأقمار الصناعية بتقنية النظام العالمي لتحديد المواقع GPS. لكن هذه الطرق الأرضية تعتمد علي القياسات عند نقاط محددة ولا تستطيع تغطية مساحة كبيرة من الأرض. لكن وعلي الجانب الآخر فأن طريقة التداخل الفرقي لرادار المنفذ الصناعي Differential Interferometric (أو اختصارا DInsar) يمكنها قياس الحركة الأرضية أو

التشوهات في منطقة شاسعة، بالإضافة لمميزاتها من حيث تقليل الوقت و التكلفة. استخدمت الدراسة الحالية ٨ مرئيات للنطاق ٢ (٢٣ سنتيمتر) من النوع PALSAR للقمر ALOS تغطي مدينة بورسعيد المصرية للفترة من نوفمبر ٢٠٠٧ الي أبريل ٢٠١٠.




تم عمل الارجاع الجغرافي للمرئيات باستخدام بيانات ١٢٥ نقطة تحكم موزعة جيدا وبقيمة خطأ تربيعي متوسط RMS تبلغ \pm ٢٠٠٠ متر. وبمعالجة هذه المرئيات من خلال تطبيق طريقة تربيعي متوسط DInSAR أمكن تحديد هبوط الأرض والبالغ ١٧ سنتيمتر للفترة + ٢٠٠٠. وهناك عدة أسباب لظاهرة هبوط الأرض في مدينة بورسعيد ومنها: (١) الموقع الجغرافي للمدينة حيث أنها تقع علي حدود الصفيحة الأسيوية و الصفيحة الأفريقية من صفائح قشرة الأرض، (٢) منذ عام ١٩٨٠ ونتيجة للتمدن فأن أجزاء كبيرة من بحيرة المنزلة (القريبة من بورسعيد) قد تم ردمها ومن ثم فأن البناء في المدينة قد أقيم على أراضي البحيرة المردومة مما يؤثر على ثبات هذه المنشئات، (٣) تأثير أعمال تنظيف و توسعة قناة السويس على ثبات التربة في شرق منطقة الدراسة.




(٨) تقدير ارتفاع سطح البحر و هبوط الأرض في دلتا نهر النيل

تهدف هذه الدراسة الي تحديد أخطار تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر وظاهرة هبوط الأرض في محافظات منطقة دلتا نهر النيل بمصر. وشملت البيانات المستخدمة: (١) أربعة مرئيات لاندسات TM (٢) خرائط طبوغرافية بمقياس رسم ١: ٥٠،٠٠٠ ، (٣) خرائط جيولوجية، (٤) خرائط المياه الجوفية. وقد قامت الدراسة بتحديد و فحص و تحليل خمسة عوامل تتحكم في درجة المخاطر في منطقة الدراسة وهي: ارتفاع سطح البحر، هبوط الأرض، تضاريس أو طبوغرافية الأرض، منسوب المياه الجوفية، أعمال حماية الشواطئ. وبالاستعانة بتصنيف المرئيات و الخرائط الطبوغرافية أمكن تطوير ١٥ طبقة في اطار نظام معلومات جغرافية GIS يهدف الي تحليل جميع الأخطار المتوقعة في اطار تكاملي. وفي هذا التحليل تم اعطاء قيمة وزن weight (معامل الأهمية) للمخاطر في كل عامل من العوامل الخمسة. فعلي سبيل المثال ففي عامل ارتفاع منسوب سطح البحر فأن الأوزان تكون ٠، ٥، ١، ١، ١، ١، عندما تكون قيم ارتفاع سطح البحر علي الترتيب ومن ثم فأن المخاطر: آمنة، قليلة، متوسطة، عالية، من درجات هذه المخاطر ولكل عامل من هذه العوامل الخمسة. ثم تم تحديد قيم الفقد المتوقع في كلا من شبكة الطرق والمواصلات و الاراضي الزراعية و الاراضي المدنية و غطاء الأرض عند كل مرجة من درجات هذه المخاطر لكل محافظة من محافظات منطقة الدراسة.



(٩) تقييم تغير غطاء الأرض في المناطق القاحلة بقارة آسيا


يرجع التغير في غطاء الأرض في المناطق الجافة arid و شبه الجافة semi-arid الي انبعاث الكربون للغلاف الجوي كنتيجة للتصحر وتآكل النباتات وزيادة تعرية التربة. وفي دراسات مراقبة تغير الغطاء النباتات المحامل النباتات الاستشعار عن بعد فيتم تقدير و تحليل المعامل الطبيعي الفرقي للنباتات NDVI ومعامل النباتات المحسن NDVI ومعامل النباتات المحسن (أو اختصارا الحافة و شبه الجافة بسبب تلوث السطح وأن الغطاء النباتي يكون متناثرا و غير منتظم في هذه المناطق. ومن هنا فقد اعتمدت الدراسة الحالية علي حساب و تحليل ما يعرف بمعامل تغير خواص الأرض Land المحالية المطر (خالل المحالية المطر المناطق الجافة في Precipitation (أو P). وتم الحصول علي بيانات المعدل السنوي المطر للمناطق الجافة في TTIMM بدرجة وضوح ٢٠٠٠٠٠، درجة للفترة الأرض ACILIMM بدرجة وضوح ٢٠٠٠٠، درجة للفترة الأرض MODIS بدرجة وضوح ٨٠٠٠٠ متر. ثم تلا ذلك خطوة مقارنة كلا من معامل LHI لكل سنة من السنوات لبيان معدلات التغير في كلا منهما.



(١٠) مراقبة تغير ارتفاعات السطح بالاعتماد على المرئيات الرادارية


تشوه السطح surface deformation هو تشوه سطح الأرض الناتج عن ظواهر طبيعية ومتعددة (مثل الفوالق و الصدوع و الحركات التكتونية) و أيضا عن الأنشطة البشرية مثل المناجم واستخراج الغاز الطبيعي وسحب المياه الجوفية. وفي مثل هذه الدراسات فأن طريقة تداخل منفذ الرادار الصناعي Interferometry Synthetic Aperture Radar (اختصارا InSAR) تعد أسلوبا تقنيا مستخدما في مراقبة تشوه السطح. وهذه الطريقة هي التي طبقتها الدراسة الحالية علي منطقة مدينة Jharia بالهند حيث يوجد ٩ مناجم سطحية و ٢٣ منجم تحت الأرض. وتتراوح مناسيب هذه المنطقة بين ٨٦ و ٢٢٦ متر بميول بسيطة. واعتمدت الدراسة علي تحليل مرئيتين راداريتين من القمر ١٩٩٦ و القمر RADARSAT-1 والقمر ١٩٩٦ و ٢٠٠٤ بالترتيب،

وباستخدام البرنامج مفتوح المصدر DORIS الذي طورته جامعة Delft الهولندية وباستخدام البرنامج مفتوح المصدر http://doris.tudelft.nl). وبعد معالجة كل نوع من البيانات المستخدمة أمكن تطوير نموذج الرتفاعات رقمي DEM لكلا العامين، ومن ثم أمكن تطوير خريطة تغير الارتفاعات في منطقة الدراسة بين ١٩٩٦ و ٢٠٠٤. وباختبار نموذج الارتفاعات الرقمية المستنبط من طريقة TNSAR مع بيانات أرضية أمكن تقييم دقته الرأسية حيث بلغ الخطأ التربيعي المتوسط لهذا النموذج * 7. متر وأشارت نتائج الدراسة لوجود تغيرات في الارتفاعات في حدود * 6 متر نتيجة أعمال المناجم بمنطقة الدراسة. ومن ثم يمكن القول أن دقة نموذج DEM المستنبط من مرئيات الرادار لمنطقة الدراسة تعادل ما نسبته * 6 من قيمة تغير الارتفاعات ذاتها (* 7.7 متر مقارنة بقيمة * 6 متر) وهو ما يعد مقبولا ومناسبا للتطبيقات الجيولوجية و الجيومور فولوجية.



(١١) تطوير الخرائط الملاحية في نهر النيل


تختص المساحة الهيدروجرافية Hydrographic Surveying بمسح قاع المجاري المائية بهدف معرفة تضاريس القاع سواء للبحار أو المحيطات أو الأنهار، وتخدم عدة تطبيقات مثل الخرائط الملاحية nautical charts و ادارة المواني و عمليات حماية الشواطئ. وتهدف الدراسة الحالية الي الاعتماد علي مرئيات الاستشعار عن بعد لتطوير الخرائط الملاحية لنهر النيل بمصر (بطول ١٠ كيلومتر في مدينة اسنا في محافظة الأقصر). وبهدف تقييم النتائج فقد تم الحصول علي قياسات الأعماق المقاسة بأجهزة الصدي echo-sounders والمحدد احداثياتها الأفقية من خلال قياسات GeoEye. أما مرئيات الاستشعار عن بعد فقد تمثلت في مرئيات القمر GeoEye (لعام فكرة أن الضوء عندما يمر من خلال المياه فأنه يتفاعل مع عمق المياه بحيث أن المناطق العميقة ستظهر داكنة علي المرئية (حيث أن المياه ستمتص الجزء الأكبر من الاشعاع المنعكس) بينما المناطق الضحلة ستظهر بدرجة أفتح. وبتحويل القيم الرقمية (الميا الميام المتنبطة من المناطق المستنبطة من الاستشعار عن بعد مع قيم الأعماق المقاسة تبين أن الفروق تتراوح بين ١٠٠٠ و ٢٠٣٩ متر بمتوسط يبلغ ٢٠١٠ متر. ومن هنا يمكن استخلاص أن هذه الطريقة تعد رخيصة و دقيقة بالمقارنة بالطرق الأرضية المكلفة.



(١٢) نمذجة التغيرات في غطاء و استخدامات الأرض


تهدف هذه الدراسة الي تطبيق مرئيات القمر الصناعي لاندسات لمستشعرات TM, ETM+, OLI لتقييم تغيرات عطاء الأرض و لأعوام ١٩٨٣، ١٩٨٩، ١٩٩٤، ١٩٩٨، ٢٠٠٣ لتقييم تغيرات عطاء الأرض و استخدامات الأرض في مدينة عمان بالأردن (تم تحميل هذه البيانات مجانا من موقع http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml والموقع الرسمي للاندسات في http://earthexplorer.usgs.gov). أيضا تم الاستعانة بعدة مصادر للبيانات ومنها البيانات الموارد المائية و قياسات المسح الحقلي لتقييم نتائج الاستشعار عن بعد.


أيضا قامت الدراسة بعمل نمذجة لتغيرات غطاء و استخدامات الأرض مع الزمن (من خلال نموذج First-order Markov). ومن خلال هذا النموذج تم التنبؤ بتغير غطاء الأرض حتى عام 7.7 لمنطقة الدراسة في سيناريوهين: (١) التغير سيستمر طلق لمعدلات التاريخية، (٢) التغير سيعتمد أيضا علي مصادر المياه الجوفية المتاحة وخطط التنمية المستقبلية. وكانت دقة هذه التنبؤات تتراوح بين ٢ و $^{\circ}$ %. وأشارت النتائج الي أن المناطق المدنية ستنمو (أو تزداد) لتبلغ $^{\circ}$ من مساحة منطقة الدراسة في عام $^{\circ}$ ، وسيؤثر هذا التغير على الطلب على المياه في المستقبل.



(١٣) تحديد المناطق المناسبة للتنمية العمرانية


أصبحت التنمية المستدامة sustainable development مفهوما هاما لدي المخططين و الباحثين حيث أنها تهدف لإدارة الموارد بطريقة تحقق متطلبات الجيل الحالي دون الاخلال بفرص الأجيال القادمة في تحقيق متطلباتهم أيضا. ويعد تقييم و تحديد ملائمة الأرض عاملا هاما في تخطيط استخدامات الاراضي، وقد بدأ حديثا الاعتماد علي الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية في هذا المجال للتخطيط المدني و الحضري. وتتمثل منطقة الدراسة الحالية في شبه جزيرة سيناء بمصر والتي تغطي 11 ألف كيلومتر مربع وتتكون من محافظتين: شمال و جنوب سيناء. أما البيانات المستخدمة فتشمل: (١) مرئيات لاندسات لعام ٢٠١٣ تغطي كامل سيناء، (٢) مرئيات سبوت ٤ لعام ٢٠١١ تغطي مناطق محددة، (٣) نموذج ارتفاعات رقمية عالمي مرئيات سبوت ٤ لعام ٢٠١١ تغطي مناطق محددة، (٣) نموذج ارتفاعات رقمية عالمي الجوفية. ولتقييم المناطق المناسبة للتنمية العمرانية تم الاعتماد علي معايير: (١) سهولة الوصول للحوفية. ولتقييم مدي الملائمة لكل Land resources (٤) تكلفة البناء Construction costs، (٤) تعلير، فقد أمكن حساب معيار منفصلا ثم تجميع ملائمة هذه المعابير معا مع استخدام وزن لكل معيار، فقد أمكن حساب معامل الملائمة المتنمية العمرانية والمناطق التي تحقق أعلي ملائمة في منطقة الدراسة.






(١٤) مراقبة النمو العمراني العشوائي

طبق هذه الدراسة أسلوب المعامل الطبيعي الفرق للبناء -Normalized Difference of Built (أو اختصارا NDBI) والمستنبط من مرئيات الاستشعار عن بعد بهدف مراقبة النمو العشوائي لواحة الفيوم بمصر للفترة ما بين عامي ١٩٨٤ و ٢٠١٣. واستخدمت الدراسة مرئية لاندسات ٥ لعام ١٩٨٤ و مرئية لاندسات ٨ لعام ٢٠١٣، بالإضافة لخرائط رقمية.




قامت الدراسة بحساب قيم معامل NDBI لمنطقة الدراسة في كلا من ١٩٨٤ و ٢٠١٣، ومن ثم أمكن عمل المقارنة و بيان قيم التغيرات في استخدامات الأراضي المدنية و الزراعية و الصخور. وبمقارنة نتائج الاستشعار عن بعد مع الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة وجد أن التوافق بينهما يبلغ ٥٠٣٠% في عام ١٩٨٤ و ٣٠٥٠% في عام ٢٠١٣.




(٥١) مراقبة حركة الكثبان الرملية

تعد حركة الكثبان الرملية sand dune ظاهرة خطيرة في مصر وتؤثر بدرجة خطرة علي الاستخدامات الحالية للأرض وعلي خطط التنمية أيضا. وتعتمد الدراسات التقليدية لمراقبة حركة الكثبان الرملية علي التقنيات المساحية الأرضية لوضع علامات أرضية علي الكثبان و رصدها مساحيا علي فترات زمنية مختلفة. إلا أن هذه الطرق لا تستطيع تغطية مناطق كبيرة كما أنها مكلفة من حيث الوقت و المال. وهنا يبرز دور الاستشعار عن بعد في هذا المجال التطبيقي الهام.

تقع منطقة الدراسة الحالية في منخفض توشكي أقصي جنوب مصر (٢٥٠ كيلومتر جنوب مدينة أسوان). أما البيانات المستخدمة فشملت مرئية لاندسات لعام ٢٠٠٠ ومرئية سبوت لعام ٢٠٠٠، بالإضافة لخرائط طبوغرافية و جيولوجية لمنطقة الدراسة. ومن خلال تحديد احداثيات كل كثيب رملي على كلا المرئيتين يمكن حساب قيمة حركة الكثيب و اتجاه الحركة أيضا.




وتبين أن حركة الكثبان الرملية تتراوح ما بين ١.٣ متر/سنة و ١٩.٣ متر/سنة في اتجاه الجنوب بانحراف يبلغ ٢٧٠-٢٩٠ درجة. وأشارت النتائج لوجود توافق عام يبلغ ٢٨٠-٢٩٠ درجة. وأشارت النتائج لوجود توافق عام يبلغ ٨٦٠ درجة و تقييم الاستشعار عن بعد و القياسات الحقلية، مما يبرز أهمية دور الاستشعار عن بعد في مراقبة و تقييم حركة الكثبان الرملية.



(١٦) تأثير النمو العمراني على الأرض الزراعية

يعد النمو العمراني urban sprawl أحد أكبر المشكلات المؤثرة علي الرقعة الزراعية المحدودة في مصر. وقامت الدراسة الحالية باستخدام مرئية لاندسات لعام ١٩٩٢ و مرئية القمر الصناعي المصري Egypt-Sat لعام ٢٠٠٩ بهدف دراسة تأثير النمو العمراني علي الاراضي الزراعية في محافظتي القاهرة و الجيزة (ما يعرف باسم القاهرة الكبري) والتين تبلغ مساحتهما ٢٠٥٠ كيلومترا مربعا. كما تم الاستعانة بخريطة التربة المصرية الصادرة في عام ١٩٨٢ بعد تحويلها الي صورة رقمية لتحديد أنواع الترب في منطقة الدراسة. وبتصنيف كلا مرئيتي الاستشعار عن بعد واستنباط حدود المنطقة العمرانية في كلا من ١٩٩٢ و ٢٠٠٩، تم مقارنة التمدد العمراني بأنواع الترب المختلفة لبيان التعدي الواقع على كل نوع نتيجة النمو العمراني.

Taxonomic Unit	1992	2009 494.15	Differencefrom1992and2009 -121.04
Vertic Torrifluvents	615.19		
Typic Torrifluvents	111.29	93.40	-17.87
Typic Torriorthents	1258.57	1149.37	-109.20
Typic Quartizipsamments	308.17	293.41	-14.76
Typic Haplocalcids	61.71	61.71	0
Typic Haplogypsids	69.02	69,02	0
Typic Petrogypsids	28.01	28.01	0
Hilland	40.33	40.33	0
Rockland	2688.80	2455.79	-233.00
River Nile	76.57	76.50	0
Urban	244.82	740,70	495.87
Total	5502.48	5502.48	




أشارت النتائج الي أن الكتلة العمرانية في منطقة الدراسة قد زادت من ٢٤٤.٨ الي ٧٤٠.٧ كم الله بنسبة ٢٠٣%). كما تبين أن التربة الزراعية عالية الجودة قد تناقصت مساحتها من ٦١٥ كم اللي ٤٩٤ كم نتيجة التوسع العمراني (أي بنسبة ٢١%) للفترة ١٩٩٢-٢٠٠٩، بينما تناقصت التربة الزراعية الأقل جودة قد تناقصت مساحتها من ١٥٥٨ كم الي ١٤٤٠ كم (أي بنسبة ٢٠%) نتيجة التوسع العمراني في نفس الفترة.

(۱۷) تطویر نموذج ارتفاعات رقمی من مرئیات سبوت المزدوجة

عادة ما تتطلب ادارة الموارد المائية تحليل المظاهر الهيدرولوجية و الطبوغرافية مثل ميول الأرض و شبكات التصريف المائي و حدود الأحواض المائية ...الخ. وفي هذا الاطار فأن نماذج الارتفاعات الرقمية DEM تعد مفيدة للغاية لمثل هذه الدراسات و التطبيقات. وحديثا فأن عدة أنواع من الأقمار الصناعية (مثل سبوت ٤ علي سبيل المثال) تمتلك القدرة علي الاستشعار خلال المسار along track و عبر المسار المسار across track، مما يجعلها تستشعر مرئيات مزدوجة stereo المتخدامها في تطوير نماذج ارتفاعات رقمية.

تهدف هذه الدراسة لتطوير نموذج ارتفاعات رقمية لمنطقة وادي وتير في الجنوب الشرقي لشبة جزيرة سيناء بمصر (٢٠×٦٠ كم). واستعانت الدراسة بمرئيات مزدوجة للقمر سبوت ٤ لعام ٢٠٠٨ بالإضافة لخريطة طبوغرافية بمقياس رسم ١: ٥٠،٠٠٠ وقياسات حقلية بتقنية GPS لقياس احداثيات نقاط أرضية تستخدم لاحقا لتحسين دقة نموذج الارتفاعات الرقمية المستنبط من المرئيات الفضائية.





أشارت النتائج الي أن دقة نموذج الارتفاعات الرقمية المستنبط من المرئيات تبلغ ٨٥ سنتيمتر في المنطقة الجبلية و ١١ متر في المناطق المسطحة، بينما بعد دمج هذا النموذج مع القياسات الحقلية فقد انخفضن قيمة الخطأ التربيعي المتوسط لتصل لحدود ٢٠-٨٠ سنتيمتر في كل أجزاء منطقة الدراسة.


(۱۸) دراسة البخر في بحيرة ناصر

تقع بحيرة ناصر في جنوب مصر و يمتد جزء من طولها البالغ ٥٠٠ كيلومتر داخل جمهورية السودان لتغطي مساحة تبلغ ٥٠٠ ألف فدان تقريبا. تهدف الدراسة الحالية الي: (١) حساب معدلات البخر اليومي و الشهري اعتمادا علي مرئيات لاندسات ٧ للمستشعر +ETM، (٢) محاكاة عدة سيناريوهات لتقليل البخر (من خلال فصل بعض قنواتها الفرعية أو ما يعرف باسم الأخوار) اعتمادا على نظم المعلومات الجغرافية.

قامت الدراسة بتحويل القيم الرقمية DN للمرئيات (النطاق الحراري رقم ٦) الي قيم اشعاع طيفي spectral radiance ثم تحويل هذا الاشعاع الطيفي الي حرارة سطح المياه. وبتطبيق معادلة الديناميكا الهوائية aerodynamic أمكن حساب قيم معدل اليومي البخر الناتج من سطح البحيرة، والذي تم منه حساب المعدل الشهري و حجم البخر الناتج.









أشارت النتائج الي أنه يمكن الحفاظ علي بخر يعادل ١٩.٧ مليون متر مكعب في شهر واحد عند غلق خور واحد فقط من بحيرة ناصر. وهذا من مميزات تطبيق الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية في اطار تكاملي.

(١٩) نمذجة الفيضانات المفاجئة

نتيجة قلة القياسات الحقلية في الأحواض المائية في الدول الجافة فأن الطرق المستخدمة في دراسة الفيضانات غالبا ما تعتمد على النماذج مثل نماذج المطر/الفيضان اعتمادا المحدار الجريان runoff regression. أما الدراسة الحالية فتقدم طريقة لنمذجة الفيضان اعتمادا على مرئيات فضائية قبل و بعد حدوث الفيضان وإجراء التحليل داخل نظام معلومات جغرافي على مرئيات فضائية قبل و بعد حدوث الفيضان وإجراء التحليل داخل نظام معلومات بغرافي وكانت منطقة الدراسة في وادي حدين الواقع جنوب الصحراء الشرقية بمصر، وشملت البيانات المستخدمة عدة مرئيات لاندسات للفترة ١٩٨٤-٢٠٠٠، بالإضافة لنموذج الارتفاعات الرقمي العالمي SRTM3 وبتطبيق نموذج التدفق في القناة المفتوحة (معادلة Manning) وبالاستعانة بقياسات المرئيات و نماذج الارتفاعات الرقمية أمكن حساب سرعة الجريان flow velocity لكل خلية، ومن خلال هاتين خلية أو بكسل. كما تم أيضا استنباط قيم طول الجريان travel time لأي زمن رحلة الجريان حتى الوصول لنقطة المصب). وفي الخطوة اللاحقة تم تقدير الفقد في الجريان transmission loss، وإدخاله كعامل مؤثر في نموذج الفيضان بحيث يكون هذا النموذج أكثر دقة و يحاكي الواقع الحقيقي.





(۲۰) تطوير خرائط المدن البلانيمترية ^ا

قامت هذه الدراسة بعمل مقارنة لإنتاج الخرائط البلانيمترية (التفصيلية) الرقمية و قاعدة بيانات جغرافية من مصدرين من المرئيات عالية الوضوح المكاني (للقمر IKONOS بوضوح ۱ متر والقمر Quick Bird بوضوح ۷.۰ متر) للجزء المعمور من مدينة مرسي مطروح بغرب مصر. وتم الاستعانة بقياسات GPS عالية الدقة (بدقة ۱.۰ متر) لتحديد ۱۲ نقطة تحكم أرضية للاستخدام في تصحيح كلتا المرئيتين.

طبقا لمواصفات الخرائط فأن دقة الخريطة يجب أن تساوي أو تقل عن: ٣.٠ ملليمتر × مقياس رسم الخريطة. أي للخرائط مقياس ١: ٠٠٠٠ فأن الدقة المسموح بها ستكون في حدود ٥.١ متر. وبعد

ا هذه الدراسة للدكتور ياسر المناديلي الاستاذ بقسم الهندسة المساحية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة والذي توفاه الله منذ سنوات قليلة، فلتدعو معى الله عز و جل أن يرحمه و يغفر له ويجعل مثواه الجنة.

ضبط المرئيتين أمكن حساب احداثيات عدد ١٦ نقطة اختبار check points (معروف احداثياتهم الدقيقة المقاسة GPS)، ومن ثم تم مقارنة مجموعتي الاحداثيات لهذه النقاط وحساب الفروق بينهما. وأشارت النتائج الي أن الفروق residuals تراوحت بين ٧٠٠ و ١.٨ متر لمرئية IKONOS و ١.٨ متر المرئية IKONOS و ١.٨ متر المرئية TRMSE أما الخطأ التربيعي المتوسط الكلي TRMSE فبلغ ١٠٠ متر لمرئية المرئية المرئية الكلي الكلي TRMSE فبلغ ١٠٠ متر لمرئيات الاستشعار عن بعد عالية الوضوح المكاني مناسبة لإنتاج لنتائج يمكن استخلاص أن مرئيات الاستشعار عن بعد عالية الوضوح المكاني مناسبة لإنتاج خرائط المدن البلانيمترية بمقياس رسم ١: ٠٠٠٠. ومن خلال تحويل المرئية من النوع الشبكي الجغرافية (من خلال نظم المعلومات الجغرافية GIS) لمنطقة الدراسة شملت عدة طبقات مثل: الطرق و المباني و السكك الحديدية و خطوط الشواطئ. وتم تجميع البيانات غير المكانية attributes (مثل أسماء الطرق) لهذه الأهداف من خلال الزيارات الميدانية. ومن ثم كان المنتج النهائي خريطة مدن بلانيمترية رقمية توافي من خلال الزيارات الميدانية. ومن ثم كان المنتج النهائي خريطة مدن بلانيمترية رقمية توافي المواصفات المطلوبة لهذا النوع من الخرائط من مقياس رسم ١: ٠٠٠٠.

مراجع الدراسات التطبيقية

(المراجع مرتبة بنفس ترتيب عرض الدراسات)

- 1. Geymen, A. (2014) Digital Elevation Model (DEM) generation using the SAR interferometry technique, Arabian Journal of Geosciences, No. 7, pp. 827-837.
- 2. Moawad, M., Abdel Aziz, A., and Mamtimin, B. (2014) Flash floods in the Sahara: a case study for the 28 January 2013 flood in Qena, Egypt, Journal of Geomatics, Natural Hazards and Risk, http://dx.doi.org/10.1080/19475705.2014.885467
- 3. Othman, A., Al-Saady, Y., Al-Khafaji, A., and Gloaguen, R. (2014) Environmental change detection in the central part of Iraq using remote sensing data and GIS, Arabian Journal of Geosciences, No. 7, pp. 1017-1028.
- Wakode, H., Baier, K., Jha, R., and Azzam, R. (2014) Analysis of urban growth using Landsat TM/ETM data and GIS: a case study of Hyderabad, India, Arabian Journal of Geosciences, No. 7, pp. 109-121.
- 5. El-Shirbeny, M., Aboelghar, M., Arafat, S., and El-Gindy, A. (2014) Assessment of the mutual impact between climate and vegetation cover using NOAA-AVHRR and Landsat data in Egypt, Arabian Journal of Geosciences, No. 7, pp. 1287-1296.
- 6. Elhanafy, H. (2014) Exploring and studying the shoreline erosion using different airborne missions: An example in Egypt north

coast, International Journal of Environmental Science and Development, V. 5, No. 6, pp. 539-542.


- 7. Gaber, A., Darwish, N., Sultan, Y., Arafat, S., and Koch, M. (2014) Monitoring building stability in Port-Said city, Egypt using differential SAR interferometry, International Journal of Environmental Sustainability, V. 3, No. 1, pp. 14-22.
- 8. Zaid, S., Momoun, M. and Al-Mobark, N. (2014) Vulnerability assessment of the impact of sea level rise and land subsidence on the north Nile delta region, World Applied Sciences Journal, V. 32, No. 3, pp. 325-342.
- 9. Cho, J., Lee, Y., Yeh, P., Han, K., and Kanae, S., (2014) Satellite-based assessment of large-scale land cover change on Asian arid regions in the period of 2001-2009, Journal of Environmental Earth Sciences, No. 71, pp, 3935-3944.
- 10. Gupta, M., Mohanty, K., Kumar, D., and Banerjee, R. (2014) Monitoring surface elevation changes in Jharia coalfield, Indi using synthetic aperture radar interferometry, Journal of Environmental Earth Sciences, No. 71, pp, 2875-2883.
- 11. Saad, A., Amen, M., Refaat, M., and Morad, A. (2014) Utilization of high spatial satellite images reflectance's to estimate the nautical charts of the river Nile, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, V. 8, No. 10, pp. 541-547.
- 12. Al-Bakri, J., Duqqah, M., and Brewer, T. (2013) Application of remote sensing and GIS for modelling and assessment of land use/cover change in Amman, Jordan, Journal of Geographic Information System, No. 5, pp. 509-519.
- 13. Effat, H. and Hegazy, M. (2013) A multi-disciplinary approach of mapping potential urban development zones in Sinai peninsula, Egypt using remote sensing and GIS, Journal of Geographic Information System, No. 5, pp. 567-583.
- 14. Aziz, M. (2013) Applying the normalized difference built-up index to the Fayoum oasis, Egypt (1984-2013), Bul. Soc. Geog. d'Egypte, Tome LXXXVII, pp. 53-66.
- 15. Abou El-Magd, I., Hassan, O., and Arafat, S. (2013) Quantification of sand dune movements in the south western part of Egypt using remotely sensed data and GIS, Journal of Geographic Information System, No. 5, pp. 498-508.
- 16. Afifi, A., Elsemary, M., and Wahab, A. (2013) Urban sprawl of greater Cairo and its impact on the agricultural land using remote

sensing and digital soil map, Journal of Applied Sciences Research, V. 9, No. 8, pp. 5159-5167.

- 17. El-Sammany, M., Abou El-Magd, I., and Hermas, E., (2011) Creating a digital elevation model from SPOT 4 satellite stereopair images for Wadi Watier, Sinai peninsula Egypt, Nile Basin Water Science and Engineering Journal, V. 4, No. 1, pp. 49-59.
- 18. Ebid, H. and Ismail, S. (2010) Lake Nasser evaporation reduction study, Journal of Advanced Research, No. 1, pp. 315-322.
- 19. Bastawesy, M., White, K., and Nasr, A. (2009) Integration of remote sensing and GIS for modelling flash floods in Wadi Hudain catchment, Egypt, Hydrological Processes Journal, No. 23, pp. 1359-1368.
- Elmanadili, Y. (2007) Production of 1:5000 digital city maps from high resolution satellite images: A case study for Marsa Matrouh city, Civil Engineering Research Magazine, V. 29, No. 1, pp. 57-72.

(١) عرض البيانات















عرض صورة في نمط التدرج الرمادي Gray Scale





- ما هو النطاق Band المعروض في الـ Viewer؟
- إذا كان المجس المستخدم في جمع هذه البيانات هو +Landsat ETM ما هي المنطقة الطيفية التي يغطيها هذا النطاق؛ وما هي المعلومات الممكن قراءتها عبر هذا النطاق؟ ما هو معنى اللون المستخدم لعرض كل صورة؟









اداة Profile


- تستخدم هذه الأداة لتحديد أنواع المقاطع المختلفة ويمكن إستدعاءها من خلال النقر على الأيقونة
 - تظهر النافذة المبينة فيما يلي وهي تسأل المستخدم عن نوع المقطع المطلوب




• لتنفيذ مقطع ببين التغير في الإنعكاس الطيفي مع المسافة يختار المستخدم Spatial ثم ينقر المفتاح ok.

المقطع الخطي Spatial Profile

• بالنقر على مفتاح Ok تظهر النافذة المبينة



- في حالة وجود أكثر من Band يجب على المستخدم تحديد النطاق المطلوب دراسة تغير الإنعكاس الطيفي فيه
 من خلال تحديد رقم النطاق في Plot Layer.
- ينقر المستخدم على أداة رسم المسار المبينة من يقوم برسم المسار المطلوب دراسة التغير فيه فوق




النافذة المبيئة هي النافذة التي يظهر فيها المقطع حيث يبين المحور الأفقى المسافة مقاسة من بداية رسم مسقط المقطع قوق الصورة وحتى نهايته، أما المحور الرأسي فيبين قيمة البكسل في النطاق المحدد في Plot.
 Layer


المقطع المساحي Surface Profile

يمكن للمستخدم أن يختار Surface Profile لإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد مبسط يعبر عن الإنعكاس اللهي مساحة من الأرض.

• عند إختيار Surface Profile تظهر النافذة المبينة



• بنفس الطريقة ينقر المستخدم على الأيقونة 🔲 ثم يرسم المساحة المطلوب در استها فوق الصورة.





عرض صورة في نمط متعدد النطاقات Multispectral

- · لعرض صورة في نمط التدرج الرمادي يتبع المستخدم الخطوات التالية:
 - Viewer -19
- من قائمة File في نافذة Viewer يختار المستخدم Open ومنها Raster Layer.
- تظهر نافذة Select Layer to Add إختر الصورة المطلوب فتحها، بالإنتقال إلى تبويب Raster Options تظهر النافذة التالية




عرض صورة في نمط متعدد النطاقات Multispectral

- إختار النمط True Color لعرض الصورة.
- حدد النطاق المطلوب عرض كنطاق أحمر في Red وكذلك Green و Blue
 - أنقر المفتاح Ok لتظهر الصورة.




التركيب اللوني الزائف False Color Composite

- و تستطيع للعين البشرية تمييز عدد كبير من الألوان.
- كل هذه الألوان تعتبر تركيب من ثلاثة ألوان (الأحمر الأزرق الأخضر) بدرجات مختلفة.
 - يمكن للكومبيوتر محاكاة تركيب الأوان بواسطة خلط هذه الألوان الثلاثة.
- يمكن إستغلال هذه الخاصية من خلال تعيين نطاق طاقة لكل لون، عندئذ تكون قيمة البكسل (المميزة لشدة الطاقة المنعكسة عن سطح الأرض) هي نسبة اللون.
- يطلق على الصورة التي يستخدم لتركيبها نطاقات غير النطاقات الطبيعية المقابلة أسم False Color . Composite



القطاع الطيفي Spectral Profile

- بإستخدام أداة Profile يمكن التعرف على البصمة الطيفية المنبعثة من بكسل بعينة وذلك بإختيار Spectral
 - تنبيه: هذه الإختيار يلزمه وجود صورة متعددة النطاقات على الأقل في الـ Viewer.
 - عند إختيار هذه الأداة تظهر النافذة التالية:



• بتوقيع المستخدم للمحل المطلوب در استه تظهر النافذة التالية

Spectral Profile (Special profile (Speci

Image Catalog ننظيم البيانات من خلال



Image Catalog -

- هذه الوظيفة هي المسئولة عن إدارة البيانات
- و يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة من خلال النقر على الآيقونة




- الموجودة في الـ Icon Panel
- عند النقر على هذا الآيقونة تظهر النافذة التالية



إنشاء الـ Image Catalog




- لإنشاء Image Catalog جديد من التافذة التي ظهرت يختار المستخدم قائمة File ثم يختار .Catalog
 - تظهر النافذة التالية والتي تطلب من المستخدم تحدي الملف الذي سوف يحتوي على الكاتالوج.



• في خانة New Catalog Name يحدد المستخدم أسم ملف الكاتالوج و الذي سوف يحمل الإمتداد ict.

تخصيص واجهة الـ Catalog





- بالنقر على أي حقل من الحقول تتبين حالته.
- يمكن إضافة حقل جديد من خلال النقر على المفتاح Add Field.

تخصيص واجهة الـ Catalog



- كذلك بمكن تغيير طريقة عرض حقول الكاتالوج عبر قائمة Edit ومنها Catalog Layout لتظهر النافذة المقابلة.
- المفاتيح Up Down Top المفاتيح Bottom لتغيير ترتيب الحقول بالنسبة لبعضهم البعض.
- المفتاح Show والمفتاح Hide للتبديل بين إظهار الحقول وإخفاءها.
- المفتاح Reset Fields لإعادة كافة الحقول إلى الوضعية الإفتر اضية لها.

إضافة بيانات إلى الـ Catalog

من قائمة Edit يمكن للمستخدم أن يقوم بإضافة البيانات إلى الكاتالوج من خلال إختيار Edit ومنها Edit من التطهر النافذة التالية:




- يمكن إضافة أي بيانات إلى الكاتالوج عبر إختيار أسم الصورة ثم إختيار الصورة والنقر على Add.
 - يمكن إضافة جميع البيانات الموجودة على مجلد عبر إختيار أحد الصور ثم النقر على Add All.

إضافة بيانات إلى الـ Catalog يدوياً



 يمكن إضافة البيانات إلى الـ Catalog يدوياً عبر قائمة Edit ثم إختيار Manual Entry لتظهر المبينة فيما يلي:



من خلال هذه النافذة يمكن للمستخدم تحرير البيانات المطلوب خلال الأماكن المخصصة لذلك.




حذف بیان من الـ Catalog

• يحدد المستخدم البيان المطلوب حذفه من خلال النقر على دليل السجل الذي يحتويها



. Delete Image يختار المستخدم Edit

البحث عن البيانات بإستخدام الـ Image Catalog




يمكن البحث بإستخدام أداة الـ Graphical Query والتي يمكن الوصول إليها عبر قائمة View ومنها Graphical Query Viewer.





تصفح البيانات بإستخدام الـ Form

- يمكن تصفح البيانات الخاصة بكل صورة من خلال الـ Form.
- يمكن تنفيذ هذا الإجراء عبر قائمة View وإختيار Form View لتظهر النافذة المبيتة





إستكشاف البيانات من الـ Catalog

• يمكن فتح الصورة عبر View وإختيار View Image لتظهر الصورة في الـ View




ينمن التعرف على البيانات الوصفية للصورة عبر View وإختيار Image Info





النافذة Image Info تضم مجموعة مهمة من البيانات اللازمة لتحليل الصور معروضة خلال تبويبانا




• التبويب General يعرض المعلومات الخاصة بالمسقط و المعلومات الإحصائية الأساسية.



نافذة معلومات الصورة Image Info


• التبويب Projection المسئول عن عرض بيانات المسقط





نافذة معلومات الصورة Image Info


• التبويب Histogram ليبين التوزيع التكراري للبيانات في كل نطاق





نافذة معلومات الصورة Image Info

• التبويب Pixel Data يسمح بعرض البيانات في كل نطاق بصورة الخام (أرقام)



(٣) انتاج الخرائط باستخدام Map Composer




Map Composer -1

- الـ Map Composer هو الأداة المسئولة عن تصميم وإنتاج الخريطة في البرنامج ERDAS . IMAGINE
 - يمكن من خلال الـ Map Composer القيام بالمهام التالية:
 - إنتاج الخر ائط من بيانات الإستشعار من بعد الخام.
 - إنتاج الخرائط من بيانات الإستشعار من بعد المصنفة Classified.
 - إضافة الشبكات الإحداثية إلى الخريطة.
 - إضافة سهم الشمال إلى الخريطة.
 - إضافة مقياس الرسم إلى الخريطة.
 - إضافة دليل الخريطة.
 - إضافة رسوم وأشكال توضيحية إلى الخريطة.



قبل تنفيذ الخريطة

- قبل تنفيذ الخريطة يجب على المستخدم تنفيذ بضع خطوات:
- تصميم الخريطة على ورقة تماثل حجم الوقة التي سوف يتم طباعة الخريطة عليها.
 - فتح البيانات المطلوب فتحها في Viewer جديد.
- وضع البيانات في أفضل حيز ممكن ويمكن أن يصل المستخدم لهذا الوضع عن طريق النقر اليمين على
 الـ Viewer وإختيار Fit Window to Image ثم Fit Image to Window.



إنشاء خريطة جديدة



- . سن الـ Icon Panel إختار Icon Panel
- من القائمة المنسدلة إختار New Map Composer.
- .New Map Composition بنظهر نافذة معنونة بـ



تحديد مواصفات الورقة




- على المستخدم تتفيذ الأجراءات:
- في الخانة New Name حدد إسم الملف الذي سوف يحتوى الخريطة المنتجة.
 - حدد الوحدة المستخدمة في قياس الورقة في الخانة Units.
 - طول و عرض الخريطة بنفس الوحدة Map Width و Map Height.
 - لون الخلفية في Background
 - نسبة الطول إلى العرض Display Scale



أدوات الـ Composer








إضافة البيانات إلى الخريطة

- قم بالنقر داخل الـ Viewer الذي يحتوي على البيانات.
 - · تظهر النافذة التالية:



إضافة شبكة الإحداثيات إلى الخريطة

• بالنقر على أيقونة Create Grid Tics المبينة أسفل



تظهر النافذة المبنية أسفل



144



إضافة مقياس الرسم

- بالنقر على الأيقونة Create Scale Bar
- 2
- إرسم المكان الذي سوف يشغله مقياس الرسم على الخريطة.
 - تظهر النافذة التالية:



• أنقر على الـ Viewer التي تحتوي بيانات الإستشعار من بعد الموجودة في الـ Composer.



إضافة سهم الشمال

- لإضافة سهم الشمال ينقر المستخدم على الأيقونة Create Symbol Annotation
 - ثم قم بالنقر على المكان المطلوب وضع سهم الشمال فيه.
 - انتقى العلامة التي تظهر ثم أنقر على أيقونة الخصائص.



تظهر نافذة الخصائص المبيئة.





إضافة سهم الشمال

- ينقر المستخدم على المفتاح Symbol Style
- تظهر النافذة المبينة أسفل لينقر المستخدم على مفتاح الإستعراض
- يمكن للمستخدم إختيار أحد أسهم الشمال المقترحة أو النقر على Other لإختيار سهم آخر.






إضافة نصوص إلى الخريطة

• الرمز التالي هو المسئول عن إضافة نصوص إلى الخريطة




لإضافة النص يقوم المستخدم بالنقر على هذا الرمز ثم النقر في المكان الذي ير غب في إضافة النص إليه على الخريطة تظهر النافذة التالية حيث يمكن للمستخدم أن يخصص النصوص التي ير غب فيها





إضافة دليل الخريطة للصور المصنفة

- الصور المصنفة هي خرائط موضوعية تم إنتاجها بإستخدام أساليب معينة سنتعرض لها فيما يلي
 - الصورة المصنفة تتكون من مناطق ملونة، وكل لون يستخدم كدليل على التصنيف
 - الصورة المعروضة في الـ View التالي تمثل صورة مصنفة





إضافة دليل الخريطة للصور المصنفة

• الرمز التالي هو الرمز المسئول عن إدراج دليل الخريطة



[٤] تصنيف الصور Image Classification

مفهوم التصنيف Classification Concept

• التصنيف Classification : هو عملية الغرض منها تقسيم الصورة إلى عدد من الفئات Classes تمثل كل فئة منها ظاهر محددة من سطح الأرض.




الخطوات اللازمة لإتمام عملية تصنيف الصورة



- تحديد الفئات المطلوبة من الصورة.
 - تنفيذ التصنيف غير الموجه.
 - تنفيذ التصنيف الموجه.
 - تحديد مناطق التدريب.
- إنتاج وتقييم البصمات الطيفية.
 - تنفيذ التصنيف.
 - تقييم كفاءة التصنيف.

تحديد الفئات المطلوبة



- يوجد عدد من الأنظمة القياسية الموحدة عالميا لتسمية وتوصيف الفئات:
- USGS Land Cover / Land Use Classification Scheme
- CORINE Scheme
- أحيانا يحدث أن توجد بعض الظواهر المحلية الغير مدرجة في الأنظمة القياسية لذا يقوم الباحث بتحديد تسميات هذه الظواهر وتوصيفها بنفسه.
 - يوجد عدد من الأنظمة المحلية المستخدمة للتوصيف:
 - Egyptian Land Cover Scheme for Coastal Arid and Semi Arid Areas.
- نظراً لعدم قبول الكثير من العلماء فكرة وجود تحديد شامل للفئات على مستوى الأرض فإن كثير من الباحثين يلجأ إلى تحديد الفئات المطلوبة في موضوع بحثه.

USGS Land Cover / Land Use Classification System

Level I	Level II						
1 Urban or Built up Land	11 Residential						
	12 Commercial and Service						
	13 Industrial						
	14 Transportation, communication and utilities.						
	15 Industrial and commercial complexes						
	16 Mixed urban & built up land						
	17 Other urban and built up land						
2 Agricultural land	21 Cropland & pasture						
	22 Orchards, groves, vineyard, nurseries, and ornamental horticultural areas						
	23 Confined feeding operations						
	24 Other agricultural land						

العوامل التي يتوقف عليها إختيار الفئات

- الطبيعية البيئية للمنطقة (دلتا صحراوية غابات جبلية ساحلية).
 - الدقة المساحية للمرئية المستخدمة.
 - الدقة الطيفية للمرئية المستخدمة.
 - الدقة الراديومترية للمرئية المستخدمة.

التصنيف غير الموجه Unsupervised Classification

- التصنيف غير الموجه Unsupervised Classification هو عملية تصنيف للصورة تقوم تقسيم الصورة إلى فئات بناء على إحصائيات الصورة Image Statistics.
 - لا يشترط التصنيف غير الموجه معرفة الدارس بمنطقة الدراسة
 - يستخدم في عملية التصنيف غير الموجه أسلوب يطلق عليه:


Iterative Self Organized Data Analysis Technique (ISODATA)

- يتطلب هذا الأسلوب من المستخدم عدد محدود من المدخلات هي:
 - أسم الصورة المطلوب تصنيفها.
 - عدد الفئات المطلوب تصنيف الصورة إليها.
 - عدد دور ات تنفيذ عملية التصنيف.
 - مستوى دقة المطلوبة في البحث عن البيانات.
 - ملف البصمات الطيفية (إختياري).



تنفيذ التصنيف غير الموجه


- · يمكن الوصول إلى التصنيف غير الموجه من خلال أحد مكانين:
- Unsupervised Classification ومنها Classification من قائمة Unsupervised Classification
 عن قائمة Data Preparation ومنها
 - في حالة تنفيذ الخيار الأول تظهر النافذة المبينة فيما يلي:



عرض الصورة الناتجة



- قم بفتح نافذة Viewer جديدة.
- من قائمة File إختار Open ومنها Popen Raster Layer
- قم بإختيار الصورة المصنفة (الصورة الناتجة) في التبويب File.
- تأكد أن الإختيار Pseudo Color هو الخيار المختار في القائمة Display as
 - اختیار Ok.
 - تظهر الصورة كما هو مبين في الشكل التالي.




تخصيص دليل للصورة المصنفة

- بعد القيام بعملية التصنيف يكون من المناسب أن يقوم الدراس بتخصيص دليل Legend للصورة المصنفة.
 - يتكون الدليل من تسمية لكل فئة ولون مخصص لها.
 - لتنفيذ هذا يجب على المستخدم فتح الصورة بطريقة خاصة كما يلي:
 - قم بفتح نافذة Viewer جديدة.
 - من قائمة File إختار Open ومنها Open Raster Layer
 - قم بإختيار الصورة اصلية في التبويب File.
 - قم بإختيار التركيب اللوني المناسب في التبويب Options.
 - في نفس الـ Viewer إختار قائمة File إختار Open Raster Layer ومنها Open Raster Layer.
 - قم بإختيار الصورة المصنفة (الصورة الناتجة) في التبويب File.
- في التبويب Options تأكد أن الإختيار Pseudo Color هو الخيار المختار في القائمة
 Viewer ثم قم بإزالة علامة صح من أمام الخيار Clear Display لتمكين الـ Clear Display من عرض الصورتين فوق بعض.
 - أنقر Ok.

إنشاء دليل الخريطة



تظهر النافذة المبينة فيما يلي.





د. جمعة محد داود

1 7 9

إنشاء دليل الخريطة




- وقوم المستخدم بالنقر على أي بكسل في الـ Viewer ليتم إختيار الفئة التي تنتمي إليها في نافذة er
 Attribute
 - في حالة عدم معرفة المستخدم لهذه الفئة يمكنه أن يستخدم الخيار Swipe من قائمة Utilities.
 - في نافذة Raster Attribute يقوم المستخدم بتخصيص الأسم المناسب واللون المناسب.



إنشاء دليل الخريطة





ملف البصمات الطيفية



- هو الملف الذي يحفظ البصمة الطيفية لكل فئة من فئات التصنيف.
- ملف البصمات الطيفية إختياري في التصنيف غير الموجه لكنه إجباري في التصنيف الموجه.
 - لفتح ملف بصمات طيفية من قائمة Classify يختار المستخدم Signature Editor
 - تظهر النافذة المبينة في الشكل التالي:



- لتحميل ملف بصمات طيفية يختار المستخدم من قائمة File الخيار Open.
 - الملفات التي تحمل البصمة الطيفية لها الإمتداد sig. *.


احصائيات البصمة الطيفية

- تغطى لفظة إحصائيات مجموعة مؤشرات إحصائية تشتمل على: القيمة الصغرى القيمة الع المتوسط الوسيط المنوال التشتت الإنحراف المعياري.
 - تعتبر الإحصائيات هي ما يميز فئة عن أخرى.
 - للتعرف على إحصائيات البصمة الطيفية لفئة محددة ينقر المستخدم على السجل الذي يحتوي هذه البصمة ثم يختار Statistics من قائمة View.




عرض منحنى البصمة الطيفية

- منحنى البصمة الطيفية أو منحنى المتوسطات Meanplot يبين القيمة المتوسطة للبكسلات الواقعة في معينة في مختلف نطاقات الصورة.
- لعرض منحنى المتوسطات يختار المستخدم الفئة (أو الفئات) المطلوب عرض منحنى متوسطاتها ثم يختار Meanplot من قائمة View



عرض المدرج التكراري للبصمة الطيفية

- المدرج التكر اري Histogram هو منحنى بين توزيع قيم البكسلات في الفئة في نطاق محدد.
 للحصول على هذا المنحنى، يحدد المستخدم الفئة (أو الفئات) المطلوب عرض مدرجها التكر اري، تم Histogram من قائمة View تظهر النافذة المبينة فيما يلي:




(a) التصنيف الموجه للصور Supervised Classification

ما هو التصنيف الموجه

- Pattern Supervised Classification التصنيف الموجه التصنيف المحكوم Recognition
- التصنيف الموجه: هو عملية يتم توجيه الكومبيوتر من خلالها إلى تصنيف الصورة، لا على أساس الإحصائيات الداخلية للصورة كما في حالة التصنيف غير الموجه لكن على أساس مجموعة من البيانات المعبرة عن فئات التصنيف المختلفة يطلق عليها عينات التدريب Training Samples يتم تغذيتها للكومبيوتر سلفا ويمكنه من خلالها التعرف على الفئات المختلفة داخل الصورة.
- يستلزم التصنيف الموجه معرفة مسبقة من لدى المستخدم بمنطقة داخل الصورة حتى يتمكن من تحديد عينات التدريب في الصورة.
- عينة التدريب Training Sample هي منطقة معروفة الموقع والشكل بحيث يمكن تحديدها على الخريطة، تحتوي على فئة أراضي متجانسة.
 - يتم التحصل على هذه المعرفة المسبقة من خلال إحدى الطرق التالية:
 - الزيارات الميدانية وتحديد مواقع عينات التدريب.
 - إستخدام الخرائط.
 - صورة مصنفة من قبل.

عينات التدريب Training Samples

- يتم تحديد موقع عينات التدريب بصورة دقيقة على الصورة من خلال رسم (AOI) rea Of Interest كيف؟
 - يتم فتح الصورة في Viewer مع إختيار تركيب لوني زائف False Color Compositeمناسب.
 - من قائمة AOI يختار المستخدم Tools.




Signature Editor -1

- الـ Signature Editor هو ذلك الجزء من برنامج Erdas Imagine الذي يقوم المستخدم من خلاله البصمات الطيفية بإستخدام الـ AOI.
 - من القائمة الرئيسية لـ Erdas Imagine يختار المستخدم Classifier ومنها Signature Editor.



إنشاء عينة تدريب Training Sample Creation



إنشاء عينة تدريب Training Sample Creation

• بعد تحديد منطقة موقع وشكل الـ AOI على الصورة، يقوم المستخدم بالنقر على الأداة على نافذة ال قي نافذة ال Signature Editor ليتم إشتقاق بصمة الفئة من عينة التدريب.





كيف يتم إشتقاق البصمة الطيفية

	1	1	2	3	3	2	2	4	4	4	4	4	
	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	
	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	
	1	1	2	2 .	3	3	3	3	3	4	4	4	
	1	1	2	2	3	3	3	3	3				-
	1	1	2	2	3	3	3	3	3		_		1
	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	
	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	
1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	
	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4	4	
1	4		4	-	- 0	2							

البصمة الطيفية للفتة = إحصانيات عينة التدريب =

2	القيمة الصغرى =
3	القيمة الكبرى =
2.96	المتوسط =
0.2	الإنحراف المعياري =

دمج البصمات الطيفية لنفس الفئة

من الممكن تحديد أكثر من عينة تدريب لفنة واحدة، عندئذ يمكن دمجهم من خلال إختيارهم من نافدة Signature Editor ثم النقر على الآيقونة التظهر بصمة جديدة عندئذ يمكن للسمتخدم الغاء البصمات القدمة






تقييم جودة عينات التدريب

- تستخدم أربعة طرق لتقييم جودة عينات التدريب وهي:
 - . Mean Plot منحنى المتوسطات -
 - المدرج التكراري Histogram.
 - المنبه Alarm -
 - مصفوفة الإتساق Contingency Matrix.
 - . Separability Analysis تحليل الإنفصال
- تعتبر الطرق الثلاثة الأولى أدوات تعتمد على خبرة المستخدم، لذلك فهي تتسم بشئ من اللا موضوعية.
 - الطريقتين الأخيرتين تعتمدان على مقياس رقمي موضوعي.

تقييم جودة عينات التدريب بإستخدام منحنى المتوسطات

- منحنى المتوسطات هو رسم بياني يبين متوسط قيم البكسلات المكونة للفئة في كل نطاقات الصورة.
- يمكن الحصول على منحنى المتوسطات من خلال الـ Signature Editor حيث يقوم المستخدم بتحديد الفئات المطلوب رسم منحنى متوسطاتها ثم من قائمة View يختار المستخدم Mean Plot لتظهر نافذه تعرض منحنى المتوسطات.
 - تعتبر البصمات جيدة إذا كانت تظهر سلوك إحصائي مختلف بالنسبة لبعضها البعض.



تقييم جودة عينات التدريب بإستخدام المدرج التكراري

- المدرج التكراري هو شكل بياني يبين التوزيع التكراري لقيم البكسلات في عينة التدريب في نطاق محدد
 - يمكن الحصول على المدرج التكراري للفئة من خلال تحديد الفئة في الـ Signature Editor ثم إختيار Histogram
 - ، تعتبر البصمة غير ملائمة إذا كان هناك ثمة تداخل كبير بينها وبين بصمة أخرى.



تقييم جودة عينات التدريب بإستخدام المنبه

- المنبه هو أداة تظهر جميع البكسلات المطابقة للبصمة الطيفية تمتم التطابق في جميع الصورة.
- من قائمة View يختار المستخدم Image Alarm تظهر نافذة لتحديد اللون المستخدم لتبيين المناطق المتداخلة بين فنات متعددة Indicate Overlap، بعد تحديد اللون يمكن للمستخدم النقر على ok لبدأ إظهار الفنات على الصورة.




تقييم جودة عينات التدريب بإستخدام مصفوفة الإتساق

- من المنطقي في حالة بصمات متميزة وسليمة، عند تصنيف البكسلات الواقعة في مناطق عينات التدريب سيتم تصنيفها للفئات المفترضة، أما إذا تم تصنيفها في فئات أخرى فإن عينات التدريب غير جيدة ويجب عندئذ إعادة جمع عينات التدريب.
- مصفوفة الإتساق هي مصفوفة تبين عدد البكسلات في مناطق عينات التدريب التي تم تصنيفها في الفئة التي تنتمي إليها وتلك التي صنفت في فئات أخرى خاطئة.
- تعتبر عينة التدريب جيدة إذا صنف نحو 5% من عدد البكسلات الواقعة فيها أو أقل من ذلك في فئات أخرى.
 - لإنتاج مصفوفة الإتساق من قائمة Evaluate يختار المستخدم Contingency لتظهر النافذة التالية:



تقرير مصفوفة الإتساق

• يتم إنتاج تقرير في التهيئة ASCII Text يحتوي على مصفوفة الإتساق.



تقييم جودة عينات التدريب بإستخدام مقاييس الإنفصال

- مقياس الإنفصال هو قيمة عددية تبين مدى تباعد الفئات عن بعضها البعض.
- مصفو فة مقاييس الإنفصال تبين مقدار تباعد كل فئة عن الأخرى في شكل خلايا المصفو فة، الفئات نفسها تبدو ________ متطابقة
 - لإنجاز تحليل الإنفصال يقوم المستخدم بإختيار Separability من قائمة Evaluate لتظهر نافذة يختار المستخدم منها نوع مقياس الإنفصال من أربعة مقاييس محددة.
- كما يختار ما بين أن يخرج التحليل في صورة تقرير من النوع ASCII أو في صورة نافذة تحتوي على مصفوفة.




تقييم جودة عينات التدريب باستخدام مقاييس الانفصال

- في حالة إختيار المقياس Euclidian تعتبر البصمة جيدة في حال كانت قيمة تباعدها عن كل البصرية الأخرى تقترب من 220.
 - في حالة إختيار المقياس Divergence تعتبر البصمة جيدة في حال كانت قيمة تباعدها عن كل البصمات الأخرى تقترب من 5000.
 - في حالة إختيار المقياس Transformed Divergence تعتبر البصمة جيدة في حال كانت قيمة تباعدها عن كل البصمات الأخرى تقترب من 2000.
 - في حالة إختيار المقياس Jefferies Matusita تعتبر البصمة جيدة في حال كانت قيمة تباعدها عن كل البصمات الأخرى تقترب من 1414.
 - أقل المقاييس جودة هو Euclidian و أفضلهم هو الـ Euclidian .


[٦] تصحيح الصور Image Rectification


نظم الإحداثيات الجغرافية Geographic Coordinates Systems

- تستخدم نظم الإحداثيات الجغرافية سطح كروي ثلاثي الأبعاد لوصف المواقع على سطح الأرض.
 - يتكون نظام الأحداثيات الجغرافي من:
- وحدة قياس زاوية Angular Unit of Measure
 - خط طول أساسي Prime Meridian
- سطح أساسي Datum مشتق من مجسم يمثل



- يستخدم نظام الإحداثيات الجغرافي المعتاد المعروف بأسم الشبكة الجغرافية لوصف المواقع على سطح الأرض في عدد كبير من الخرانط.
- يتم تحديد الموقع عن طريق إحداثيين: دائرة العرض Latitude وهي تمثل وحدة القياس
 - خط طول Longitude.





المجسمات الكروية Spheroids والسطح الأساسي Datums

- تتحدد أشكال الظواهر الجغرافية على سطح الأرض في الخرائط وفقًا للمجسم الذي أستخدم في نظام الإحداثيات الج
- يتخذ المجسم الكروي Spheroid شكل مجسم شبه كروي، وتوجد حالات إستثنائية يكون فيها المجسم الكروي تام الإنتظ كان يكون كرة Sphere أو شكلٌ مجسم ناتج عن دور أن قُطع ناقص Ellipsoid، و هذين الشكلين من أكثر الأشكال شيو عا



- يمكن تعريف الكرة من خلال محور واحد فقط يمثل قطر الكرة.
- يمكن تعريف مجسم القطع الناقص من خلال محورين، الأطول يطلق عليه أسم شبه المحور الرئيس Semimajor axis و الأقصر يطلق عليه أسم شبه المحور الثانوي Semiminor axis.

الإسقاط Projection



- •الإسقاط هو أسلوب لرسم المجسم الكروي للأرض (أو غيرها من الأجرام الفضائية) فوق مسطح منبسط (الخريطة - الشاشة).
- •الإسقاط هوي تقنية رياضية تستخدم لرسم مجسم ثلاثي الأبعاد فوق سطح ثنائي الأبعاد

الإسقاط هو أحد موضوعات علم الرياضيات



تقسيم نظم الإحداثيات تبعاً لإسقاطها

مسقطه جغر C Projected

جغرافية/غير مسقطة Geographic

•تستخدم شبكة كروية •تستخدم وحدات غير منتظمة (الوحدات الزاوية) •أسهل عن رسم الخرائط فوق الإقليمية •لا يمكن تحديد المساحات والأبعاد على المستخدم شبكة متعامدة المستخدم وحدات منتظمة (متر – كم.. الخ) المثر دقة عند تمثيل مساحات دون الإقليمية المساحات والأبعاد على



التصحيح الهندسي Rectification والاستعدال الجغرافي

نظام الإحداثيات Coordinate System

يستخدم في إطار العلوم المكانية مصطلحين لهما مدلولين متشابهين للوهلة الأولى هما:
• التصحيح الهندسي Rectification

•الاستعدال الجغرافي Georeferencing

أوجه التشابه

الخوارزميات الرقمية التي تؤدي إلى التصحيح الهندسي والاستعدال الجغرافية متطابقة

تؤدي الخوارزميات الرقمية إلى التصحيح لهندسي للصورة إذا كان الهدف من العملية تغيير البعاد خلية الصورة Pixels أو أن الصورة موضوع العمل تحتوى على تشوهات. أما إذا كانت الصورة لا تحتوى على تشوهات فإن هذه الخوارزميات تؤدي إلى نقل مواضع خلايا الصورة من موضع إلى موضع آخر وهو ما يمثل الاستعدال الجغرافي.




خطوات تصحيح الصورة





اختيار بيانات مرجعية مناسبة





تحديد نقاط التحكم الأرضية

نقاط التحكم الأرضية Ground Control Points: هي نقاط معلومة الإحداثيات يستخدمها محلل الصور في تصحيح الصورة

- معايير اختيار نقاط التحكم الأرض 1. يجب أن تكون هذه النقاط واضحة في البيانات المرجعية والصورة المطلوب
- يجب أن لا تكون هذه النقاط قابلة للتغير بفعل الزمن كأن تكون رؤوس بحرية بل يشترط أن تكون نقاط ثابتة مع الزمن كأن تكون تقاطعات طرق.

ملحوظة: تستخدم المساحة الجيولوجية للولايات المتحدة USGS منذ عام 1999 علامات أرضية معلومة الإحداثيات مثبتة في الأرض ككتل خراسانية تظهر في الصور الفضائية ذات الدقة العالية مثل IKONOS وBird لتيسير عمليات



توقيع نقاط التحكم الأرضى على الصورة

أولاً: حالة نقاط موقعة باستخدام أجهزة تحديد الموقع العالمي


- 1. افتح الصورة في Viewer
- 2. من قائمة Raster أختار Geometric Correction تظهر النافذة المبينة



3 - أختار Polynomial ثم OK




 4- من النافذة التي سوف تظهر أختار التبويب Projection لتحديد المسقط والنظام ألإحداثي الذي سوف تستخدمه.



5- أنقر مفتاح Add/Change Projection.

6 - أختار التبويب Standard وذلك لتعيين أحد المساقط المعيارية المتعارف عليها.



7 – من Categories أختار فئة المسقط المطلوب ثم أختار من Projection أسم المسقط ثم أنقر Ok.







النافذة التي تحتوي الجدول في الأسفل هي التي سوف يتم فيها إدخال النقط.



تظهر في الجدول إحداثيات النقطة كما هي في الصورة المطلوب تصحيحها (أي الإحداثيات الخاطئة أو القديمة).



14 - تحت العمود X Ref و العمود Y Ref قم بكتابة إحداثيات النقطة كما تم تسجيلها باستخدام الـ GPS.





15- كرر الخطوات من 11 إلى 14 لكل نقطة من نقاط (بحد أدنى أربعة نقاط نظراً لأن نستخدم Polynomial من الدرجة الأولى، فهو يحتاج إلى ثلاثة نقاط على الأقل حتى يمكنه تنفيذ عملية التصحيح والنقطة الرابعة نحتاجها لتقييم التصحيح كما سنوضح لاحقا).





80	Σ 20 E	1	0	'n	'M 96'	2	Control F	oint	Enor. 09 0.0257	(Y) 0.0045 F	Total) 8.02	61				
oint#	Point	ID	>	Calor	XInput		YInput	>	XRet.	YRet	Type	XResidual	YResidual	FMS Error	Contrib.	Metch
1	GCP#1				62	362	-108.237	Т	521641.570	3468658.980	Control	0.044	-0.008	9.044	1.893	
-2	GCP	#2			71	523	-32 044		521599.090	3468962.410	Control	-0.015	0.003	0.015	0.580	
- 3	BCP	#3			47.	096	-175.462		521499.570	3468391.980	Control	-0.022	0.004	0.022	0.854	
4	GEP	Ø4			222	666	-57.442		522202.310	3468959.250	Control	-0.007	0.661	0.007	0.260	
5	GCP	95	2					>			Control					

□بعد إدخال ثلاثة نقط يلاحظ الدارس ان كل نقطة يقوم الدارس بتعيين موضعها قوق الصورة يقوم البرنامج بتحديد الإحداثيات المصححة لها، ولا يجب أن يغتر الدارس بهذه الخاصية بل عليه مواصلة إدخال النقاط كما قام بتعيينها بواسطة الـ GPS

المنافقة الدارس أنه بعد إدخال أول ثلاثة نقط تظهر قسم تحت العمود X Residual و Y Residual هذه القيم تمثل مدى التباعد الأفقي والرأسي للإحداثيات التي يتنبأ بها البرنامج عن الإحداثيات التي يلقنها له المستخدم

□ القيمة المبينة تحت العمود RMS Error الخطأ المتوسط في توقيع النقطة.



Control Point Error: (X) 0.0257 (Y) 0.0045 (Total) 0.0261

القيم المبينة في المستطيل في الجانب الأعلى من الجدول تمثل: حمتوسط الخطأ الإجمالي (Control Point Error (Total) حالخطأ الأفقي الإجمالي (Ground Point Error (X) حالخطأ الراسي الإجمالي (Ground Point Error (Y)

تعتبر عملية التصحيح مقبولة فنيا فقط إذا كان الخطأ الكلي الإجمالي دون الواحد الصحيح

تنفيذ التصحيح



من نافذة Geo Control Tool أختار مفتاح Display Resample Image Dialog



تصحیح صورة بصورة Image to Image Rectification

□تصحيح صورة بصورة هو عملية الهدف منها تعديل المسقط والنظام ألإحداثي لصورة _ يطلق عليها الصورة الموضوع Subject Image ليتوافق مع صورة أخرى _ يطلق عليها الصورة الهدف Object Image.

□تعتمد الدقة الموضعية Location Accuracy للصورة الموضوع بعد تصحيحها على الدقة الموضعية للصورة الهدف.

□يستخدم هذا النوع من التصحيح عادة عند دراسة رصد التغير Change Detection بين مجموعة من الصور حيث تعتبر أقدم هذه الصور هي الصورة الهدف لجميع الصور الأخرى.

تصحيح صورة بصورة بصورة الmage to Image Rectification






تصحيح صورة بصورة الmage to Image Rectification

الخطوة الثانية من قائمة Raster في نافذة الـ Viewer التي تحتوي الصورة الموضوع نختار .Geometric Correction





تصحيح صورة بصورة الmage to Image Rectification

تظهر نافذة Set Geometric Model أختار منها Polynomial ثم أنقر OK.



تصحيح صورة بصورة Image to Image Rectification

الخطوة الرابعة تظهر نافذة Polynomial Model Properties أختار التبويب Projection ثم أنقر المفتاح Set Projection from GCP Tool.









تصحيح صورة بصورة الmage to Image Rectification

تظهر نافذة Viewer Selection Instruction وهي تطلب من المستخدم أن ينقر داخل الذي يحتوي على الصورة الهدف. أنقر داخل هذا الـ Viewer.






تصحيح صورة بصورة بصورة الmage to Image Rectification

تظهر نافذة Reference Map Information لتعرض المسقط والشبكة الإحداثية المستخدمة مع الصورة الهدف، وهي بيانات غير قابلة للتبديل، أنقر المفتاح OK.





تصحيح صورة بصورة Image to Image Rectification

الخطوة انثامنة النقر على المفتاح OK تصبح هيئة ERDAS كما هي مبيئة في الشكل التالي. أنقر على سهم المؤشر في نافذة GCP Tool ثم اذهب إلى الصورة الموضوع وحرك مربع المؤشر ليصبح فوق نقطة واضحة في الصورتين وكذا أفعل مع الصورة



تصحيح صورة بصورة بصورة الmage to Image Rectification

أنقر فوق أداة Create GCP في نافذة الصورة الموضوع ثم اذهب إلى النقطة التي حددتها كنقطة تحكم أرضية في نافذة الصورة الموضوع ثم انقر فوق هذه النقطة لتظهر علامة نقطة التحكم الأرضية.

الخطوة العاشرة

أنقر فوق أداة Create GCP في نافذة GCP Tool ثم اذهب إلى النقطة المقابلة في نافذة الصورة الهدف ثم انقر فوق هذه النقطة لتظهر علامة نقطة التحكم

الخطوة الحادية

أنقر على سهم المؤشر في نافذة GCP Tool ثم اذهب إلى الصورة الموضوع وحرك مربع المؤشر ليصبح فوق نقطة واضحة في الصورتين وكذا أفعل مع الصورة

كرر الخطوات التاسعة والعاشرة للنقطة الجديدة.

تصحيح صورة بصورة الmage to Image Rectification

قم بوضع ثلاثة أربعة نقاط على الأقل فوق الصورتين مستخدماً الخطوات السابقة. الخطوة الثالثة

لماذا أربعة نقاط على الأقل؟

تيقن من قيمة إجمالي الخطأ في الهامش المقبول.

Control Point Error (×) 0.0019 (Y) 0.0009 (Total) 0.0021

ما هي القيمة التي تعتبر هامش مقبول للخطأ عند التصحيح؟

تصحیح صورة بصورة بصورة اmage to Image Rectification

في نافذة geo Correction Tools أنقر فوق مفتاح Display Resample





تصحیح صورة بصورة بصورة

في نافذة Resample قم بتخصيص أسم الصورة الناتجة (أي الصورة المصححة) في خانة Output File ثم أنقر OK.





تصحیح صورة بصورة mage to Image Rectification

يمكنك الآن التأكد من أن الصورتين (الهدف والمصححة) قد أصبحتا متماثلتي المسقط والإحداثيات وذلك بفتحهما فوق بعض في Viewer واحد واستخدام الخاصية Swipe.



(۷) التحسين الطيفي للصور Spectral Enhancement

تعريف التصحيح الطيفي

التصحيح الطيفي Spectral Enhancement أو التحويلات الطيفية Transforms هي عمليات تتعامل مع القيم الرقمية لنفس البكسل في نطاقات مختلفة بحيث تقوم بتحويلها إلى قيم جديدة بهدف إيضاح أو إظهار الخصائص الطيفية للنطاقات موضوع البحث.

أهم أنواع التصحيح الطيفي Principal Component Analysis PCA تحليل المركبات الأساسية □ الأدلة النباتية Vegetation Index وهما ما سوف يمثلا موضوع هذه المحاضرة، لكن يجب التنبيه على أن هناك أنواع أخرى من التصحيح الطيفي لم تذكر هنا يمكن الرجوع إلى المراجع لمعرفتها.



تحليل المركبات الأساسية

تحليل المركبات الأساسية Principal Components Analysis PCA هو عبارة عن تحويل رياضي للبيانات المختزنة في نطاقين أو أكثر من فضاء الظواهر الأصلى إلى فضاء ظواهر جديد بحيث يتحقق يتم تقليل الارتباط بين البيانات وتقليل تكرار البيانات.

فضاء الظواهر Feature Space هي طريقة تمثيل إحصائي رسومي لتكرار البيانات في نطاقين أو أكبر الغرض من أستخدمها التقييم البصري للارتباط بين البيانات.

يشار إلى فضاء الظواهر أحياناً بالاسم الشكل المبعثر Scatter Plot أو



فضاء الظواهر


لإنشاء فضاء الظواهر تتبع الإجراءات التالية: 1. أختار قائمة Classification.





فضاء الظواهر

2 - من قائمة Classification أختار Feature Space Image تظهر النافذة التالية:



فضاء الظواهر



3 – حدد أسم الصورة المطلوب عمل فضاء ظواهر لكل (أو بعض) نطاقاتها في الخانة Input Raster Layer ثم حدد الاسم الذي سوف يكون الاسم الأساسي للصورة (أو الصور) التي تمثل فضاء الظواهر في الخانة Dame



فضاء الظواهر




4 – قم بالنقر على أحد التراكيب المبنية في الجدول المعنون Feature Space 4 (في حالة ما لم تختار أي تركيب، يقوم البرنامج بحساب جميع التراكيب)



فضاء الظواهر




5 - إذا نقرت فوق المربع Output to Viewer فإن فضاء الظواهر للتركيب الذي اخترته سوف يتم إخراجه على الملف الذي حددت أسمه ويظهر في Viewer جديد، أما إذا تركته فسوف يخرج إلى الملف فحسب)
 6- أنقر المفتاح OK.



عرض وتفسير فضاء الظواهر



يتم عرض فضاء الظواهر في الـ Viewer كأي صورة الشكل التائي فضاء الظواهر بين النطاقين الثاني والثالث في صورة من النوع Ikonos MS المحور الأفقي (الحافة التحتية للصورة) يمثل النطاق الثاني والمحور الرأسي (الحافة اليسرى للصورة) يمثل النطاق الثالث.



عرض وتفسير فضاء الظواهر




يمثل فضاء الظواهر علاقة الارتباط Correlation بين النطاقين موضوع الدراسة. من قائمة Utility اختار Inquire Cursor ليظهر المؤشر على شكل علامة + كبيرة، قم بسحبة ورمية فوق أي نقطة من السحابة الملونة، من المفترض أن تحصل على الشكل التالي



عرض وتفسير فضاء الظواهر



حتى نتفهم معنى فضاء الظواهر، أنظر إلى نافذة الجدول، إن قيمة الـ Pixel Value الثاني 23 تتكرر في نفس البكسل بين النطاقين (أب أن قيمة البكسل في النطاق الثاني 23 والبكسل المناظر له في نفس مكانه في النطاق الثالث له نفس القيمة 23) تتكرر 82 مرة (القيمة المبينة في الحقل Histogram).



الأشكال المحتملة لفضاء الظواهر



الشكل الأول: خطي مثالي المعنى: ارتباط تام، النطاقين متماثلين تماماً، ويمكن الاستغناء عن أي منهما في عمليات التحليل بسبب تكرارهما.

الشكل الثاني: خطى سحابي المعنى: ارتباط كبير، النطاقين شبه متماثلين، ينصح باستخدام تحليل المركبات الأساسية وأستبدلهما بالمركبة الأساسية الناتجة عن التحليل




الشكل الثالث: سحابي مبعثر المعنى: ارتباط ضئيل، النطاقين غير متماثلين، يمكن استخدام النطاقين في التحليلات، ولا ينصح بإجراء تحليل المركبات الأساسية

ملحوظة: قد يحدث ارتباط سلبي فيكون محور الشكل (الخط المستقيم الأسود القطري) مائل 90 درجة على الاتجاه المستخدم في الأشكال السابقة. وتنطبق نفس التوصيفات على الأشكال التي تظهر ارتباط عكسي.

تحليل المركبات الأساسية

• تحليل المركبات الأساسية Principal component Analysis PCA تحويل رياضي Mathematical Transformation يهدف إلى تحويل القيم العددية للبكسل pixel's DN من فضاء ظواهر – حيث تظهر هذه القيم ارتباط كبير – إلى فضاء ظواهر آخر ينتفي فيه الارتباط بين النطاقات موضوع الدراسة.



تحليل المركبات الأساسية

- يستخدم تحليل المركبات الأساسية عندما تعاني الصورة من ارتباط كبير بين نطاقاتها، حيث يمكن للدارس أن يتعرف على هذا الارتباط من خلال فضاء الظواهر أو من خلال حساب مصفوفة الارتباط.
- يمكن تمييز ما إذا كانت نطاقات الصورة مرتبطة فيما بينها أم لا بملاحظة ما إذا كانت الصورة باهتة أو لا، حيث عادة ما تظهر الصور ذات الارتباط الكبير بين نطاقاتها باهتة.
- من الناحية التطبيقية يمكن استخدام تحليل المركبات الأساسية في عمليات دراسة رصد التغير Change Detection.

تنفيذ تحليل المركبات الأساسية


ا. من القائمة الرئيسية للبرنامج Erdas Imagine أختار Interpreter ومُسَاّعًا ومُسَاّعًا ومُسَاّعًا ومُسَاّعًا المائية فيما يلي.



2- أنقر من هذه القائمة المفتاح Principal Component.

تنفيذ تحليل المركبات الأساسية

3 - بالنقر على المفتاح المذكور تظهر النافذة التالية:





تنفيذ تحليل المركبات الأساسية



- 4. في الخانة Input Image أكتب أسم الصورة المطلوب تحليلها.
- 5. في الخانة Output Image أكتب أسم الصورة التي سوف تنتج.
- 6. في الخانة Number of Components Desired أختار عدد النطاقات المطلوب أن يتم إنتاج الصورة النهائية فيها (لاحظ أن عدد النطاقات في الصورة النهائية لا يمكن أن يزيد على عدد النطاقات في الصورة المدخلة).
- 7. في الإطار Eigen Matrix أنقر فوق المربع Write to File ثم خصص ملف ليحتوي على الـ Eigen Matrix.
- 8. في الإطار Eigenvalues أنقر فوق المربع Write to File ثم خصص ملف ليحتوي على الـ Eigenvalues.
 - 9. أنقر فوق المفتاح OK ليتم تنفيذ التحليل.

عرض صورة المركبات الأساسية

 النطاق الأول من صورة المركبات الأساسية هي الصورة الأوضح، بينما جميع النطاقات الأخرى تحتوي على الضوضاء بين النطاقات بدرجات مختلفة حيث يكون النطاق الأول ضوضاء خالصة.



تفسیر الـ Eigen Matrix



• وظيفة الـ Eigen Matrix هي إظهار كيفية تكوين نطاقات صورة تحليل المركبات الرئيسية.

	PCA1	PCA2	PCA3	PCA4
Band 1	0.43081	-0.67804	-0.04339	0.59395
Band 2	0.58339	-0.28885	0.16558	-0.74081
Band 3	0.53477	0.58018	0.52859	0.31306
Band 4	0.43368	0.34671	-0.83144	0.0205

- وظيفة الـ Eigen Matrix هي إظهار كيفية تكوين نطاقات صورة تحليل المركبات الرئيسية من نطاقات الصورة الأصلية.
 - المثال التالي يبين بنية المركبة الأساسية الأولى.

 $PCA1=0.43 * DN_{b1} + 0.58 * DN_{b2} + 0.53 * DN_{b3} + 0.43 * DN_{b4}$

الأدلة الخضرية Vegetation Indices



• الأدلة الخضرية هي أحد طرق التحسين الطيفي.

• الأدلة الخضرية هي تحويل رياضي غير خطي Non Linear • الأدلة الخضرية هي تحويل

التحويل الرياضي يمكن التعبير عنه بالعلاقة:

y=f(x) يكون التحويل الرياضي خطياً إذا كانت هناك دالة f تحقق العلاقة: x=f'(y) أما إذا لم توجد مثل هذه الدالة أطلق على هذا التحويل غير خطى.

• تستخدم الأدلة الخضرية للتعرف على المعلومات الخاصة بكثافة وصحة النبات من خلال العلاقة بين البيانات الطيفية المختزنة في النطاقات الطيفية الحمراء والنطاقات الطيفية تحت الحمراء.



أهم أنواع الأدلة الخضري

- الدليل الخضرية Vegetation Index (VI) ويعطى بالعلاقة: • VI=IR-R
- دليل الفروق الخضرية الطبيعي Index (NDVI) ويعطى بالعلاقة: NDVI=(IR-R)\(IR+R)
- دليل الفروق الخضرية الطبيعي المحول Transformed Normalized ...

 دليل الفروق الخضرية الطبيعي المحول Difference Vegetation Index (TNDVI)

 TNDVI=((IR-R)\(IR+R)+0.5)^0.5



حساب أحد الأدلة الخضرية


1 - من قائمة Interpreter أختار Spectral Enhancement لتظهر القائمة التالية:



2 - من هذه القائمة أختار Indices لتظهر النافذة التالية:



حساب أحد الأدلة الخضرية




حساب أحد الأدلة الخضرية



- 3 عين أسم الصورة المطلوب حساب الدليل الخضري لها في الخانة Input
 - 4 عين أسم الصورة الناتجة في الخانة Output File.
- 5 من القائمة Sensor أختار نوع المجس الذي أنتج الصورة (في هذا المثال اخترت Landsat TM).
- 6 من قائمة Select Function أختر الدليل المناسب (في هذا المثال اخترت NDVI).
 - 7 أنقر المفتاح OK.


تفسير صورة الدليل الخضري

صور الأدلة عامة (والأدلة الخضرية خاصة) هي صور مكونة من نطاق واحد، فإنه عند عرضها باستخدام البرنامج ERDAS Imagine تظهر باللون الرمادي كما في الصورة المبينة.



تفسير صورة الدليل الخضرى







• في هذا النوع من الصور تظهر المناطق الأكثر اخضرارا (أي المغطاة بمادة تحتوي على كمية كبيرة من اليخضور Chlorophyll) باللون الأبيض، وكلما قل اليخضور أزداد قتامة البكسلات بينما تمثل البكسلات التامة السواد مناطق معدومة الغطاء النباتي.

تفسير صورة الدليل الخضرى







• الصورة على اليمين هي صورة NDVI والصورة على اليسار هي الصورة الأصلية، المناطق المغطاة بالمحاصيل تظهر باللون الأبيض في الصورة اليمنى وتظهر باللون الأخضر في الصورة اليسرى

استخدامات الأدلة الخضرية



- التصحر Desertification
- Deforestation تأكل الغابات
- مراقبة المحاصيل Crops Monitoring
- إدارة المحميات الطبيعية Natural Parks Management

نبذة عن المؤلف



- الدكتور جمعة محمد داود محمود من مواليد السويس بجمهورية مصر العربية في عام ١٩٦٢م (الموافق ١٣٨٣هـ).
- حصل علي درجة البكالوريوس في الهندسة المساحية في عام ١٩٨٥ من كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها بمصر ، ودرجة الماجستير من قسم العلوم الجيوديسية والمساحة من جامعة ولاية
- أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٩١م، ودرجة الدكتوراه في عام ١٩٩٨م من كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها بمصر
- حصل د. جمعة داود علي درجة أستاذ مشارك في عام ٢٠٠٤م وكذلك درجة الأستاذية في الهندسة المساحية في عام ٢٠٠٩م (١٤٢٩ هـ).
- يعمل د. جمعة داود منذ عام ١٩٨٧م بمعهد بحوث المساحة بوزارة الموارد المائية والري بمصر، وعمل بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في الفترة ٢٠٠٥م (٢٤٦١هـ).
- فاز د. جمعة داود بجائزة أفضل بحث في المساحة في مصر في أعوام ٢٠٠٥، ٢٠٠٥، ٢٠٠٥ كما تم اختياره في الموسوعة الدولية للعلوم والهندسة Who is Who
- نشر د. جمعة داود حتى الآن أكثر من خمسين بحثا في الجيوماتكس منهم عشرون ورقة علمية في مجلات عالمية و مؤتمرات دولية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و ايطاليا و استراليا بالإضافة للنشر في مجلات و مؤتمرات في كلا من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين والمملكة المغربية و جمهورية مصر العربية، كما نشر ١٢ كتابا باللغة العربية في مجالات و تقنيات الجيوماتكس.
- د. جمعة داود متزوج من د. هدي فيصل الباحثة بمعهد بحوث المساحة وله ثلاثة أبناء مصطفي و مجد و سلمي.
 - حج د. جمعة داود بيت الله الحرام أربعة مرات وأعتمر عدة مرات.